

Tema 3 Subprogramas

Grado de Ingeniería Informática Introducción a la Programación



Subprogramas

- 3.1. Estructura en subprogramas
- 3.2. Subprogramas con parámetros
- 3.3. Vigencia y ámbito
- 3.4. Aspectos metodológicos
- 3.5. Aspectos formales



Objetivos

 Exponer las principales ventajas de la descomposición de programas en subprogramas

 Presentar la correcta construcción de programas y de subprogramas



3.1 Estructura en subprogramas

Problemas al escribir programas:

- Código fuente repetido
- Falta de estructuración del código fuente

Solución: subprogramas

- Pueden ser utilizados desde distintos puntos de un programa (evitan la repetición de código)
- Un subprograma soluciona una parte del problema inicial (facilita la estructuración)



3.1 Estructura de subprogramas

Problemas complejos:

 Se resuelven usando diseño descendente y la estrategia de divide y vencerás

Diseño descendente y divide y vencerás:

 Dividir el problema en subproblemas cada vez más simples, que se resuelven con subprogramas



3.1 Estructura de subprogramas

- Hay dos tipos de subprogramas:
 - Procedimientos: Instrucciones definidas por el programador
 - Funciones: Expresiones definidas por el programador



Ejemplo de procedimiento

Dibujar el patrón:

| | | | |



Solución NO modular

PROGRAM EseNOModular;

```
{Programa que permite dibujar una ESE,
  sin utilizar subprogramas
  1.- Se dibuja la horizontal
         " vertical al margen
            izquierdo
  3.- Se dibuja la horizontal
            " vertical al margen
            derecho
  5.- Se dibuja la horizontal de abajo
  NOTA: No necesita entradas }
```




Solución NO modular

```
BEGIN { Programa Principal}
  {1.- Se dibuja la horizontal y la vertical al margen izquierdo}
   writeln(' --');
   writeln('|');
   writeln('|');
  {2.- Se dibuja la horizontal y la vertical
     al margen derecho}
    writeln(' --');
    writeln(' |');
    writeln(' |');
   {3.- Se dibuja la horizontal de abajo}
    writeln(' --');
END. { Programa Principal}
```



Solución modular

Identificar patrones:





Solución modular

PROGRAM EseModular;



Análisis del ejemplo

- Doble aspecto de los subprogramas
 - Declaración de subprogramas
 - Declaraciones y sentencias del subprograma
 - Uso de subprogramas (llamadas)
 - Llamada a ejecución del subprograma desde:
 - Otro subprograma
 - El programa principal



Análisis del ejemplo

Procedimientos:

- Las Ilamadas se tratan como instrucciones (de igual manera que si estuvieran predefinidas en Pascal)
 - Writeln('hola');
 (procedimiento predefinido en Pascal)
 - DibujaP1;
 (procedimiento definido por el programador)



Ejemplo de función (1)

PROGRAM CalculaTangenteGrados;



Ejemplo de función (2)

```
FUNCTION TanDeGrados(valor:real): real;
{Pre: un valor que representa el ángulo en grados
Post: la tangente del ángulo }
VAR
     angRad: real; {ángulo en radianes}
BEGIN
        {Comienza la función TanDeGrados}
       {Conversión de grados a radianes}
  angRad:=valor * PI / 180;
      {Cálculo de la tangente y asignación a la
           función del valor}
  TanDeGrados:= sin(angRad) / cos(angRad)
END; {Salida de la función y devolución del valor
           calculado }
```



Ejemplo de función (y 3)

```
BEGIN {Programa principal calculaTangenteGrados}
 Write ('Escribe el ángulo en grados:
');
 Readln (angulo);
       {Llamada a la función que calcula la
                v la devuelve}
tangente
 tangente:=TanDeGrados(angulo);
   {Escritura del resultado formateado}
 Writeln('El valor es: ', tangente:14:2)
END. {Fin del programa CalculaTangenteGrados}
```



Análisis del ejemplo

Funciones:

- Devuelven exactamente un valor. Dicho valor se determina, asignándolo al "nombre" de la función
- Las Ilamadas se tratan como expresiones (como si estuvieran predefinidas en Pascal)
 - t:=TanDeGrados (a);
 (función definida por el programador)
 - n:= abs(a);
 (función predefinida en Pascal)




Análisis del ejemplo

Parámetros:

- Permiten pasar información al subprograma
- El tipo y el número de argumentos en la llamada han de coincidir con el tipo y el número de los parámetros de la declaración del subprograma



Estructura sintáctica de los subprogramas





Estructura sintáctica

Procedimientos:

```
PROCEDURE <idproc>[([VAR] [idenpara:tipo,...]; ...)];

[declaraciones]

BEGIN

[Cuerpo de instrucciones]

END;
```



Estructura sintáctica

Funciones:

```
FUNCTION <idenfunc>[( [VAR] [idenpara:tipo,...];...) ]:
  tipo;
   [declaraciones]
     BEGIN
                                          parámetros
       [Cuerpo de instrucciones ]
       <idenfunc> := expresion;
     END;
   tipo de la
   función
```



Estructura sintáctica: Declaraciones

Declaraciones y definiciones

Idénticas que las del programa:

constantes

tipos

variables

procedimientos

funciones

Propios del subprograma. Solo desde él se accede a ellos

 Estas definiciones y los parámetros constituyen los **elementos locales** del subprograma



Estructura sintáctica: Cuerpo


Cuerpo de instrucciones

- Secuencia de instrucciones
- Implementa el algoritmo que resuelve el problema para el que se definió el subprograma
- Las instrucciones del cuerpo se ejecutan únicamente con cada llamada al subprograma




Estructura sintáctica: Llamadas

- Llamadas a procedimientos
 - Igual que las instrucciones predefinidas



- Llamadas a funciones
 - Igual que las funciones predefinidas





PROGRAM ...

Semántica: Llamada a procedimiento

```
declaraciones
 PROCEDURE P (parámetros);
  declaraciones
  BEGIN
                      (2)ı
   instrucciones
  END;
BEGIN
END
```



PROGRAM ...

Semántica: Llamada a función

```
declaraciones
 FUNCTION F(parámetros):tipoF;
  declaraciones
  BEGIN
   instrucciones
                      (2) I
   F := expresión;
  END;
BEGIN
    iden:=F();
END.
```

Iden ha de ser de un tipo compatible con tipoF

- Parámetros formales ("ficticios")
 - Se utilizan en la definición, en el encabezamiento del subprograma
 - Son datos genéricos.

```
function TanDeGrados(valor:real):
   real;
```



- Parámetros reales ("actuales")
 - Se utilizan en la **llamada** al subprograma
 - Son variables (o expresiones) que determinan los valores concretos con los que se ejecuta el subprograma

```
t := TanDeGrados(a);
```



- Formas de intercambiar información entre el programa principal y el subprograma
 - Parámetros de entrada (al subprograma)
 - Parámetros de salida (al subprograma)
 - Parámetros de entrada/salida (al subprograma)



Entrada:

Parámetros POR VALOR:

- Utilización: Parámetros de entrada
- Sintaxis: Igual que una declaración de variable
- Ejemplo:

```
function TanDeGrados(valor:real):
  real;
```



Mecanismo para el paso de parámetros por valor

Semántica:

- Se calcula el valor de los parámetros reales en la llamada (evaluando las expresiones correspondientes)
- Una copia de dicho valor se asigna a los parámetros formales del subprograma
- El subprograma opera sobre esta copia
- Al finalizar el subprograma se pierde su estado de cómputo local y cualquier cambio hecho en el parámetro formal NO quedará reflejado en el parámetro real



Mecanismo para el paso de parámetros por valor

Restricciones:

- Los parámetros reales pueden ser expresiones, variables o constantes.
- Los parámetros formales y reales han de ser de tipo asignacióncompatibles



Mecanismo para el paso de parámetros por valor. Ejemplo

```
PROGRAM ejemploPasoPorValor(input,output);
VAR w: integer;
PROCEDURE escribirSiquiente1(v:integer);
BEGIN
  v := v + 1;
  writeln(v)
END; {escSiguiente1}
BEGIN {programa principal}
  w := 5;
  writeln(w);
  escribirSiguiente1(w);
  writeln(w)
END. {programa principal}
```



Salida (Entrada / Salida): Parámetros POR REFERENCIA:

- Utilización: Parámetros de entrada/salida
- Sintaxis: Se antepone "VAR" a los parámetros formales en el encabezamiento.
- □ Ejemplo:
 procedure LeePunto(VAR x,y:real);



Mecanismo para el paso de parámetros por referencia

Semántica:

- Los parámetros reales sustituyen directamente a los parámetros formales (es decir, los parámetros formales son sinónimos de los parámetros reales)
- El subprograma va modificando dichos parámetros
- Aunque al finalizar el subprograma se pierde su estado de cómputo local, cualquier cambio hecho en el parámetro formal SÍ quedará reflejado en el parámetro real



Mecanismo para el paso de parámetros por referencia

Restricciones:

- Solo se permiten variables como parámetros reales
- Los parámetros formales y reales han de ser de tipos idénticos



Mecanismo para el paso de parámetros por referencia. Ejemplo

```
PROGRAM
  ejemploPasoPorReferencia(input,output);
VAR w: integer;
PROCEDURE escribirSiquiente2 (VAR v:integer);
BEGIN
  v := v+1;
  writeln(v)
END; {escSiguiente2}
BEGIN {programa principal}
  w := 5;
  writeln(w);
  escribirSiquiente2(w);
  writeln(w)
END. {programa principal}
```



Restricciones de los parámetros reales

- Paso de parámetros por valor
 - Los parámetros reales pueden ser expresiones
 - Parámetros formales y reales han de ser del mismo tipo (formal: de tipos asignación-compatibles)
 - escribirSiguiente1(sqr(w*3))
 - escribirSiguiente1(10)
 - escribir(sqrt(10))

ERROR



Restricciones de los parámetros reales

- Paso de parámetros por referencia
 - Los parámetros reales han de ser variables
 - Parámetros formales y reales han de ser de tipos idénticos
 - escribirSiguiente2(sqr(w*3))

ERROR

escribirSiguiente2(10)

ERROR



Restricciones de los parámetros reales

- Errores de tipo:
 - ¿Cuáles se detectan en tiempo de compilación?
 - Tipos idénticos y compatibles
 - ¿Cuáles se detectan en tiempo de ejecución?
 - Tipos asignación-compatibles
 - ¿Qué reglas hay para los mecanismos de paso de parámetros ?



Tipos idénticos

- Los tipos que son usados en dos o más lugares de un programa son idénticos, si:
 - Se definen explícitamente como equivalentes.
 - Ejemplo:
 - Idénticos: T1 con T2
 - No idénticos: T3 con los demás

```
TYPE T1 = 1..100;
T2 = T1;
T3 = 1..100;
```

Tipos compatibles

- Son compatibles, si al menos una de las siguientes declaraciones es verdadera:
 - Ellos son idénticos
 - Uno es subrango de otro
 - Ambos son subrangos del mismo tipo
 - Ejemplo:
 - Compatibles: T5,T6,T7

```
TYPE T5 = (A,B,C,D,E)
T6 = A..C;
T7 = D..E;
```



Tipos asignación-compatibles

- Una expresión e del tipo t_2 es **asignación**-**compatible** con el tipo t_1 si:
 - \Box t_1 y t_2 son idénticos

 - Ejemplo:

```
VAR X: T5; X:= Y; {asig.-compatible}
Y: T6; Y:= X; {a veces asig.-compatible}
Z: T7; Y:= Z; {nunca asig.-compatible}
```



Compatibilidad de tipos

Chequeo de tipos:

- Compilación: tipos que han de ser idénticos y/o compatibles.
- Ejecución: tipos/valores que han de ser asignación-compatibles.



Compatibilidad de tipos

Tipos idénticos:

 Requeridos con paso de parámetros por referencia

Tipos asignación-compatibles:

 Suficientes en asignaciones normales y con paso de parámetros por valor



Tipos anónimos

Tipos anónimos:

- En Pascal es posibles definir variables de un nuevo tipo, sin que éste tenga nombre
- Ejemplo:


```
VAR x: 1..10;
y: (A,B,C); Nótese que z e y no
z: (A,B,C); son de tipos idénticos
```

Recomendación:

Evitar el uso de tipos anónimos



- Problema: Leer dos vectores del R2 y mostrar su suma y longitud en pantalla
- Idea: Modelar un vector mediante dos variables de tipo real.
- Diagrama estructural:





```
PROGRAM vectores(input, output);
{Propósito: Leer dos vectores y mostrar su suma y
               la longitud de la suma en pantalla}
               input = [\alpha 1 \ \alpha 2 \ \beta 1 \ \beta 2]
{Pre:
              output = Suma: (\alpha 1 + \beta 1, \alpha 2 + \beta 2)
{Post:
                         Longitud: \sqrt{(\alpha 1+\beta 1)^2+(\alpha 2+\beta 2)^2}
VAR x1, x2, y1, y2, z1, z2: real; {Variables globales}
PROCEDURE leerVector (VAR q1, q2: real);
{Pre: true}
{Post: q1,q2 son números reales}
BEGIN
      write('Introduzca el vector: ');
      readln(q1,q2)
END; {leerVector}
```



```
PROCEDURE sumaVector(a1, a2, b1, b2: real;
                       VAR c1, c2: real);
{Pre: a1=A1 \ y \ a2=A2 \ y \ b1=B1 \ y \ b2=B2}
{Post: c1=A1+B1 y c2=A2+B2}
BEGIN
     c1 := a1+b1;
     c2 := a2+b2
END; {sumaVector}
FUNCTION longitudVector(a1,a2:real): real;
{Pre: a1=A1 \ y \ a2=A2
{Post: longitudVector = \sqrt{A1^2 + A2^2}}
BEGIN
     longitudVector := sqrt(sqr(a1)+sqr(a2))
END; {longitudVector}
```



```
BEGIN {programa principal}
    leerVector(x1,x2);
    leerVector(y1,y2);
    sumaVector(x1,x2,y1,y2,z1,z2);
    writeln('Suma: (',z1:6:2,',',z2:6:2,')');
    writeln('Longitud:',
    longitudVector(z1,z2):6:2)
END. {programa principal}
```



3.3 Vigencia y ámbito

Aspectos a considerar:

- Estructura de bloques
- Vigencia de objetos
- Ámbito de identificadores
- Efectos laterales




3.3.1 Estructura de bloques

Ejemplo:

 Escribir un programa que lea un entero de 4 cifras, invierta el orden de las cifras, y escriba el número inicial y el número invertido en pantalla

Diagrama estructural:





Estructura de bloques. Ejemplo

```
PROGRAM invertirEntero;
VAR numero, numInvertido: integer;
FUNCTION darVuelta(numero: integer): integer;
    VAR aux, cifraUnidades: integer;
    PROCEDURE quitarUltima (VAR n, ultima: integer);
        BEGIN {quitarUltima}
        END; {quitarUltima}
    BEGIN {darVuelta}
    END; {darVuelta}
PROCEDURE escribir(x,y: integer);
    BEGIN {escribir}
    END; {escribir}
BEGIN {programa principal}
END. {programa principal}
```

Bloque 1



Estructura de bloques. Ejemplo

```
PROGRAM invertirEntero;
VAR numero, numInvertido: integer;
FUNCTION darVuelta (numero: integer): integer;
    VAR aux, cifraUnidades: integer;
                                                           Bloque 1
    PROCEDURE quitarUltima (VAR n, ultima: integer);
        BEGIN {quitarUltima}
                                                          Bloque 1.1
        END; {quitarUltima}
    BEGIN {darVuelta}
    END; {darVuelta}
PROCEDURE escribir(x,y: integer);
    BEGIN {escribir}
                                                           Bloque
    END; {escribir}
                                                           1.2
BEGIN {programa principal}
END. {programa principal}
```



Estructura de bloques. Ejemplo

```
PROGRAM invertirEntero;
VAR numero, numInvertido: integer;
                                                          Bloque 1
FUNCTION darVuelta(numero: integer): integer;
    VAR aux, cifraUnidades: integer;
                                                         Bloque 1.1
    PROCEDURE quitarUltima (VAR n, ultima: integer);
        BEGIN {quitarUltima}
                                                        Bloque 1.1.1
        END; {quitarUltima}
   BEGIN {darVuelta}
   END; {darVuelta}
PROCEDURE | escribir(x,y: integer);
    BEGIN {escribir}
                                                         Bloque 1.2
    END; {escribir}
BEGIN {programa principal}
END. {programa principal}
```



Ejemplo:

 Escribir un programa que lea un entero de 4 cifras, invierta el orden de las cifras, y escriba el número inicial y el número invertido en pantalla

```
PROGRAM invertirEntero (input, output);
    { Propósito: invierte el orden de las
    cifras de un entero }
    { Pre: input = [N] y 1000<= N <=9999 }
    { Post: output= [M] y M=inv. Cifras de N }
</pre>
VAR numero, numInvertido: integer;
```



```
FUNCTION darVuelta(numero: integer): integer;
  { Pre: 1000<= numero <=9999 }
  { Post: 1000<= darVuelta <=9999 y darVuelta = inverso
  cifras de numero}
VAR aux, cifraUnidades: integer; {Var. locales de
  darVuelta}
PROCEDURE quitarUltima (VAR n, ultima: integer);
  \{ Pre: 0 \le n \le 9999 \}
  { Post: n es sin ultima-cifra(n) y ultima es la ultima
  cifra de n }
  { NOTA: n es parametro de entrada/salida}
        BEGIN {quitarUltima}
            ultima := n mod 10;
            n := n \text{ div } 10;
        END; {quitarUltima}
```



```
BEGIN {darVuelta}
   quitarUltima (numero, cifraUnidades);
   aux := cifraUnidades * 1000;
   quitarUltima (numero, cifraUnidades);
   aux := aux + cifraUnidades * 100;
   quitarUltima (numero, cifraUnidades);
   aux := aux + cifraUnidades * 10;
   quitarUltima (numero, cifraUnidades);
   darVuelta := aux + cifraUnidades;
 END; {darVuelta}
```



```
PROCEDURE escDebajo(x,y: integer);
 {Pre: x, y son enteros }
 {Post: output = [x \dashv y] }
 BEGIN {escDebajo}
      writeln('Número 1:',x:5);
      writeln('Número 2:', y:5)
  END; {escDebajo}
BEGIN {programa principal}
    writeln('Introducir número: ');
    readln(numero);
    numInvertido := darVuelta(numero);
    escDebajo (numero, numInvertido);
END. {programa principal}
```



Alcance de las variables

VARIABLES GLOBALES:

Se declaran en el bloque del programa principal
 Ejemplo: numero, numInvertido

VARIABLES LOCALES A UN SUBPROGRAMA:

Se declaran en el bloque del mismo subprograma
 Ejemplo: aux es variable local de darVuelta

VARIABLES NO-LOCALES A UN SUBPROGRAMA:

 Se declaran en un bloque exterior al subprograma
 Ejemplo: aux es una variable no local de quitarUltima



3.3.2 Vigencia

- Vigencia o vida de un objeto:
 - Los bloques del programa en los que el objeto "existe" (i.e. tiene espacio de memoria asignado)
- Regla en Pascal
 - Un objeto es vigente en el bloque en el que está definido y en todos los bloques interiores a él



3.3.3 Ámbito

- Ámbito o visibilidad de un identificador:
 - Los bloques en los que se puede acceder a un objeto
- Regla en Pascal
 - El ámbito de un identificador es el bloque del subprograma en el que está definido, incluyendo todos los bloques interiores a él
 - EXCEPTO si en los bloques interiores hay un identificador idéntico que lo oculte



Ámbito. Ejemplo

```
Bloque 1
PROGRAM invertirEntero;
VAR numero, numInvertido: integer;
FUNCTION darVuelta (numero: integer): integer;
                                                        Bloque 1.1
    VAR aux, cifraUnidades: integer;
    PROCEDURE quitarUltima (VAR n, ultima: integer);
        BEGIN {quitarUltima}
                                                      Bloque 1.1.1
       END; (quitarUltima)
    BEGIN {darVuelta}
    END; {darVuelta}
PROCEDURE escribir(x, y: integer);
    BEGIN {escribir}
                                                        Bloque 1.2
    END; {escribir}
BEGIN {programa principal}
END. {programa principal}
```



Ámbito. Ejemplo

- El ámbito del identificador numero del bloque 1 son todos los bloques excepto en el bloque 1.1
- En el bloque 1.1 está oculto por el parámetro formal con el mismo nombre
- Por lo tanto, al utilizar el identificador numero, en el bloque 1.1 nos referimos al parámetro formal del subprograma correspondiente. En los demás bloques, nos referimos a la variable global



3.3.4 Efectos laterales

Efectos laterales:

- Cuando un subprograma influye directamente en el estado de cómputo de otros, es decir, sin que estos efectos sean producidos por el paso de parámetros
- Ejemplo:



3.3.4 Efectos laterales

Efectos laterales:

- Los efectos laterales se producen al asignar valores a variables globales o no-locales a un subprograma
- Aunque dichas asignaciones son sintácticamente correctas, quedan absolutamente PROHIBIDAS porque:
 - Disminuyen la reusabilidad del subprograma
 - Dificultan la depuración y verificación del programa



3.4 Aspectos metodológicos

Desarrollo o diseño descendente

 Proceso de descomposición y refinamiento progresivo de un problema en subproblemas más pequeños hasta llegar a un problema fácilmente resoluble por la mente humana.

Refinamiento sucesivo

- Descomposición por niveles cada vez más específicos (soluciones más detalladas).
 - Programa principal
 - Subprogramas del siguiente nivel
 - Subprogramas de niveles sucesivos




3.4.1 Desarrollo descendente

Desarrollo descendente y subprogramas

- Se suele definir un subprograma para cada subproblema
- La precondición y la postcondición del subprograma especifican el (sub-)problema que resuelve
- El cuerpo del subprograma implementa el algoritmo que resuelve el subproblema
- Los diagramas estructurales ilustran la descomposición del problema en subproblemas/ subprogramas




Ejemplo: Dibujar una Ese





Ejemplo: Dibujar una Ese





Recomendaciones técnicas

 Utilizar funciones y procedimientos en el marco del desarrollo descendente

- Aspectos relevantes:
 - Encapsulación
 - Variables globales
 - Procedimiento o función
 - Parámetros por valor o por referencia




Encapsulación

Principio de máxima localidad

 Los objetos particulares y necesarios para un subprograma, especialmente las variables, deben ser locales al mismo

Principio de autonomía de los subprogramas


 La comunicación con el exterior debe realizarse exclusivamente mediante parámetros, evitándose dentro de los subprogramas toda referencia a objetos globales





Reutilización mediante encapsulación

P1, PH: Subprogramas usados tanto por DibujaESE como por DibujaE





Variables globales

- Un subprograma debe usar sus variables locales
- Un subprograma NO debe usar variables globales
- Lectura y modificación de variables globales en un subprograma: pasándolas como parámetros por referencia
- Para usar el valor de variables globales en subprogramas: pasarlas como parámetros por valor



Variables globales

- Escritura de variables globales en un subprograma:
 - Para cambiar el valor de variables globales debemos pasarlas como parámetros por referencia
- Queda ABSOLUTAMENTE
 PROHIBIDO modificar el valor de las variables globales directamente en un subprograma (efectos laterales)



¿Procedimiento o función?

Procedimiento

- Cuando no se devuelve ningún valor
- Cuando se devuelve más de un valor

Función

 Cuando se quiere representar un cálculo que devuelve un sólo valor



¿Parámetros por valor o por referencia?

Parámetros por referencia

- Usar para la salida de valores (excepcionalmente como parámetros de entrada/salida)
- Evitar parámetros por referencia en funciones

Parámetros por valor

- Usar como entrada de valores
- EXCEPCIÓN: estructuras de datos muy grandes.
- No deben modificarse en el subprograma



Ejemplo MUY MAL

```
PROGRAM muyMal (input, output);
   {Muy mal porque utiliza una variable global
   para la salida del subprograma, causando un
   efecto lateral}
VAR entrada, resultado: integer; {Variables
   globales}
PROCEDURE siguiente (x: integer);
BEGIN
     resultado := x+1
END; {siquiente}
BEGIN {programa principal}
      write('Introduzca un número: ');
      readln(entrada);
      siquiente (entrada);
      writeln ('El siguiente número es:
   ', resultado)
END. {programa principal}
```



Ejemplo BASTANTE MAL

```
PROGRAM bastanteMal (input, output);
   {Bastante mal porque utiliza una variable
   global para la entrada al subprograma,
   causando un efecto lateral}
VAR entrada, resultado: integer; {Variables
   globales}
PROCEDURE siquiente (VAR y: integer);
BEGIN
     y := entrada +1
END; {siquiente}
BEGIN {programa principal}
      write ('Introduzca un número: ');
      readln (entrada);
      siquiente(resultado);
      writeln ('El siguiente número es:
   ', resultado)
END. {programa principal}
```



Ejemplo BASTANTE BIEN

```
PROGRAM bastanteBien (input, output);
   {Bastante bien porque no utiliza variables
   globales en el subprograma pero usa un
   parámetro de entrada/salida}
VAR entres: integer; {Variable global}
PROCEDURE siquiente (VAR x: integer);
BEGIN
     x := x+1
END; {siguiente}
BEGIN {programa principal}
      write('Introduzca un número: ');
      readln (entres);
      siguiente (entres);
      writeln ('El siguiente número es:
   ', entres)
END. {programa principal}
```



Ejemplo MUY BIEN

```
PROGRAM muyBien(input, output);
   {Muy bien porque no utiliza variables globales
   en el subprograma y utiliza un parámetro de
   entrada y otro de salida}
VAR entrada, resultado: integer; {Variables
   globales}
PROCEDURE siquiente (x: integer; VAR y: integer);
BEGIN
     y := x+1
END; {siquiente}
BEGIN {programa principal}
      write('Introduzca un número: ');
      readln(entrada);
      siguiente (entrada, resultado);
      writeln ('El siguiente número es:
   ', resultado)
END. {programa principal}
```



3.5 Aspectos formales

- Aspectos formales de subprogramas:
 - Análisis de complejidad
 - Análisis de corrección
 - Corrección sintáctica
 - Corrección semántica: depuración
 - Corrección semántica: verificación formal



3.5.1 Análisis de corrección

Corrección sintáctica:

- Del subprograma
 - Diagramas sintácticos (i.e. similar al programa principal)
- De la llamada
 - Las llamadas a funciones se usan como expresiones, las llamadas a procedimientos se usan como instrucciones
 - Los parámetros formales y los reales tienen que coincidir en número y tipo
 - Además, para poder aplicar el mecanismo de paso de parámetros por referencia, los parámetros formales y reales han de ser de tipos idénticos



Depuración

Depuración de la llamada

- Depurar la llamada como una sola instrucción / expresión (definida por el programador)
- Se ejecuta el cuerpo completo del subprograma y se examina el estado de cómputo resultante
- En el depurador de TurboPascal (para DOS):
 - Menú "Run"
 - Opción "Step Over"



Depuración

Depuración del subprograma

- Depurar las instrucciones del subprograma una por una
- Se examinan sucesivamente los estados de cómputo locales del subprograma
- En el depurador de TurboPascal (para DOS):
 - Menú "Run",
 - Opción "Trace Into"



Verificación

- Verificación de la corrección parcial de la llamada
 - Recomendaciones técnicas:
 - En el cuerpo del subprograma S no aparecen variables globales
 - En la precondición p y en la postcondición q de la especificación del subprograma no aparecen variables locales
 - En el cuerpo del subprograma S no hay asignaciones a parámetros por valor
 - En las funciones no hay parámetros por referencia
 - Se consideran solo subprogramas acordes con las recomendaciones técnicas



Proceso de corrección y depuración

Proceso:

- Los subprogramas se deben poder depurar, verificar y probar independientemente
- La construcción, depuración, verificación se hará de forma incremental
 - Construcción: Desde los niveles de mayor abstracción a los de menor abstracción (diseño descendente)
 - Depuración y verificación: Se suelen aplicar primero a los subprogramas de menor abstracción, para luego ir "ascendiendo"



Recomendaciones

 Para utilizar de manera correcta la subprogramación debe seguir los siguientes pasos:

Analizar el problema

2. Diseñar un algoritmo

- Diseñar el programa principal, utilizando subprogramas (instrucciones o funciones nuevas)
- Diseñar los subprogramas

Datos

Resultados



Recomendaciones

- 3. Implementar el programa
 - Escribir el programa y las cabeceras de todos los subprogramas
 - Escribir un subprograma y probarlo
 - Si quedan subprogramas, volver al apartado 3.2 de nuevo
- 4. Probar el programa completo



ascension.lovillo@urjc.es