



תוכן הפרק

- סקודות אריתמטיות ▶
 - ADD, INC •
 - SUB, DEC
 - MUL
 - DIV •
 - ▶ פקודות לוגיות
 - AND
 - OR °
 - XOR •
 - NOT •
 - ▶ פקודות הזזה
 - SHL •
 - SHR •



פקודת ADD

מחברת את אופרנד המקור עם אופרנד היעד ▶

רתוצאה נשמרת באופרנד היעד ▶

תוצאה	דוגמה	הפקודה
ax = ax + bx	add ax, bx	add register, register
ax = ax + var1	add ax, var1	add register, memory
ax = ax + 2	add ax, 2	add register, constant
var1 = var1 + ax	add var1, ax	add memory, register
var1 = var1 + 2	add var1, 2	add memory, constant



תרגילים– ADD

- צרו מערך בן 4 בתים. בתחילת התוכנית הזינו לתוכו
 ארבעה ערכים הזינו ערכים קטנים (פחות מ-50). חשבו
 את סכום האיברים במערך לתוך רגיסטר כלשהו.
- כעת שימרו במערך ערכים שכולם גדולים מ-100. האם התוכניתעובדת? מה צריך לשנות בה?
 - גודל בית ומשתנה var1, var2 בגודל בית ומשתנה var1, var2.שימרו את סכום var1, var2 בתוך sum.



פקודת SUB

- Subtract קיצור של
- מחסרת את אופרנד המקור מאופרנד היעד ▶

תוצאה		דוגמה		הפקודה
ax = ax - bx	sub	ax, bx	sub	register, register
ax = ax - var1	sub	ax, var1	sub	register, memory
ax = ax - 2	sub	ax, 2	sub	register, constant
var1 = var1 - ax	sub	var1, ax	sub	memory, register
var1 = var1 - 2	sub	var1, 2	sub	memory, constant



תרגיל– SUB

צרו שלושה מערכים בני 4 בתים. אתחלו את שני המערכים 🕨 הראשונים עם ערכים כלשהם. הכניסו לתוך המערך השלישי את החיסור של שני המערכים הראשונים (לדוגמה המערך הראשון 9,8,7,6 המערך השני 6,7,8,9. חיסור המערכים הוא 3,1,–1,–3)



פקודות INC, DEC

- בעקבות הנפוצות של פעולות הוספת / חיסור 1, הוגדרו פקודות מיוחדות
 - וncrease קיצור של –INC ∘
 - Decrease קיצור של −DEC ∘

תוצאה		דוגמה		הפקודה
ax = ax + 1	inc	ах	inc	register
var1 = var1 + 1	inc	var1	inc	memory
ax = ax - 1	dec	ax	dec	register
var1 = var1 - 1	dec	var1	dec	memory



פקודת MUL

- Multiply קיצור של –MUL ▶
- כאשר מבצעים כפל בין שני אופרנדים, שמירת התוצאהעשויה לדרוש כמות ביטים גדולה יותר
 - ∘ כפל של אופרנדים בגודל 8 ביט –> 16 ביטים
 - ∘ כפל של אופרנדים בגודל 16 ביט-> 32 ביטים

תוצאה		דוגמה		הפקודה
ax = al * bl	mul	bl	mul	register (8 bit)
dx:ax = ax * bx	mul	bx	mul	register (16 bit)
ax = al * ByteVar	mul	ByteVar	mul	memory (8 bit)
dx:ax = ax * WordVar	mul	WordVar	mul	memory (16 bit)



כפל אופרנדים בגודל 8 ביט

- ax−a האסמבלר ישמור את התוצאה ב
 - דוגמה: ▶
 - al=0ABh
 - bl=10h •
 - ax=al*bl=0AB0h
 - ah=0Ah
 - al=0B0h



כפל אופרנדים בגודל 16 ביט

- dx:ax−ב האסמבלר ישמור את התוצאה ב
 - + דוגמה:
 - ax=0AB0h
 - bx=1010h •
 - dx:ax=ax*bx=0ABAB00h o
 - dx=OABh
 - ax=**0**AB**0**0h



בעיית חשיבה

- כמה זה 11111011b כפול 200000000.
 - בשיטת המשלים ל-2: ▶
 - 11111011 שווה 251 או 5−
 - 2 00000010 ₪
 - −254 אינו שווה 00000010 ∘
- signed מחוץ לתחום המוגדר ע"י 8 ביט 🗨


אז מה התוצאה? ▶



כפל signed, unsigned

- אנו חייבים להודיע לאסמבלר האם להתייחס לערכים כ-signed או unsigned
 - ∘ פקודת MUL- unsigned ∘
 - ∘ פקודת IMUL– signed ∘

12





תרגיל – כפל

- הגדירו שני מערכים, בכל מערך 4 ערכים מסוג בית,
 signed. שימו בהם ערכים התחלתיים. בצעו כפל של
 המערכים והכניסו את התוצאה לתוך sum.
 - ord− לטובת הפשטות, הניחו שהתוצאה נכנסת ב
 - אז b −ı a הדרכה: אם שמות המערכים הם o −ı a •

sum = a[0]*b[0]+a[1]*b[1]+...



פקודת DIV

- Divide קיצור של
- כאשר מבצעים חילוק באופרנדים, יש צורך לשמור הן את המנה והן את השארית
 - ah-ביט: המנה ב−al, השארית ב ∘ אופרנדים של 8 ביט
 - אופרנדים של 16 ביט: המנה ב-ax, השארית ב-◦

תוצאה		דוגמה		הפקודה
al = ax div bl	div	bl	div	register (8 bit)
ah = ax mod bl				
ax = dx:ax div bx	div	bx	div	register (16 bit)
dx = dx:ax mod bx				
al = ax div ByteVar	div	ByteVar	div	memory (8 bit)
ah = ax mod ByteVar				
ax = dx:ax div WordVar	div	WordVar	div	memory (16 bit)
dx = dx:ax mod WordVar				



פקודת DIV –שאלה למחשבה

- .ax=10h, bx=2h נניח ▶
- ≥ מה תהיה תוצאת הפקודה הבאה

div bx

- !dx התשובה תלויה בערך של ∙
- אין ערך אקראי dx−אין שב 16 ביט יש לוודא שב •
 - אין ערך אקראי ah−אין ביט יש לוודא שב 8 ביט יש לוודא שב ∘



תרגיל

```
IDEAL
MODEL small
STACK
        100h
DATASEG
CODESEG
start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov al, 7
    mov bl, 2
    mov ah, 0
    div bl
    mov ax, 7
    mov dx, 0
    mov bx, 2
    div bx
quit:
    mov ax, 4c00h
    int 21h
END start
```

מה יהיו ערכי הרגיסטרים
 בזמן ריצת התוכנית,
 לאחר הרצת הפקודות
 המודגשות?



signed / unsigned חילוק

- unsigned משמשת לחילוק מספרים biv פקודת ▶
 - signed משמשת לחילוק מספרים idiv פקודת



פקודת NEG

- Negative קיצור של
- מציאת המשלים ל-2 של האופרנד ▶

תוצאה		דוגמה		הפקודה
al = 0 - al	neg	al	neg	register (8 bit)
ax = 0 - ax	neg	ax	neg	register (16 bit)
ByteVar = 0 - ByteVar	neg	ByteVar	neg	memory (8 bit)
WordVar = 0 - WordVar	neg	WordVar	neg	memory (16 bit)



פקודות לוגיות

- שימושיות כשרוצים לשנות ביטים בודדים
 - מתי רוצים לעבוד עם ביטים בודדים? ▶
 - דחיסה" של מידע ∘
 - הצפנה



01110010

מידע דחוס:



00100111

מידע מוצפן- כל ביט שני הפוך:

ברק גונן

19



פקודות לוגיות

and / or / xor register, register and / or / xor memory, register and / or / xor register, memory and / or/ xor register, constant and / or/ xor memory, constant

register not not memory

- סט הפקודות:
 - AND o
 - OR °
 - XOR •
 - NOT •
- להלן צורות הכתיבה החוקיות.





פקודת AND

- מקבלת כקלט שני אופרנדים >
- מבצעת את הפעולה על כל ביט בנפרד לפי טבלת האמת 🕨

AND	1	0
1	1	0
0	0	0

0000 0111 and 1001 0110

0000 0110



פקודת AND– חידות

- איך אפשר לבדוק באמצעות פקודת AND: ▶
 - אם מספר (8 ביט) הוא זוגי? ∘
 - ?4− אם מספר (8 ביט) מתחלק ב?4 ∘
 - ?אם מספר (8 signed ביט) הוא שלילי ∘
- אוסף של ביטים שמאפשר לנו לבודד (MASK) אוסף של ביטים שמאפשר לנו לבודד ולפעול על ביטים מסויימים
 - ∘ מסכה לבדיקה אם מספר הוא זוגי 20000001 ∘
 - 0 של מספר זוגי עם המסכה תיתן תמיד AND פעולת ■
 - של מספר אי זוגי עם המסכה תיתן תמיד 1 AND של מספר אי זוגי ש



פקודת OR

מקבלת שני אופרנדים ופועלת על כל ביט לפי טבלת האמת 🕨

OR	1	0
1	1	1
0	1	0

שימושית כשרוצים "להדליק" ביט 🕨

0100 0111 or 0001 0000

0101 0111



פקודת XOR

מקבלת שני אופרנדים ופועלת על כל ביט לפי טבלת האמת 🕨

XOR	1	0
1	0	1
0	1	0

- שקולה לחיבור מודולו 2
- של רצף ביטים עם רצף ביטים זהה תמיד שווה אפס XOR >
 - תכונה שימושית להצפנה ▶

xor ax, ax ; mov ax, 0



פקודת XOR– ביצוע הצפנה

מסר : 1001 1100

מפתח: 0100 0101

0011 1001 xor 0100 0101 -----0111 1100 :jestin and a

```
0111 1100 xor

0100 0101

-----

0011 1001 :מספר מפוענח:
```

ברשותנו מסר שאנו רוצים להצפין

- נגדיר מפתח הצפנה ▶
- ⋆ המסר המוצפן הוא XOR בין המסרלבין מפתח ההצפנה
- שענוח המסר בעזרת XOR נוסף עם מפתח ההצפנה
 - ללא המפתח אי אפשר לפענח את המסר



תרגיל XOR

; print msg mov dx, offset msg mov ah, 9h int 21h mov ah, 2 ; new line mov dl, 10 int 21h mov dl, 13

int 21h

C:NTASMNBINNCH6>xor1 ?V:?=3V7%%3;4:/ I LIKE ASSEMBLY C:NTASMNBINNCH6>

- הגדירו מערך בשם msg שהוא אוסף של תווי MSGII.לדוגמה '\$I LIKE ASSEMBLY'.
 - תו ה-\$ משמש להדפסת המחרוזת ∘
 - ▶ הגדירו מפתח הצפנה בן 8 ביטים, לבחירתכם.
 - רמסר בעזרת מפתח ההצפנה ▶
 - פענחו את המסר בעזרת מפתח ההצפנה.
- את המסר לאחר ההצפנה ולאחר DATASEG → בידקו ב-DataseG את המסר לאחר הפענוח.
 - למעוניינים להדפיס את המסר ואת המסר המוצפן,ניתן להשתמש בקוד הבא.



פקודת NOT

פקודת NOT הופכת את כל הביטים באופרנד ▶

NOT	
1	0
0	1



פקודות הזזה


shl/shr register, const shl/shr register, cl shl/shr memory, const shl/shr memory, cl

- מקבלות אופרנד ו"מזיזות" את ► הביטים שלו
 - SHR- Shift Right
 - SHL- Shift Left •
 - שימושים (נפרט בהמשך): 🕨
 - כפל וחילוק •
 - תיקון שגיאות והצפנה ∘
 - דחיסה ופריסה של מידע
 - כתיבה לזיכרון הוידאו •
 - להלן צורות כתיבה חוקיות.



SHL


- מזיזה מקום אחד שמאלה את כל הביטים >
 - ע דוחפת 0 לביט הימני ▶
 - מעתיקה לדגל הנשא את הביט השמאלי 🕨
- מבצעת את השלבים הנ"ל כמספר הפעמים שהוגדר בפקודה 🕨





SHR

- מזיזה מקום אחד ימינה את כל הביטים -
 - דוחפת 0 לביט השמאלי ▶
 - מעתיקה לדגל הנשא את הביט הימני 🕨
- מבצעת את השלבים הנ"ל כמספר הפעמים שהוגדר בפקודה 🕨





שימוש בפקודות הזזה לכפל וחילוק

ביצוע בקלות של פעולות כפל וחילוק בחזקות של 2
 דוגמה: חלוקה ב-2 של המשתנה (counter unsigned בגודל 8 ביטים)

shr [counter], 1

shr פקודת

mov al, [counter] xor ah,ah mov [divider], 2 div [divider] mov [counter], al

idiv פקודת



תרגילים– פקודות הזזה

- את הערך 3. בעזרת פקודות הזזה, כיפלו את al ► הכניסו ל-al בעזרת פקודות הזזה, כיפלו את al ב-4.
 - את הערך 120 (דצימלי). בעזרת פקודות al הכניסו ל–al ב-8.
- הכניסו ל–al את הערך 10 (דצימלי). בעזרת פקודות הזזה al הכניסו ל–al ב–20.
 - הדרכה: התייחסו ל-20 בתור סכום של 16 ו-4. השתמשו
 ברגיסטרים נוספים כדי לשמור חישובי ביניים.



שימוש בפקודות הזזה בתיקון שגיאות ובהצפנה

- :נושאים ללימוד עצמי
 - רצפנת LFSR ∘
- http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register
 - ∘ קוד קונבולוציה לתיקון שגיאות
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_code



סיכום

- בפרק זה למדנו מגוון פקודות: ▶
 - ∘ פקודות אריתמטיות
 - ∘ פקודות לוגיות
 - ∘ פקודות הזזה
- סקרנו שימושים שונים של הפקודות ▶
- עדיין חסרה לנו יכולת לכתוב אלגוריתמים ותנאים ▶
 - ∘ בפרק הבא