# CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG

Giảng viên: Nguyễn Đức Cường

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Email: cuonghd93@gmail.com

Ngày 27 tháng 2 năm 2021


# NỘI DUNG

- 1 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ
- 2 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG
- S CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TRỞ SUẤT
- Từ TRƯỜNG, CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG
- 5 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG
- 6 ĐỊNH LÝ GAUSS VÀ ĐỊNH LÝ AMPERE ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG
- ▼ TƯƠNG TÁC CỦA TỪ TRƯỜNG VỚI DÒNG ĐIỆN VÀ HẠT ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG
- 8 MỘT SỐ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG

# 1.1. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ

#### 1.1.1. Điện tích

- electron
- proton
- neutron



- Cấu tạo nguyên tử:
  - Điện tử (electron): mang điện tích âm.
  - Hạt nhân (nucleus):
    - +) Proton: mang điện tích dương.
    - +) Neutron: không mang điện tích.
- ullet Điện tích nhỏ nhất:  $e=1,6 imes 10^{-19}$  C.
- Vật dẫn trung hòa điện: Số lượng electron bằng số lượng proton.
- Vật dẫn tích điện (nhiễm điện): Q = Ne
  - Tích điện âm: thừa electron (số electron nhiều hơn số proton).
  - Tích điện dương: thiếu electron (số electron ít hơn số proton).

### 1.1.1. Điện tích



- Điện tích không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc dịch chuyển bên trong một vật.
  - Vật cho điện tử (donor)  $\rightarrow$  tích điện dương.
  - Vật nhận điện tử (acceptor)  $\rightarrow$  tích điện âm.
- Quy ước: điện tích dương là loại điện tích xuất hiện trên thanh thủy tinh sau khi cọ xát nó vào lụa, còn điện tích âm giống điện tích xuất hiện trên thanh ebonite sau khi cọ xát nó vào dạ.


#### Đinh luật bảo toàn điện tích

Tổng đại số các điện tích của một hệ cô lập là không đổi trong quá trình truyền điện tích.

## 1.1.2. Vật dẫn, điện môi

- Vật dẫn (conductor) là vật để cho điện tích chuyển động tự do trong toàn bộ thể tích của vật.
  - Kim loại, các dung dịch axit, muối, bazơ, các muối nóng chảy, v..v
- Điện môi (insulator) không có tính chất trên, mà điện tích xuất hiện ở đâu sẽ định xứ ở đó.
  - Thủy tinh, ebonite, cao su, dầu, nước nguyên chất, v..v
- Chất bán dẫn (semiconductor) có tính chất dẫn điện trung gian giữa vật dẫn và điện môi.
  - Silic (Si), gecmani (Ge), v..v


## 1.1.3. Sự tích điện quả cầu kim loại bằng quá trình cảm ứng



#### 1.1.4. Định luật Coulomb

• Các điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau.





$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$$

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$


# Các hằng số

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,988 \times 10^9 \left(\frac{N.m^2}{C^2}\right), \ \varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \left(\frac{C^2}{N.m^2}\right)$$

### 1.1.4. Định luật Coulomb




Giải thích tại sao?



### 1.1.4. Định luật Coulomb

Điện nghiệm: kiểm tra sự nhiễm điện của vật.




#### 1.1.4. Định luật Coulomb

 Lực do hệ điện tích điểm tác động lên một điện tích điểm:

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} + ... + \vec{F}_{n0}$$

 Lực do một vật mang điện có thể tích V lên một điện tích điểm:

$$\vec{F} = \int_{(V)} d\vec{F}$$



## Lưu ý

Lực tương tác giữa hai quả cầu mang điện đều có thể tính như tương tác giữa hai điện tích điểm tập trung tại tâm.

### 1.1.5. Định luật Coulomb trong các môi trường

• Lực tương tác giữa các điện tích đặt trong môi trường giảm đi  $\varepsilon$  lần so với lực tương tác giữa chúng trong chân không:

$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{q_1q_2}{r^2} = k \frac{q_1q_2}{\varepsilon r^2}$$

ullet gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường.

Bảng: Hằng số điện môi của một số chất

Chất	Hằng số điện môi
Chân không	1
Không khí	1,0006
Ebonite	2,7-2,9
Thủy tinh	5–10
Nước nguyên chất	81

## 1.1.6. Khái niệm về điện trường. Định nghĩa véc-tơ cường độ điện trường

## Điện trường


Điện trường là một thực thể vật lý lấp đầy vùng không gian xung quanh một điện tích bất kỳ.

- Điện trường là nhân tố trung gian truyền tương tác tĩnh điện từ điện tích này đến điện tích kia.
- Điện trường tác dụng lực lên bất kỳ điện tích khác đặt trong nó.
   Lực tương tác lên điện tích thử Q:

$$\vec{F} = Q\vec{E}$$

• Điện trường của hệ điện tích:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^3} \vec{r_i}$$



## 1.1.6. Khái niệm về điện trường. Định nghĩa véc-tơ cường độ điện trường

• Lực tác dụng lên điện tích thử Q, đặt tại một điểm trong điện trường là  $\vec{F}$ , khi đó:

$$ec{E}=rac{ec{F}}{Q}$$

 Điện trường tác dụng lực lên bất kỳ điện tích khác đặt trong nó. Lực tương tác lên điện tích thử Q:

$$\vec{F} = Q\vec{E}$$

- Véc-tơ cường độ điện trường  $\vec{E}$  không phụ thuộc vào điện tích thử, chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đặt nó.
- Véc-tơ cường độ điện trường đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.
- Đơn vị (SI): V/m hoặc N/C.



## 1.1.6. Khái niệm về điện trường. Định nghĩa véc-tơ cường độ điện trường

Bảng: Các giá trị điện trường điển hình

Nguồn	E (N/C)
Bên trong ống đèn huỳnh quang	10
Không khí (thời tiết đẹp)	$10^{2}$
Bóng bay co xát trên tóc	$10^{3}$
Không khí (trời có mưa dông)	$10^{4}$
Bên trong máy photocopy	$10^{5}$
Tia lửa điện trong không khí	$> 3 \times 10^{6}$
Ở gần điện tử trong nguyên tử hydro	$5  imes 10^{11}$

## 1.1.7. Nguyên lý chồng chất điện trường

Véc-tơ cường độ điện trường gây bởi hệ điện tích điểm:


$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} + ... + \vec{E_n}$$

Véc-tơ cường độ điện trường gây bởi vật mang điện:

$$\vec{E} = \int_{(V)} d\vec{E} = \int_{(V)} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$


## Lưu ý

Nguyên lý chồng chất áp dụng cho điện trường được suy trực tiếp từ tính chất chồng chất được của lực điện.




### 1.1.8. Đường sức điện trường

- Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của véc-tơ cường độ điện trường (CĐĐT) tại điểm đó.
- Chiều của đường sức là chiều của véc-tơ CĐĐT.
- Số đường sức xuyên qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức tỉ lệ thuận với độ lớn của véc-tơ CĐĐT tại đó.



### 1.1.8. Đường sức điện trường

- Các đường sức không khép kín, xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
- Số đường sức xung quanh một điện tích tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích đó.
- Các đường sức không cắt nhau.




### 1.1.9. Mật độ điện tích


### Mât đô điên tích

- Mật độ điện tích khối: ho = Q/V hoặc ho = dQ/dV (C/m³)
- Mật độ điện tích mặt:  $\sigma = Q/S$  hoặc  $\sigma = dQ/dS$  (C/m<sup>2</sup>)
- ullet Mật độ điện tích dài:  $\lambda=Q/L$  hoặc  $\lambda=dQ/dL$  (C/m)

### Ví dụ 1

Tính cường độ điện trường gây bởi hệ hai điện tích (cùng dấu, cùng độ lớn).






### Ví dụ 2

Diện trường của lưỡng cực điện (hệ 2 điện tích trái dấu, cùng giá trị tuyệt đối:)

$$|\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| = k \frac{q}{r^2}, \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$
 $E = 2E_1 \cos \theta = \frac{2kqa}{(a^2 + y^2)^{3/2}}$ 
Khi  $y \gg a : E \approx \frac{2kqa}{v^3}$ 



## Ví dụ 2 (tiếp)

Điện trường của lưỡng cực điện (hệ 2 điện tích trái dấu, cùng giá trị tuyệt đối.)

### Định nghĩa


Véc-tơ mômen lưỡng cực điện hay mômen điện của lưỡng cực:  $\vec{p_e} = q\vec{\ell}$ ,  $\vec{\ell}$  là véc-tơ hướng từ -q đến +q và có độ dài bằng khoảng cách giữa -q và +q.

$$ec{E} pprox -rac{kec{p}_{
m e}}{y^3} = -rac{ec{p}_{
m e}}{4\piarepsilon_0 y^3}$$

Lưỡng cực điện là một mô hình tốt để mô tả nhiều phân tử, bao gồm cả phân tử phân cực như  $H_2O$ , HCI hoặc phân tử không phân cực như  $H_2$ ,  $N_2$  (khi đặt trong điện trường ngoài).

### Ví dụ 3

Thanh kim loại dài L tích điện mật độ  $\lambda$ 



$$dq = \lambda dz \to d\vec{E} = \frac{kdq}{r^2}\hat{r}$$

$$dE_x = dE\cos\theta = \frac{k\lambda dz}{r^2}\cos\theta$$

$$E = E_x = \int dE_x = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz}{r^2}\cos\theta$$

$$\tan\theta = \frac{z}{x} \to dz = x\frac{d\theta}{\cos^2\theta}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \to \frac{1}{r^2} = \frac{\cos^2 \theta}{x^2}$$

$$\rightarrow E = \frac{k\lambda}{x} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\theta \, d\theta = 2 \frac{k\lambda}{x} \sin\theta_0 = \boxed{\frac{k\lambda L}{x\sqrt{x^2 + (L/2)^2}}}$$


### 1.1.10. Tính chất thế của điện trường

 Công của lực tĩnh điện di chuyển điện tích điểm q từ điểm M đến điểm N:

$$A_{MN} = \int_{(M)}^{(N)} \vec{F} d\vec{r}$$

$$A_{MN} = \frac{kqQ}{r_{M}} - \frac{kqQ}{r_{N}}$$

Trong đó  $\vec{r}_{\rm M}$  và  $\vec{r}_{\rm N}$  tương ứng là các bán kính véc-tơ vẽ từ điện tích điểm Q đến 2 điểm M. N.



### 1.1.10. Tính chất thế của điện trường

- Tổng quát: Công của lực tĩnh điện không phụ thuộc đường đi, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.
- Trường tĩnh điện là trường thế.
- Thế năng trường tĩnh điện: Hàm thế năng được chọn sao cho công dịch chuyển giữa hai điểm M và N đúng bằng hiệu thế năng giữa hai điểm M và N:

$$A_{\mathsf{MN}} = W_{\mathsf{M}} - W_{\mathsf{N}} \rightarrow W = \frac{kqQ}{r} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

(Gốc thế năng được chọn ở vô cùng)

### 1.1.11. Lưu số của véc-tơ cường độ điện trường

ullet Công dịch chuyển điện tích q từ điểm M đến N:

$$A_{\mathsf{MN}} = \int_{(\mathsf{M})}^{(\mathsf{N})} \vec{F} d\vec{s} = q \int_{(\mathsf{M})}^{(\mathsf{N})} \vec{E} d\vec{s}$$

• Xét dịch chuyển trên một đường cong kín:

$$A = q \oint \vec{E} d\vec{s} = 0 \rightarrow \oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

### Tính chất thế

Lưu số của véc-tơ cường độ điện trường dọc theo đường cong kín bằng không (thể hiện tính chất thế).

## 1.1.12. Điện thế. Liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường

• Thế năng của điện tích q trong điện trường:

$$W = A_{\mathsf{M}\infty} = q \int_{(\mathsf{M})}^{(\infty)} \vec{E} d\vec{s}$$

• Điện thế tại điểm M được định nghĩa:

$$V_{\mathsf{M}} = rac{W}{q} = \int_{(\mathsf{M})}^{(\infty)} \vec{E} d\vec{s}$$

- Điện thế sai khác hằng số cộng (chọn gốc vô cùng hoặc đất).
- Hiệu điện thế giữa hai điểm:

$$U_{\mathsf{MN}} = V_{\mathsf{M}} - V_{\mathsf{N}} = \frac{A_{\mathsf{MN}}}{q}$$



## 1.1.12. Điện thế. Liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường

• Điện thế tại một điểm do một điện tích điểm gây ra:

$$V = \frac{kQ}{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

• Điện thế tại một điểm do hệ điện tích điểm gây ra:

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$


• Điện thế tại một điểm do vật mang điện gây ra:

$$V = \int_{( ext{vật})} rac{dq}{4\piarepsilon_0 r}$$



### 1.1.13. Mặt đẳng thế

- Tập hợp các điểm trong điện trường có cùng một giá trị điện thế, tạo nên mặt đẳng thế.
- Các mặt đẳng thế không cắt nhau.
- ullet Khi điện tích q di chuyển trên mặt đẳng thế thì công của lực điện trường bằng không.
- Đường sức điện trường (do đó, véc-tơ cường độ điện trường) luôn vuông góc với mặt đẳng thế.



## 1.1.14. Liên hệ giữa véc-tơ cường độ điện trường và điện thế

• Xét điện tích q di chuyển giữa hai điểm MN rất gần nhau trong điện trường từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp (dV < 0):

$$dA = \vec{F}.d\vec{s} = q\vec{E}.d\vec{s}$$


$$dA = q(V_1 - V_2) = -q.dV$$

$$dV = -\vec{E}.d\vec{s}$$

$$\vec{E} = -\nabla V = -\left(\vec{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

Toán tử ∇ (nabla) được định nghĩa như sau:

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$



## 1.1.14. Liên hệ giữa véc-tơ cường độ điện trường và điện thế


- Véc-tơ cường độ điện trường hướng theo chiều giảm thế.
- Độ lớn của véc-tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài dọc theo đường sức đi qua điểm đó.
- Lưu số của véc-tơ cường độ điện trường giữa hai điểm M, N bằng hiệu điện thế giữa hai điểm đó:

$$\int_{(\mathsf{M})}^{(\mathsf{N})} \vec{E}.d\vec{s} = \frac{A_{\mathsf{MN}}}{q} = U_{\mathsf{MN}}$$

### Ví dụ 1

Mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện mặt  $\sigma < 0$  đặt trong không khí. Tính điện thế do mặt phẳng này gây ra tại điểm M cách mặt phẳng một khoảng x. Chọn gốc điện thế tại mặt phẳng đó.

$$E = E_{x} = -\frac{dV}{-dx} = \frac{dV}{dx}$$



$$dV = E_{x}.dx = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_{0}}.dx$$

$$\to \int_{V_{0}}^{V_{M}} dV = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_{0}} \int_{0}^{x} dx = \frac{|\sigma|x}{2\varepsilon_{0}}$$

### Ví dụ 2


Tính điện trường và điện thế ở giữa 2 mặt phẳng mang điện vô hạn.

• Điện trường trong vùng 2:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
$$E = E_x = -\frac{dV}{-dx} = \frac{dV}{dx}$$

• Điện thế trong vùng 2:

$$V_{\mathsf{M}} = \int_{V_{\mathsf{0}}}^{V_{\mathsf{M}}} dV = \int_{\mathsf{0}}^{\mathsf{x}} \mathsf{E}_{\mathsf{x}}.d\mathsf{x} 
ightarrow V_{\mathsf{M}} = rac{\sigma.\mathsf{x}}{\varepsilon_{\mathsf{0}}}$$




1.2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG

# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động

## 1.2.1. Bản chất của dòng điện. Dòng điện trong các chất

Dòng điện dùng để mô tả chuyển động có hướng, thành dòng của các hạt mang điện. Bản chất của dòng điện trong các chất khác nhau là khác nhau:



- (a) Trong kim loại: chỉ có electron hoá trị là tự do.
- (b) Trong chất điện phân: do các quá trình tương tác, các phân tử tự phân ly thành các ion dương và các ion âm.
- (c) Trong chất khí: khi có kích thích từ bên ngoài các phân tử khí có thể giải phóng electron. Các electron này có thể kết hợp với các phân tử trung hoà để tạo thành các ion âm. Như vậy trong khí bị kích thích có thể tồn tại các hạt tích điện là ion âm, ion dương và electron.


# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động

### 1.2.2. Cường độ dòng điện. Mật độ dòng điện

## Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện là điện lượng chuyển qua một tiết diện A trong môi trường dẫn điện trong một đơn vị thời gian. Đơn vị là A (Ampe) hay C/s.

$$I=\frac{dq}{dt}$$



Trường hợp vật dẫn có 2 loại điện tích chuyển động:


$$I = \frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}$$

Diện lượng q chuyển qua diện tích S trong khoảng thời gian au được tính theo công thức sau:

$$q = \int_0^{\tau} Idt$$

# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động

### 1.2.2. Cường độ dòng điện. Mật độ dòng điện




Chuyển động thực tế theo hình zíc-zắc của electron trong vật dẫn. Hướng chuyển động bị thay đổi liên tục do va chạm với các nguyên tử của vật dẫn. Hướng chuyển động tổng thể của electron luôn ngược hướng với điện trường E. Mỗi đoạn của hình zíc-zắc là một phần của quỹ đạo parabol (chuyển động của một hạt trong trường lực đều).

# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động

## 1.2.2. Cường độ dòng điện. Mật độ dòng điện

Xét các điện tích +q, chuyển động với vận tốc trung bình  $\bar{v}$  đi qua một tiết diện  $S_n$  của dây dẫn vuông góc với phương chuyển động của điện tích.



- +) Trong khoảng thời gian dt, các điện tích dịch chuyển được quãng đường  $\bar{v}.dt$ .
- +) Điện lượng nằm trong khoảng thể tích dV của dây dẫn là:

$$dq = q_0.n_0.dV = q_0.n_0.S_n.\bar{v}.dt$$

 $n_0$  là nồng độ hạt tải trong dây dẫn,  $q_0$  là điện tích của một hạt tải (điện tử, lỗ trống, ion).

# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động

## 1.2.2. Cường độ dòng điện. Mật độ dòng điện


Theo định nghĩa cường độ dòng điện, ta có:


$$I = \frac{dq}{dt} = q_0 \frac{dn}{dt} = q_0.n_0.\bar{v}.S_n$$

Mật độ dòng điện:  $J = \frac{I}{S_n} = n_0.q_0.\bar{v}$ 

## Véc-tơ mật độ dòng điện

- Gốc: đặt tại một điểm nào đó trên một tiết diện vuông góc chiều dòng điện
- Phương: theo hướng chuyển động của các điện tích (+)
- Độ lớn:  $J = \frac{I}{S_n}$






# 1.2. Dòng điện không đổi. Suất điện động


## 1.2.3. Suất điện động

- Đế duy trì được dòng điện trong một mạch kín cần một suất điện động &, tức một thiết bị (ví dụ như ắc quy hay máy phát điện) có thể sinh ra điện trường khiến cho các điện tích có thể chạy trong mạch. Có thể gọi suất điện động là một "máy bơm điện tích". Khi một hiệu điện thế tồn tại giữa hai điện cực, suất điện động sẽ bơm điện tích "lên cao", từ mức thế thấp lên mức thế cao. Để thực hiện được điều đó cần có sự tồn tại của một trường bên trong nguồn, được gọi là "trường lực lạ". Độ lớn của suất điện động & chính là công thực hiện lên mỗi đơn vị điện tích, vì vậy đơn vị trong hệ SI của suất điện động là Vôn (V).
- Hiệu điện thế giữa hai cực của ắc-quy:

$$\Delta V = \mathscr{E} - Ir$$

$$\rightarrow \mathscr{E} = IR + Ir \rightarrow \boxed{I = \frac{\mathscr{E}}{R + r}}$$






# 1.3. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỐI ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TRỞ SUẤT

#### 1.3.1. Dinh luât Ohm

• Dạng thông thường:

$$V_1-V_2=RI$$
 với  $R=
horac{\ell}{S}$ ,  $ho$  là điện trở suất

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{U}{R}$$






• Dạng vi phân: xét đoạn dây dẫn có độ dài  $d\ell$ , tiết diện dS, điện trở R, có điện thế ở hai đầu là V và V + dV

$$dI = \frac{V - (V + dV)}{R} = \frac{-dV}{R} = -\frac{1}{\rho} \frac{dV}{d\ell} dS = \frac{EdS}{\rho}$$

Mật độ dòng điện:  $J = \frac{dI}{dS} = \frac{E}{\rho} = \sigma E$  hay  $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 



## 1.3.2. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]; \quad \alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{\Delta \rho}{\Delta T}$$


## Kim loại:

Điện trở tăng cùng nhiệt độ do sự va chạm giữa điện tử và các nguyên tử kim loại.



#### Bán dẫn:

Điện trở giảm cùng nhiệt độ do các điện tử nhảy từ vùng hóa trị lên vùng dẫn khi nhiệt độ tăng lên.



## 1.3.3. Điện trở suất

Bảng: Điện trở suất  $\rho$  (ở 20 °C) và hệ số phụ thuộc nhiệt độ  $\alpha$  của điện trở suất

Vật liệu	$ ho$ ( $\Omega \cdot \mathbf{m}$ )	$\alpha$ [(°C) <sup>-1</sup> ]
Bạc (Ag)	$1.59 \times 10^{-8}$	$3.8 \times 10^{-3}$
Đồng (Cu)	$1.7  imes 10^{-8}$	$3.9  imes 10^{-3}$
Vàng (Au)	$2.44 \times 10^{-8}$	$3.4  imes 10^{-3}$
Nhôm (Al)	$2.82 \times 10^{-8}$	$3.9  imes 10^{-3}$
Vôn-fram (W)	$5.6  imes 10^{-8}$	$4.5 imes10^{-3}$
Sắt (Fe)	$10  imes 10^{-8}$	$5.0  imes 10^{-3}$
Platin (Pt)	$11  imes 10^{-8}$	$3.92  imes 10^{-3}$
Chì (Pb)	$22  imes 10^{-8}$	$3.9  imes 10^{-3}$
Hợp kim Ni-Cr	$1.50  imes 10^{-6}$	$0.4  imes 10^{-3}$
Các-bon (C)	$3.5 imes10^{-5}$	$-0.5  imes 10^{-3}$
Géc-ma-ni (Ge)	0.46	$-48  imes 10^{-3}$
Si-líc (Si)	640	$-75  imes 10^{-3}$
Thủy tinh	$10^{10}$ đến $10^{14}$	
Cao su cứng	$pprox 10^{13}$	
Lưu huỳnh (S)	$10^{15}$	

## 1.3.4. Điện trở tương đương. Cách đọc giá trị điện trở


#### **How to Read Resistor Color Codes**



$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

- Điện trở mắc nối tiếp:


$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$



#### 1.3.5. Dinh luât Joule-Lenz

- Giả sử một lượng điện tích dương  $\Delta Q$  di chuyển vòng theo mạch kín. Năng lương do nguồn cung cấp là:  $P = \Delta V \Delta Q$ .
- Giả sử dây dẫn có điện trở không đáng kể, năng lượng trên bị mất mát chủ yếu trên điện trở do sự va chạm giữa điện tử và các phân tử trong điện trở (chuyển thành nội năng). Tốc độ mất mát năng lượng (U) là:


$$rac{\Delta \it{U}}{\Delta \it{t}} = rac{\Delta \it{Q}}{\Delta \it{t}} \Delta \it{V} = \it{I} \Delta \it{V} \; {
m trong} \; {
m d\acute{o}} \; \Delta \it{V} = \it{IR}$$



- Nguyên tắc giảm thất thoát khi truyền tải điện:  $P_{\text{thất thoát}} = I^2 R_{\text{dây}}$
- ightarrow truyền tải điện cần I nhỏ do  $R_{
  m dây} = const.$  Do công suất cung cấp bởi nguồn phát
- $P_{
  m nguồn} = I\Delta V$  là không đổi, nên hiệu điện thế trước khi truyền tải  $(\Delta V)$  cần lớn.

#### 1.3.6. Định luật Kirchhoff I

- Tổng đại số các dòng điện tại một nút bằng không
- Tổng các dòng điện chạy vào 1 nút bằng tổng các dòng điện chạy ra khỏi nút đó
- Tại 1 nút, điện tích không được sinh ra cũng không bị mất đi



$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$
,  $n$  là số dòng điện quy tụ tại nút đang xét


## Quy ước

Dòng điện tới nút mang dấu (+), và dòng điện dời khỏi nút mang dấu (-).

 $\rightarrow$  Phương trình ở nút A:  $i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$ 

#### 1.3.7. Định luật Kirchhoff II

- Trong 1 mắt mạng (mạng điện kín): tổng đại số các suất điện động của nguồn điện bằng tổng độ giảm của điện thế trên từng đoạn mạch của mắc mạng
- Tổng đại số các hiệu điện thế của các nhánh trong 1 mạch kín bằng không
- Trong 1 mạch kín bất kì, tổng đại số các tích (IR); của các đoạn mạch bằng tổng đại số các suất điện động &; của trường lực lạ trong mạch đó




## Quy ước

Khi chọn 1 chiều ngẫu nhiên trong mạch kín thì hiệu điện thế có dấu (+) khi đi theo chiều giảm của điện thế và ngược lại.

## Ví dụ 1

$$\mathcal{E}_1=25$$
 V,  $R_1=R_2=10~\Omega$   $\mathcal{E}_2=16$  V,  $R_3=R_4=5~\Omega$   $r_1=r_2=2~\Omega$ ,  $R_5=8~\Omega$  Tính cường độ dòng điện qua mỗi nhánh.



#### Định luật Kirchhoff cho các nút mạng:

Tại A: 
$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

Tại B, C: 
$$I_3 + I_4 = I_5 + I_1 = I$$

Tai D: 
$$I_2 - I_4 + I_5 = 0$$

#### Đinh luật Kirchhoff cho các nhánh:

Nhánh BACB:  $\mathscr{E}_2 = I_1R_1 + I_3R_3 + Ir_2$ 


Nhánh ADCA:  $I_2R_2 + I_4R_4 - I_3R_3 = 0$ 

Nhánh DCBD:  $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = I_4 R_4 + I r_2 + I_5 R_5 + I_5 r_1$ 

#### Ví dụ 2

$$\mathscr{E}=14$$
 V,  $r=1$   $\Omega$   
 $R_1=1$   $\Omega$ ,  $R_2=R_3=3$   $\Omega$   
 $R_4=8$   $\Omega$ ,  $R_5=3$   $\Omega$ 

Tính cường độ dòng điện qua mỗi nhánh.



#### Tại các nút mạng:

Tại N: 
$$I_2 - I_5 - I_4 = 0$$

Tại B: 
$$I - I_4 - I_3 = 0$$

Tại A: 
$$I - I_1 - I_2 = 0$$

Tai M: 
$$I_1 + I_5 - I_3 = 0$$

#### Tai các nhánh:

Nhánh AMNA: 
$$I_1R_1 - I_5R_5 - I_2R_2 = 0$$

Nhánh MBNM: 
$$I_3R_3 - I_4R_4 + I_5R_5 = 0$$

Nhánh ANBA: 
$$\mathscr{E} = Ir + I_2R_2 + I_4R_4$$



## Ví dụ 3: Quá trình xả của tụ điện qua điện trở

- Phương trình cho mạch kín

$$-\frac{q}{C}+IR=0$$


- Sử dụng I=-dq/dt (ở đây dq<0 do điện tích trên tụ điện giảm)  $\to$   $-R\frac{dq}{dt}=\frac{q}{C}\to \frac{dq}{q}=-\frac{1}{BC}dt$
- Tích phân 2 vế, sử dụng điều kiện q=Q khi t=0:


$$\int_{Q}^{q} \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_{0}^{t} dt$$

$$In\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC}$$


$$q(t) = Qe^{-t/RC}$$

$$I(t) = -\frac{Q}{RC}e^{-t/RC}$$






## Ví dụ 4: Quá trình nạp của tụ điện qua điện trở



- Cho  $\mathscr{E}=12$  V,  $C=5~\mu\mathrm{F},~R=8\times10^5~\Omega$ . Tìm hằng số thời gian  $(\tau=RC)$  của mạch, dòng điện cực đại trong mạch, và điện tích của tụ và dòng điện theo thời gian từ khi đóng mạch.





51 / 92

1.4. TỪ TRƯỜNG, CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG

## 1.4.1. Tương tác từ

- Tương tác từ có bản chất là tương tác giữa các dòng điện ở cấp độ nguyên tử, bao gồm: tương tác giữa các nam châm, giữa nam châm và dòng điện, giữa nam châm và từ trường Trái Đất.
- Không giống như điện tích, vốn có thể tách riêng hai loại điện tích dương và âm, trong từ trường không có đơn cực từ, tức các cực từ luôn tồn tại thành cặp Bắc-Nam (N-S). Khi để nam châm tự do, cực Bắc (N) của nó hướng về cực Bắc địa lý, còn cực Nam (S) của nó hướng về cực Nam địa lý.









#### 1.4.1. Tương tác từ


- Từ trường Trái Đất có nguồn gốc từ các dòng đối lưu của kim loại nóng chảy (Fe và Ni) trong lõi ngoài (outer core) của Trái Đất.
- Các cực Bắc (Nam) của từ trường Trái Đất không trùng với các cực địa lý tương ứng.






Xem thêm tai: Magnets and Magnetic Fields

#### 1.4.1. Tương tác từ



Tương tác từ giữa hai dòng điện

#### 1.4.1. Tương tác từ



Dòng điện đặt trong từ trường

## 1.4.2. Khái niệm từ trường

- Từ trường là dạng vật chất (trường) tồn tại xung quanh một điện tích chuyển động bất kỳ. Từ trường cũng tồn tại xung quanh các vật mang từ tính.
- Vận tốc truyền tương tác từ là hữu hạn, bằng vận tốc truyền ánh sáng trong chân không.
- Đại lượng đặc trưng cho từ trường là cảm ứng từ  $\vec{B}$ , đơn vị Tesla (T); và cường độ từ trường  $\vec{H}$ , đơn vị A/m.

1.5. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG

# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyến động

#### 1.5.1. Vec-tơ cảm ứng từ. Định luật Biot-Savart-Laplace

• Định luật Biot-Savart-Laplace:


$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{(I.d\vec{\ell} \times \vec{r})}{r^3}$$

Là véc tơ cảm ứng từ do phần tử dòng điện  $\vec{I}.d\vec{\ell}$  gây ra tại vị trí  $\vec{r}$ , có đặc điểm:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa  $I.d\vec{\ell}, \, \vec{r}$
- Chiều:  $I.d\vec{\ell}$ ,  $\vec{r}$  và  $\vec{B}$  lập thành tam diện thuận
- Đơn vị là Tesla (T). Độ lớn:

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I.d\ell}{r^2} \cdot \sin\alpha$$

Hằng số từ:  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  (H/m) Đô từ thẩm của môi trường:  $\mu$ 



Véc-tơ cảm ứng từ được xác định theo **quy tắc cái đinh ốc** 

# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyển động

## 1.5.2. Nguyên lý chồng chất từ trường

• Cảm ứng từ tại một điểm do một dòng điện gây ra:

$$ec{B} = \int_{ ext{(cå dòng điện)}} ec{dB}$$

• Cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra:

$$\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2} + \vec{B_3} + ... + \vec{B_n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B_i}$$

## 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyến động

## 1.5.3. Véc-tơ cường độ từ trường

- Cảm ứng từ tại một điểm do một dòng điện gây ra phụ thuộc vào tính chất của môi trường trong đó đặt dòng điện.
- ullet Trong môi trường đồng chất và đẳng hướng, véc-tơ cường độ từ trường  $ec{H}$  được định nghĩa:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0}$$

→ Cường độ từ trường không phụ thuộc vào tính chất môi trường.

# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyển động


# **1.5.4. Cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản** Bài toán 1: Tính *B*, *H* gây ra bởi dòng điên thẳng:

• Cảm ứng từ do phần tử  $Id\vec{\ell}$  gây ra tại M:

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\ell}{r^2} \cdot \sin\theta$$
$$dB = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \sin\theta \cdot d\theta$$

• Cảm ứng từ do cả dòng gây ra:

$$B = \int_{( ext{cå dòng})} dB = rac{\mu \mu_0 I}{4\pi R} \int_{ heta_1}^{ heta_2} \sin heta. d heta$$



# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyến động

## 1.5.4. Cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điên đơn giản

• Cảm ứng từ và cường độ từ trường do một đoạn dòng điện gây ra:

$$B = \frac{\mu \mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \qquad H = \frac{I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$H = \frac{I}{4\pi R}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Cảm ứng từ và cường đô từ trường do dòng điện dài vô han gây ra:

$$H = \frac{I}{2\pi R}$$

# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyển động


# **1.5.4.** Cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản Bài toán 2: Tính *B*, *H* gây ra bởi dòng điện tròn:

• Cảm ứng từ do từng phần tử  $Id\vec{\ell_1}$   $(Id\vec{\ell_2})$  gây ra tại M:

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\ell}{r^2} \cdot \sin \theta$$

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\ell}{r^2}$$

$$dB_n = 2.dB \cdot \cos \beta = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{Id\ell \cdot R}{r^3}$$



# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyến động

# **1.5.4. Cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản** Bài toán 2: Tính *B*, *H* gây ra bởi dòng điên tròn:


• Cảm ứng từ do cả dòng điện gây ra:

$$B = \int dB_n = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I.R}{r^3} \int d\ell = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{IR}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \cdot \pi$$

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I.S}{(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

• Mô-men từ của dòng điện tròn:

$$\vec{P_m} = I.\vec{S} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu \mu_0 \vec{P_m}}{2\pi (R^2 + h^2)^{3/2}}$$



# 1.5. Từ trường của dòng điện và điện tích chuyến động

# **1.5.4.** Cảm ứng từ và cường độ từ trường của một số dòng điện đơn giản Bài toán 3: Tính B, H gây ra bởi hat tích điên chuyển đông:

• Hạt điện tích q chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  tương đương với phần tử dòng điện  $I.d\vec{\ell}$ , sao cho:


$$q\vec{v} = I.d\vec{\ell}$$

• Cảm ứng từ do hạt tích điện gây ra:


$$\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q(\vec{v} \times \vec{r})}{r^3}$$

1.6. ĐỊNH LÝ GAUSS VÀ ĐỊNH LÝ AMPERE ĐỐI VỚI TỪ TRƯỜNG

## 1.6.1. Đường cảm ứng từ









- (a) Đường sức từ xung quanh một dòng điện tròn, được biểu diễn bằng các mat sắt (b).
- (c) Đường sức từ xung quanh một thanh nam châm.
- Đường cảm ứng từ là đường tiếp tuyến với véc-tơ cảm ứng từ tại mọi điểm trong không gian.
- Từ phổ là tập hợp của tất cả các đường cảm ứng từ.

## 1.6.1. Đường cảm ứng từ



(a) Đường cảm ứng từ xung quanh một dòng điện thẳng.



(b) Từ phổ của ống dây

## 1.6.1. Đường cảm ứng từ

- Đường cảm ứng từ là các đường cong kín, không cắt nhau
  - → Từ trường có tính chất xoáy
- ullet Số đường sức đi qua một diện tích  $dS_n$  vuông góc với từ trường tỷ lệ với:  $B.dS_n$

#### 1.6.2. Từ thông. Định luật Gauss trong từ học

• Từ thông gửi qua diện tích vi phân dS:

$$d\Phi_{m} = \vec{B}.d\vec{S}$$
  
$$d\Phi_{m} = B.dS.\cos\alpha = B.dS_{n} = B_{n}.dS$$


Đơn vị là  $T \cdot m^2$ , hoặc Wb

• Từ thông gửi qua mặt S:

$$\Phi_m = \int_{\mathcal{S}} d\Phi_m = \int_{\mathcal{S}} B.dS.\cos\alpha$$

Nếu mặt S là phẳng và từ trường đều:

$$\Phi_m = B.S. \cos \alpha$$



#### 1.6.2. Từ thông. Định luật Gauss trong từ học


Từ thông qua một mặt bất kỳ:

$$\Phi_B = \oint \vec{B}.d\vec{A}$$

• Định lý Gauss trong từ học: tổng từ thông qua một mặt kín bất kỳ luôn bằng 0:

$$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$$
 Dạng vi phân:  $\operatorname{div} \vec{B} = 0 \to \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$ 

Điều này dựa trên kết quả thực nghiệm về việc không tìm thấy (và có thể không tồn tại) đơn cực từ trong tự nhiên.



## 1.6.3. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường. Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)

• Lưu số của  $\vec{B}$  và  $\vec{H}$  dọc theo đường cong MN:


$$L_B(MN) = \int_M^N ec{B} dec{\ell} \, \, \mathsf{va} \, \, L_H(MN) = \int_M^N ec{H} dec{\ell} \, \,$$

• Định lý dòng toàn phần:

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{R}$$

$$L_B(O, R) = \oint_{(O, R)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot 2\pi R$$

$$\to L_B(O, R) = \mu\mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$



## 1.6.3. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường. Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)

#### Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)

Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường  $\vec{H}$  dọc theo đường cong kín (C) bất kỳ bằng tổng đại số các cường độ của các dòng điện đi xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

$$\oint_{(C)} \vec{H}.d\vec{\ell} = \sum_{i=1}^n I_i$$

• Nếu đường cong kín không bao quanh dòng điện:


$$\oint_{(C)} \vec{H}.d\vec{\ell} = 0$$

• Chiều tích phân là chiều thuận đối với dòng điện (quy tắc đinh ốc).

# 1.6.3. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường. Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)

<u>Bài toán 4:</u> Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây hình xuyến (Toroid):





- ullet Xét ống dây hình xuyến gồm N vòng dây, với bán kính trong a, bán kính ngoài b.
- Xét đường cong kín C(O, r) nằm trong lòng ống dây, tức a < r < b.
- Do tính đối xứng qua tâm nên cường độ từ trường tại mọi điểm trên đường cong (C) là như nhau.

75 / 92

## 1.6.3. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường. Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)

Bài toán 4: Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây hình xuyến (Toroid):


 Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín (C).

$$\oint_{(C)} \vec{H} . d\vec{\ell} = \oint_{(C)} H . d\ell = H \oint_{(C)} d\ell = H . 2\pi r$$

- Tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong kín (C): ∑<sub>i=1</sub><sup>N</sup> I<sub>i</sub> = NI
- Áp dụng định lý O-G:

$$H.2\pi r = NI \rightarrow H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$

n là số vòng dây trên một đơn vị độ dài của cuộn dây.



# 1.6.3. Lưu số của véc-tơ cường độ từ trường. Định lý dòng toàn phần (Định lý Ampere)


Bài toán 4: Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây hình xuyến (Toroid):

• Cảm ứng từ trong ống dây:


$$B = \mu \mu_0 nI$$

với  $n = N/2\pi r$  là mật độ vòng dây quấn trên ống.

- Chọn tương tự đường cong (C) ở bên ngoài hoặc bên trong ống dây ta có H=0.
- Kết luận: bên ngoài ống dây không có từ trường.



#### 1.6.4. Dòng điện dịch và dạng tổng quát của định luật Ampere



• Nếu điện trường thay đổi, ta có dang tổng quát của định luật Ampere (hay định luật Ampere-Maxwell):

$$\oint \vec{B}.d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

### 1.7. TƯƠNG TÁC CỦA TỪ TRƯỜNG VỚI DÒNG ĐIỆN VÀ HẠT ĐIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG


#### 1.7.1. Tác dụng của từ trường lên một phần tử dòng điện

• Lực vi phân tác dụng lên phần tử dòng điện  $d\vec{\ell}$ :


$$d\vec{F} = I.(d\vec{\ell} \times \vec{B}) \rightarrow dF = Id\ell.B.\sin\alpha$$

• Biểu diễn dưới dạng định thức:

$$d\vec{F} = I \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ d\ell_x & d\ell_y & d\ell_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



#### 1.7.2. Định luật Ampere về tương tác từ giữa hai phần tử dòng điện




Phần tử dòng điện  $I.d\vec{\ell}$  có phương chiều của dòng điện tại điểm đang xét và có độ lớn  $I.d\ell$ 


$$d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_1.d\vec{l_1} \times (I.d\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

Hằng số từ:  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  (H/m) Đô từ thẩm của môi trường:  $\mu$ 

#### 1.7.3. Lực tương tác giữa hai dòng điện

Xét hai dòng điện chạy song song, cách nhau một khoảng d:





$$\vec{F_{12}} = \vec{F_{21}} = F = \frac{\mu \mu_0}{2\pi} \cdot \frac{l_1 l_2}{d}$$

Bài tập về nhà: giải thích chi tiết bằng tích véc-tơ và hình vẽ.

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d}$$


□ > 4 E > 4 E > E 
• 9 Q ○

#### 1.7.4. Tác dụng của từ trường lên khung dây có dòng điện

Chiều của véc-tơ pháp tuyến  $\vec{n}$  được xác định theo quy tắc đinh ốc từ chiều của dòng điện - xoay đinh ốc theo chiều dòng điện, chiều tiến của đinh ốc là chiều của véc-tơ  $\vec{n}$ 

$$F_1 = F_2 = F = I.b.B$$
  
Mô-men lực:  $M = F.a. \sin \alpha$   
 $M = I.S.B. \sin \alpha$   
 $\vec{M} = I(\vec{S} \times \vec{B})$ 

 $\vec{S}$  là véc-tơ có độ lớn bằng diện tích S của khung dây, cùng phương chiều với  $\vec{n}$ . Ở trạng thái cân bằng:  $\vec{n} \parallel \vec{B}$ 



#### 1.7.5. Tác dụng của lực từ lên hạt điện tích chuyển động – Lực Lorentz

• Hạt mang điện chuyển động với vận tốc  $\vec{v}$  trong từ trường  $\vec{B}$  chịu tác dụng bởi lực Lorentz:

$$|\vec{F_L} = q(\vec{v} \times \vec{B})|$$
  $|\vec{F_L}| = q.v.B.\sin\theta$ 

• Biểu diễn dưới dạng định thức:


$$d\vec{F} = q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ dv_x & dv_y & dv_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

- Đặc điểm:
  - Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa  $\vec{v}$  và  $\vec{B}$ .
  - Chiều: theo quy tắc bàn tay trái (nếu q > 0), tay phải (nếu q < 0).
  - Điểm đặt: tại điện tích q.



#### 1.7.5. Tác dụng của lực từ lên hạt điện tích chuyển động – Lực Lorentz

• Chú ý: Lực Lorentz  $\vec{F_L}$  luôn vuông góc với vận tốc  $\vec{v}$ , tức theo phương pháp tuyến với quỹ đạo chuyển động nên không sinh công, vì thế động năng của hạt không thay đổi. Vì vậy lực này chỉ có tác dụng làm thay đổi phương mà không thay đổi độ lớn của vận tốc.



### 1.7.5. Tác dụng của lực từ lên hạt điện tích chuyển động – Lực Lorentz

Véc-tơ vận tốc vuông góc với đường sức từ trường:  $\vec{v} \perp \vec{B}$ .


$$\vec{F_L} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Hạt chuyển động tròn theo quỹ đạo vuông góc với từ trường. Bán kính quỹ đao:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

Tần số quay quanh quỹ đạo:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$




1.7.5. Tác dụng của lực từ lên hạt điện tích chuyển động – Lực Lorentz Véc-tơ vận tốc không vuông góc với đường sức từ trường:  $(\vec{v}, \vec{B}) \neq \pi/2$ . Phân tích  $\vec{v}$  thành 2 thành phần:  $\vec{v_{\parallel}}$  song song với  $\vec{B}$  và  $\vec{v_{\perp}}$  vuông góc với  $\vec{B}$ .

Hạt chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc với trục song song với  $\vec{B}$ . Bán kính quỹ đạo:

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv\sin\alpha}{qB}$$

Bước ốc:

$$\delta = v_{\parallel}.T = \frac{2\pi mv \cos \alpha}{aB}$$



#### 1.7.6. Giải thích hiện tượng cực quang



Các hạt mang điện từ vũ trụ (chủ yếu từ gió Mặt Trời) bị lái về hai cực dưới tác dụng của từ trường Trái Đất và gây ra sự ion hóa không khí.



Bắc cực quang về đêm

### 1.8. MỘT SỐ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG

#### Phụ lục

#### Định nghĩa các toán tử vi phân

• Toán tử Nabla:

$$\nabla = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

 $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  là các véc-tơ đơn vị tương ứng trên các trục x, y, z.

• grad (gradient), toán tử  $\nabla$  tác động lên một đại lượng vô hướng f(x,y,z):

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

• div (divergence), toán tử  $\nabla$  tác động lên một đại lượng có hướng  $\vec{v}$ , được biểu diễn bằng tích vô hướng của  $\nabla$  và đại lượng đó:

$$\operatorname{div} \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$



#### Phụ lục

#### Định nghĩa các toán tử vi phân (tiếp)

• curl (hoặt rot), toán tử  $\nabla$  tác động lên một đại lượng có hướng  $\vec{v}$ , được biểu diễn bằng tích có hướng của  $\nabla$  và đại lượng đó:

$$\operatorname{rot} \vec{v} = \nabla \times \vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right) \vec{i} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right) \vec{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right) \vec{k}$$

• Toán tử Laplace, đạo hàm riêng bậc 2:

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$



## The End