БИБЛИОТЕКА ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ




Рисунок – структурная схема библиотеки

Рассмотрим верхнеуровневую часть API основного модуля системы, библиотеки RoboAlCore.

Логически библиотека делится на следующий набор модулей:

- нейросетевые модули;
- модули для реализации многоагентного обучения с подкреплением;
- вспомогательные математические модули.

Каждый набор модулей, в свою очередь, делится на собственно модули. Приведём некоторые из них (в первую очередь, сосредоточимся на нейросетевых модулях, так как на них базируется вся библиотека).

Нейросетевые модули

Представлены в папке src (https://github.com/Cognitive-systems-and-technologies/RoboAlCore/tree/main/src).

Включают в себя следующие модули:

Dense – набор функций для создания полносвязных слоёв нейронных сетей.

Содержит следующие основные функции:

Dense_Create — создание полносвязного слоя с количеством нейронов num neurons;

Dense_Forward – прямой проход полносвязного слоя;

Dense Backward – обратный проход полносвязного слоя

Dense Free – очистка памяти для полносвязного слоя.

Input – набор функций для создания входных слоёв нейронных сетей.

Input Create – создание входного слоя;

Input Forward - прямой проход входной слоя нейронной сети.

Interfaces - набор структур для реализации слоёв нейронных сетей. Включает в себя перечисление LayerType, описывающее основные типы нейронных сетей и структуру Layer, реализующую нейронную сеть.

Model – набор обобщённых функций для реализации нейронных сетей.

Model Create - создание нейронной сети;

Model AddLayer – добавление слоя в нейронную сеть;

Model Init – инициализация нейронной сети;

Backward Layer – обратный проход слоя нейронной сети;

Forward Layer – прямой проход слоя нейронной сети;

Model getGradients – получение градиентов нейронной сети;

Seq Forward - прямой проход всех слоёв нейронной сети;

Seq Backward – обратный проход всех слоёв нейронной сети;

Layer To JSON – перевод слоя в JSON-структуру;

Layer Load JSON – загрузка слоя из JSON;

Model To JSON – перевод всей нейронной сети в JSON;

Model Load JSON – загрузка нейронной сети из JSON.

Модули **Relu**, **Softmax**, **TanhA** – содержат функции Create и Backward для создания слоёв с соответствующими функциями активации.

Модуль **MSE** существует для работы со слоями среднеквадратичных отклонений.

Модуль **Message** существует для создания сообщений, которые могут передаваться на сервер или другим объектам.

ParseMessage – парсинг сообщения от агента;

cJsonFromMessage – создание Json-структуры из структуры сообщения;

FreeMessage – освобождение памяти от сообщения.

Модули, реализующие обучение с подкреплением

Представлены в папке RL (https://github.com/Cognitive-systems-and-

technologies/RoboAlCore/tree/main/src/RL).

ACBrain – реализует алгоритм актор-критик.

Включает в себя методы:

ACBrain_Create - создает объект структуры ACBrain и возвращает ссылку на него;

ACBrain_Record - добавляет новый образ в буфер повторения к объекту ACBrain

ACBrain Forward – прямой проход нейросети;

ACBrain_Train – обучение нейросети.

Схожий набор функций предоставляет модуль RLBrain (реализующий алгоритм DQN)

Описание структур и функций библиотеки:

Структуры для определения размерностей:

```
typedef struct shape2
{
    int w;//ширина
    int h;//высота
}shape2;
```

Shape2 это целочисленный двухмерный вектор описывающий ширину и высоту. Используется, например, для описания размера фильтров свертки.

Пример создания:

```
shape2 sh = (shape2){10, 10};

typedef struct shape3
{
    int w;//ширина
    int h;//высота
    int d;//глубина
```

```
} shape3;
```

Shape3 это целочисленный трехмерный вектор описывающий ширину, высоту и глубину трехмерного тензора.

```
Пример создания:
```

```
Shape3 sh = (shape3){10, 10, 3};

typedef struct shape4
{
    int w;//ширина
    int h;//высота
    int d;//глубина
    int b;//количество
}shape4;
```

Shape4 это целочисленный четырехмерный вектор описывающий ширину, высоту, глубину и количество объектов четырехмерного тензора.

Пример создания:

```
Shape4 sh = (shape4)\{10, 10, 3, 2\};
```

Тензоры:

```
Общая структура тензора:
```

```
typedef struct Tensor
{
         Shape3 s;
         int n;
         float *w;
         float *dw;
         float sumdw;
         void* tData;
} Tensor;
```

Структура tensor описывает гомогенный массив размерностью shape3 s и данными типа float. Сами данные хранятся в динамическом массиве w, общее количество элементов в массиве хранится в n. Также структура хранит массив dw той же размерности. Dw хранит градиенты тензора, а tData это дополнительные данные, необходимые для оптимизации. Объект tData создается при первом вызове функции оптимизации, а формат хранимых данных определяется в зависимости от выбранного алгоритма оптимизации. В дополнительной переменной sumdw сохраняется сумма градиентов тензора для их нормализации.

```
Методы тензора:
```

```
Tensor Tensor Create(shape3 s, float c);
      Tensor Tensor_CreateGPU(shape3 s, float c);
      Создает тензор размерность shape3 s и заполняет элементы массива значением с.
      Пример создания:
      Tensor x = Tensor Create((shape3){ 100, 100,3 }, 1.f);
      void Tensor CopyData(Tensor* dst, Tensor* src);
      void Tensor CopyDataGPU(Tensor* dst, Tensor* src);
      Копирует элементы из тензора src в тензор dst.
      int tldx(shape3 s, int w, int h, int d);
      Возвращает индекс в одномерном массиве по трехмерной форме, где s-
размерность тензора, w,h,d – индексы требуемого элементы по ширине высоте и глубине.
      Пример:
      Int I = tIdx(x.s, 0, 0, 0);
      void Tensor_Xavier_Rand(float* w, int n);
      Заполняет элементы массива w с количеством элементов n случайными
значениями по непрерывному равномерному распределению.
      void Tensor XavierNorm Rand(float* w, int n);
      Заполняет элементы массива w с количеством элементов n случайными
значениями по непрерывному равномерному распределению.
      void Tensor He Rand(float* w, int n);
      Заполняет элементы массива w с количеством элементов n случайными
значениями по непрерывному равномерному распределению. Случайное число с
гауссовым распределением вероятностей (G)
      void Tensor Free(Tensor *v);
      Функция очистки динамической памяти, выделяемой для тензора.
      float Tensor Get(Tensor *vol, int w, int h, int d);
      Возвращает значение, хранящееся в тензоре под индексами w, h, d.
      void Tensor Set(Tensor *vol, int w, int h, int d, float v);
      Устанавливает значение, хранящееся в тензоре под индексами w, h, d в значение v.
```

```
void Tensor Copy(Tensor* dst, Tensor *src);
      Копирует массив значений из тензора src в тензор dst.
      void Tensor Fill(Tensor* t1, float v);
      Заполняет значения элементов тензора значением v.
      float Tensor WeightedSum(Tensor* t1, Tensor *t2);
      Возвращает взвешенную сумму элементов тензоров t1 и t2. Res += t1.w*t2.w
      Tensor* Tensor Mul(Tensor* t1, Tensor *t2);
      Умножает тензор t1 на тензор t2.
      Tensor* Tensor Add(Tensor* t1, Tensor *t2);
      Суммирует тензор t1 и тензор t2.
      shape3 T Argmax(Tensor *t);
      Возвращает индексы элемента с максимальным значением в тензоре t.
Возвращаемые индексы передаются в виде вектора shape3.
      float T MinValue(Tensor* t);
      Возвращает минимальное из всех значений элементов в тензоре t.
      float T MaxValue(Tensor* t);
      Возвращает максимальное из всех значений элементов в тензоре t.
      float T Mean(Tensor* t);
      Возвращает среднее значение всех элементов в тензоре t.
      cJSON* Tensor To JSON(Tensor *v);
      Конвертирует тензор v в cJSON объект формата json.
      Tensor* Tensor From JSON(cJSON* node);
      Создает тензор из cJSON объекта node.
      void Tensor Load JSON(Tensor *t, cJSON* node);
      Загружает данные из cJSON объекта node в тензор t.
```

```
void* Tensor_Print(Tensor *t);
Bыводит в консоль структуру и содержимое тензора t.
```

Слои:

Данные передаваемые с помощью тензоров обрабатываются и передаются при помощи слоев.

```
Общая структура слоев:

typedef struct Layer

{
    shape3 out_shape;
    shape3 in_shape;
    int n_inputs;
    LayerType type;
    Tensor* input;
    Tensor output;
    void* aData;//additional layer data
} Layer;
```

Основными компонентами слоя являются входной и выходной тензоры. В input хранится ссылка на входной тензор слоя. Поле output хранит выходные данные слоя. При выполнении операций слоя, данные из input обрабатываются функциями соответствующего слоя, и результат операций записывается в output. В отличие от output, переменная input хранит только адрес входного тензора и не инициализируется при создании слоя. Также у слоя есть следующие поля:

- out shape хранит размерность выходных данных,
- in shape хранит размерность входных данных,
- n inputs общее количество элементов, подаваемых на вход,
- type тип слоя,
- aData дополнительный объект данных, которые каждый слой может хранить в зависимости от типа.

В библиотеке доступны следующие типы слоев, представленные в перечислении LayerType:

```
typedef enum LayerType {

LT_INPUT,

LT_DENSE,

LT_RELU,

LT_SOFTMAX,

LT_REGRESSION,

LT_CONV,
```

```
LT_MAXPOOL,
LT_MSE,
LT_TANHA

} LayerType;

— LT_INPUT — входные слои, принимают и передают данные,

— LT_DENSE — полносвязные слои нейронных сетей,

— LT_RELU — функция активации линейного выпрямления RELU,

— LT_SOFTMAX - многопеременная логистическая функция,

— LT_REGRESSION — регрессия по одному из элементов выхода,

— LT_CONV — сверточные слои,

— LT_MAXPOOL - слой дискретизации на основе выборки,

— LT_MSE — слои среднеквадратичного отклонения,
```

Входные слои:

```
Layer *Input Create(shape3 out shape);
```

Функция создает входной слой с выходом размерностью out_shape и возвращает его адрес.

LT TANHA – функция активации гиперболического тангенса.

```
Tensor *Input_Forward(Layer* |);
Функция прямого прохода входного слоя. Принимает адрес входного слоя I.

void Input_Free(Layer* |);
```

Очистка памяти, выделенной для слоя І. Очищаются также и данные самого указателя.

Полносвязные слои нейронных сетей:

```
typedef struct Dense
{
         Tensor *kernels;
         Tensor biases;
} Dense;
```

В библиотеке используется модель искусственных нейронов с биосами. Ядра полносвязного слоя и биосы хранятся в структуре Dense (kernels и biases). Переменная biases хранит массив биосов со значениями смещений для каждого нейрона в массиве тензоров kernels. Объект структуры Dense создается при инициализации полносвязного слоя и записывается в поле aData.

```
Layer *Dense Create(int num neurons, RandType weightInit, float bias, Layer *in);
```

Функция создает полносвязный слои нейронов с выходом размерностью равной количеству нейронов, которое передается в параметре num_neurons. При создании слоя также необходимо указать тип инициализации весовых коэффициентов weightInit и задать смещение bias (обычно = 0). Функция Dense_Create возвращает адрес созданного слоя.

Инициализация весовых коэффициентов возможна по одному из следующих типов:

```
typedef enum RandType {

R_XAVIER,

R_XAVIER_NORM,

R_HE,

R_ZEROS,

R_ONES,

R_HALF
} RandType;
```

- R XAVIER вызывает метод Tensor Xavier Rand для всех kernels в слое,
- R_XAVIER_NORM вызывает метод Tensor_XavierNorm_Rand для всех kernels в слое,
 - R HE вызывает метод Tensor He Rand для всех kernels в слое,
 - R ZEROS инициализирует все kernels нулевыми значениями,
 - R ONES инициализирует все kernels значениями = 1.f
 - R HALF инициализирует все kernels значениями = 0.5f

Текущий стандартный подход к инициализации весов слоев и узлов нейронной сети, использующих функцию активации Sigmoid или Tanh, называется инициализацией "Glorot" или "Xavier". Также для функций активации такого типа подходит модифицированный метод Xavier - тип R_XAVIER_NORM. Эти методы инициализации хорошо подходят для случаев, когда функции активации линейны, но плохо работают при нелинейных функциях, таких как Relu. Текущий стандартный подход к инициализации весов слоев и узлов нейронной сети, использующих функцию активации типа Relu, называется инициализацией "he" - тип R_HE. Для вариантов тестирования различных типов сетей и функций активации, весовые коэффициенты можно инициализировать числами или оставить нулевыми значениями.

```
Tensor* Dense Forward(Layer* I);
```

Функция прямого прохода полносвязного слоя. Принимает адрес полносвязного слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void Dense Backward(Layer* |);
```

Функция обратного прохода полносвязного слоя. Принимает адрес полносвязного слоя I.

```
void Dense_Free(Layer* |);
```

Очистка памяти, выделенной для слоя І. Очищаются также и данные самого указателя.

```
cJSON* Dense To JSON(Dense* d);
```

Конвертирует данные полносвязного слоя d в cJSON объект формата json.

```
void Dense Load_JSON(Dense* d, cJSON* node);
```

Загружает данные из cJSON объекта node в данные полносвязного слоя d.

Сверточные слои нейронных сетей:

```
typedef struct Conv2d
{
          Tensor *kernels;
          Tensor biases;
          shape2 k_size;
          shape2 stride;
          int pad;
}Conv2d;
```

Сверточный слой представляет собой набор карт признаков входных данных. Так же, как и с полносвязными слоями, сверточные слои используют сдвиги. Ядра сверточного слоя и биосы хранятся в структуре Conv2d (kernels и biases). Переменная biases хранит массив биосов со значениями смещений для каждого ядра свертки в массиве тензоров kernels. Также в структуре хранятся:

- размер ядер свертки k size (ширина и высота фильтра),
- шаг смещения stride (сдвиг по ширине и высоте),
- величина отступов pad.

Объект структуры Conv2d создается при инициализации сверточного слоя и записывается в поле aData.

```
Layer* Conv2d_Create(int num_kernels, shape2 k_size, shape2 stride, int pad, RandType weightInit, float bias, Layer* in);
```

Функция создает сверточный слои с выходом размерностью равной:

```
d = num_kernels; //количество ядер свертки
w = (input.w - k_size.w + pad * 2) / stride.w + 1; //ширина карты признаков
h = (input.h - k_size.h + pad * 2) / stride.h + 1; //высота карты признаков
```

При создании слоя необходимо указать размер ядер свертки k_size, величину смещений stride и размер отступов pad.

Также, при создании слоя необходимо указать тип инициализации весовых коэффициентов weightInit и задать смещение bias (обычно = 0). Функция Conv2d_Create возвращает адрес созданного слоя.

Инициализация весовых коэффициентов возможна по одному из следующих типов.

```
Tensor* Conv2d Forward(Layer* I);
```

Функция прямого прохода сверточного слоя. Принимает адрес сверточного слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void Conv2d Free(Layer* I);
```

Очистка памяти, выделенной для слоя І. Очищаются также и данные самого указателя.

```
void Conv2d Backward(Layer* |);
```

Функция обратного прохода сверточного слоя. Принимает адрес сверточного слоя I.

```
cJSON* Conv2d To JSON(Conv2d* d);
```

Конвертирует данные сверточного слоя d в cJSON объект формата json.

```
void Conv2d_Load_JSON(Conv2d* d, cJSON* node);
```

Загружает данные из cJSON объекта node в данные сверточного слоя d.

Слои дискретизации на основе выборки:

```
typedef struct MaxPool2d
{
     shape2 k_size;
     shape2 stride;
     int pad;
```

}MaxPool2d;

Операция выборки это процесс сжатия (уменьшения размеров) входного тензора путём объединения значений блоков, например, за счет выбора максимальных или средних значений из окна выборки. Размер окна хранится в переменной k_size. Шаг смещения определяет количество элементов, на которые необходимо сдвигать прямоугольную сетку при выполнении операции выборки. Размер шага хранится в переменной stride.

В структуре MaxPool2d хранятся:

- размер окна к size (ширина и высота окна),
- шаг смещения stride (сдвиг по ширине и высоте),
- величина отступов раd.

Объект структуры MaxPool2d инициализируется при вызове функции MaxPool2d_Create и записывается а поле aData слоя.

```
Layer* MaxPool2d_Create(shape2 k_size, shape2 stride, int pad, Layer* in);

Функция создает MaxPool слои с выходом размерностью равной:

d = input.d; //глубина выходного тензора

w = (input.w - k_size.w + pad * 2) / stride.w + 1; //ширина выходного тензора

h = (input.h - k_size.h + pad * 2) / stride.h + 1; //высота выходного тензора
```

При создании слоя необходимо указать размер окна k_size, величину смещений stride и размер отступов pad. Функция MaxPool2d_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor* MaxPool2d Forward(Layer* |);
```

Функция прямого прохода MaxPool слоя. Принимает адрес MaxPool слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void MaxPool2d_Backward(Layer* l);
Функция обратного прохода MaxPool слоя. Принимает адрес MaxPool слоя l.
```

```
void MaxPool2d_Free(Layer* |);
```

Очистка памяти, выделенной для слоя І. Очищаются также и данные самого указателя.

Слой линейного выпрямления RELU.

Слой типа RELU выполняет операции нелинейной функции активации над входным тензором. Она преобразует входное значение в значение от 0 до положительной бесконечности. Если входное значение меньше или равно нулю, то ReLU выдает ноль, в

противном случае - входное значение. Также в библиотеке доступна реализация линейного выпрямления с «утечкой», которая добавляет небольшую константу к входному значению, позволяя избежать проблемы, когда градиенты равны 0.

```
Layer *Relu Create(Layer *in);
```

Функция создает Слой линейного выпрямления Relu для входного слоя in. Функция Relu_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor *Relu Forward(Layer* I);
```

Функция прямого прохода Relu слоя. Принимает адрес Relu слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void Relu Backward(Layer* |);
```

Функция обратного прохода Relu слоя. Принимает адрес Relu слоя I.

Слой операции гиперболического тангенса.

Слой типа TanhA выполняет операции функция активации гиперболического тангенса над входным тензором. Она преобразует входное значение в значение в диапазоне от -1 до 1.

```
Layer *TanhA Create(Layer *in);
```

Функция создает слой TanhA для входного слоя in. Функция TanhA_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor* TanhA Forward(Layer* I);
```

Функция прямого прохода TanhA слоя. Принимает адрес TanhA слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void TanhA Backward(Layer* |);
```

Функция обратного прохода TanhA слоя. Принимает адрес TanhA слоя I.

Слой операции многопеременной логистической функции.

Слой типа SoftmaxA выполняет операции функция активации и преобразует входной тензор в тензор той же размерности, где каждый элемент полученного тензора представлен вещественным числом в интервале от 0 до 1 и сумма координат равна 1.

```
Layer * SoftmaxA Create(Layer *in);
```

Функция создает слой SoftmaxA для входного слоя in. Функция SoftmaxA_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor* SoftmaxA Forward(Layer* I);
```

Функция прямого прохода SoftmaxA слоя. Принимает адрес SoftmaxA слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void SoftmaxA_Backward(Layer* I);
Функция обратного прохода SoftmaxA слоя. Принимает адрес SoftmaxA слоя I.
```

Слои для вычисления ошибки.

```
typedef struct LData
{
    int step;
    float loss;
}LData;
```

Слои для вычисления ошибки принимают в качестве параметра тензоры с ожидаемыми выходами сети или с параметрами для вычисления ошибки. Информация о текущем состоянии оптимизации записывается в процессе обучения в структуре LData, которая хранится у слоя в поле aData. LData содержит:

- текущий шаг оптимизации step,
- текущее значение ошибки loss.

Слой оценки среднеквадратического отклонения.

Слой среднеквадратичной ошибки MSE вычисляет среднее арифметическое квадратов разностей между предсказанными и реальными значениями модели.

```
Layer *MSE Create(Layer* in);
```

Функция создает слой MSE для входного слоя in. Функция MSE_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor *MSE Forward(Layer* |);
```

Функция прямого прохода MSE слоя. Принимает адрес MSE слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void MSE_Backward(Layer* I, Tensor* y_true);
```

Функция обратного прохода MSE слоя. Принимает адрес MSE слоя I. Вычисляет градиенты между выходом сети и ожидаемым выходом сети у_true. После выполнения записывает значение ошибки в объекте LData.

Слой функции ошибки перекрестной энтропии.

```
typedef struct Softmax
{
     float* sums;
}Softmax;
```

Применяет многопеременную логистическую функцию активации softmax и вычисляет функцию потерь перекрестной энтропии. В структуре Softmax хранятся дополнительные данные для вычисления нормализованного выхода слоя sums.

```
Layer *Softmax Create(Layer *in);
```

Функция создает слой Softmax для входного слоя in. Функция Softmax_Create возвращает адрес созданного слоя.

```
Tensor *Softmax_Forward(Layer* |);
```

Функция прямого прохода Softmax слоя. Принимает адрес Softmax слоя I и возвращает адрес выходного тензора слоя.

```
void Softmax Backward(Layer* |, Tensor* y);
```

Функция обратного прохода Softmax слоя. Принимает адрес Softmax слоя I. Вычисляет градиенты между выходом сети и ожидаемым выходом сети у. После выполнения записывает значение ошибки в объекте LData.

Функции для вычисления ошибок.

```
float MSE Loss(Tensor *y, Tensor *y true);
```

Функция вычисления среднеквадратичной ошибки MSE вычисляет среднее арифметическое квадратов разностей между предсказанным у и ожидаемым у_true тензорами. Вычисляет градиенты для тензора у. После выполнения возвращает значение ошибки.

```
Tensor SoftmaxProb(Tensor* t);
```

Применяет многопеременную логистическую функцию softmax для тензора t. Возвращает результат операции в виде нового тензора.

```
float Cross_entropy_Loss(Tensor* y, int idx);
```

Применяет многопеременную логистическую функцию softmax для тензора у и вычисляет функцию потерь перекрестной энтропии. Idx определяет индекс ожидаемого элемента тензора равным 1. После выполнения возвращает значение ошибки.

```
float Regression_Loss(Tensor* y, int idx, float val);
```

Функция ошибки L2 regression квадратичная ошибка по одному из элементов тензора у. Idx определяет индекс ожидаемого элемента тензора равным значению val. После выполнения возвращает значение ошибки.

Создание модели.

```
Данные модели хранятся в структуре Model.
```

```
typedef struct _Model
{
        Layer** Layers;
        int n_layers;
        Tensor* (*ModelForward) (struct _Model * n, Tensor* x);
        void (*ModelBackward) (struct _Model * n, Tensor *y);
}
```

}Model;

Структура Model состоит из следующих полей:

- массив слоев модели Layers хранит указатели на созданные слои,
- количество слоев в модели layers,
- функция вызова прямого прохода слоев модели ModelForward,
- функция обратного прохода слоев модели ModelBackward

Код для работы с моделями содержит следующие функции:

```
Model Model Create();
```

Создает объект Model с параметрами по умолчанию. Необходимо вызвать данную функцию при создании модели.

```
Пример:
```

```
Model m = Model_Create();
```

```
Layer* Model_AddLayer(Model *m, Layer* |);
```

Добавляет новый слой I в массив Layers модели m и возвращает его адрес.

```
void Backward Layer (Layer* |, Tensor *y);
```

Общая функция для вызова операции обратного прохода слоя. Вызывает backward функцию соответствующего слоя в зависимости от его типа.

```
Tensor *Forward Layer(Layer* I, Tensor* x);
```

Общая функция для вызова операции прямого прохода слоя. Вызывает forward функцию соответствующего слоя в зависимости от его типа.

```
Tensor* Seq Forward(Model* m, Tensor* x);
```

Функция прямого прохода всех слов в модели m для тензоров х. Данная функция по умолчанию записывается в поле ModelForward при создании модели.

```
void Seq Backward(Model* m, Tensor* y);
```

Функция обратного прохода всех слов в модели m для ожидаемых тензоров у. Данная функция по умолчанию записывается в поле ModelBackward при создании модели.

```
Пример создания модели:
shape input = { 227,227,3 };
Model m = Model Create();
Layer* inp = Model AddLayer(&m, Input Create(input));
Layer* I = Model AddLayer(&m, Conv2d_Create(16, { 11,11 }, { 4,4 }, 0, R_HE, 0, inp));
       I = Model AddLayer(&m, Relu Create(I));
       I = Model_AddLayer(&m, MaxPool2d_Create({ 5,5 }, { 2,2 }, 0, I));
       I = Model AddLayer(&m, Conv2d Create(16, { 3,3 }, { 1,1 }, 0, R HE, 0, I));
       I = Model AddLayer(&m, Relu Create(I));
       I = Model AddLayer(&m, MaxPool2d Create({ 3,3 }, { 1,1 }, 0, I));
       I = Model AddLayer(&m, Dense Create(32, R HE, 0, I));
       I = Model AddLayer(&m, Relu Create(I));
Layer* out = Model AddLayer(&m, Dense Create(3, R XAVIER, 0, I));
Результат создания модели (вывод с консоли):
Input, output shape: [227, 227, 3]
Conv2d, output shape: [55, 55, 16] pad: 0
Relu, output shape: [55, 55, 16]
MaxPool2d output shape: [26, 26, 16]
Conv2d, output shape: [24, 24, 16] pad: 0
Relu, output shape: [24, 24, 16]
MaxPool2d output shape: [22, 22, 16]
Dense, output shape: [1, 1, 32]
Relu, output shape: [1, 1, 32]
Dense, output shape: [1, 1, 3]
```

Для вызова прямого прохода сети необходимо задать вход сети:

```
Tensor x = Tensor_Create({ 227, 227, 3 }, 1.f);
Inp->input = &x;
И вызвать функцию прямого прохода сети:
Model_Forward(&m);
Результат выполнения будет записан в выходном слое сети:
PrintArray(&out->output, out->output.n);
Вывод тензора на консоль (результат после обучения):
[[[1.00414896]] [[-0.00698878]] [[-0.00264287]]]
```

В данном случае у получает адрес выходных тензоров модели с результатами работы модели. Очищать память по этому указателю после выполнения операции не нужно, память будет очищена при очищении модели.

Оптимизация:

После того как модель создана ее можно обучить на определенном наборе данных. Обучение осуществляется при помощи оптимизации функции ошибки между ожидаемым выходом модели и ее текущим значением. В библиотеке доступны следующие алгоритмы оптимизации, передаваемые в перечислении OptMethod:

```
typedef enum OptMethod {
    ADAGRAD,
    RMSPROP,
    ADAM,
    ADAN,
    NRMSPROP,
    SGD
```

} OptMethod;

- ADAGRAD метод адаг
- ADAGRAD метод адаптивного градиентного спуска (adaptive gradient algorithm),
- RMSPROP метод модифицированного адаптивного градиентного спуска (root mean square propagation),
- ADAM метод адаптивной оценки момента (Adaptive Moment Estimation),
- ADAN адаптивный алгоритм импульса Нестерова (Adaptive Nesterov Momentum Algorithm),
- NRMSPROP алгоритм Нестерова, метод накопления импульса (Nesterov Accelerated Gradient),
- SGD метод простого стохастического градиентного спуска.

Параметры для процесса оптимизации хранятся в структуре OptParams:

typedef struct OptParams

```
{
       float learning rate;
       OptMethod method;
       float eps;
       int counter;
       float b1, b2, b3;
       float decay;
       float b;
       float clip;
OptParams:
```

- learning_rate параметр скорости оптимизации,
- method метод алгоритма оптимизации,
- ерs небольшое число (обычно 1e-8), служит для предотвращения деления на 0 в некоторых алгоритмах оптимизации,
- counter счетчик итераций обучения,
- b1, b2, b3, decay дополнительные коэффициенты, используемые в некоторых алгоритмах оптимизации,
- b значение импульса, используется в некоторых алгоритмах оптимизации,
- clip значение отсечки для предотвращения переполнение градиентов в некоторых алгоритмах оптимизации.

Каждый из методов, кроме метода простого SGD, использует дополнительные массивы данных при обработке градиентов. Эти массивы хранятся в дополнительных структурах, согласно методу оптимизации, и записываются в поле tData тензоров, веса которых необходимо оптимизировать. Структуры для хранения данных оптимизации:

```
typedef struct adanTData
{
      float* mk;
      float* vk;
      float* nk;
      float* gprev;
}adanTData;
adanTData – используется методом Adan.
typedef struct adamTData
{
      float* mt;
      float* vt;
}adamTData;
```

```
adanTData — используется методом Adam.

typedef struct momentumTData

{
    float* vk;
}momentumTData;
```

momentumTData — используется адаптивными методами оптимизации, такими как Adagrad, RMSProp и NRMSProp.

```
Список функций:
```

```
void CreateAdanData(Tensor* t);
```

Функция создает дополнительные данные оптимизации для тензора t при использовании метода оптимизации Adan.

```
void CreateAdamData(Tensor* t);
```

Функция создает дополнительные данные оптимизации для тензора t при использовании метода оптимизации Adam.

```
void CreateMomentumData(Tensor* t);
```

Функция создает дополнительные данные оптимизации для тензора t при использовании адаптивных методов оптимизации Adagrad, RMSProp и NRMSProp.

```
void AdanOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации par по методу оптимизации Adan.

```
void AdamOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации par по методу оптимизации Adam.

```
void AdagradOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации par по методу оптимизации Adagrad.

```
void RMSPropOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации par по методу оптимизации RMSProp.

```
void NRMSPropOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации par по методу оптимизации NRMSProp.

```
void SGDOpt(Tensor* v, OptParams* par);
```

Функция применяет градиенты к весовым коэффициентам тензора v, с помощью параметров оптимизации раг по методу оптимизации простого градиентного спуска.

```
OptParams OptParams_Create();
```

Функция создает и возвращает объект OptParams с параметрами оптимизации по умолчанию.

```
void Optimize(Model*n, OptParams *par, Tensor *x, Tensor *y);
```

Функция оптимизации модели n с параметрами оптимизации par для входных данных x и ожидаемым выходом модели y.

```
void Change Grad(OptParams* par, Tensor* v, bool norm);
```

Вспомогательная функция для применения градиентов к весовым коэффициентам тензора v, c помощью параметров оптимизации par. Дополнительный параметр norm определяет необходимость применения нормализации к градиентам. Функция выбирает метод согласно тому, что указан в объекте par, и вызывает соответствующую функцию оптимизации.

Пример применения шага оптимизации:

```
Инициализируем параметры оптимизации:

OptParams par = OptParams_Create();

par.learning_rate = 0.001f;

par.method = ADAN;

Задаем вход сети:

Tensor x = Tensor_Create({ 227, 227, 3 }, 1.f);

inp->input = &x;

Выполняем прямой проход сети:

Model_Forward(&m);

Вычисляем ошибку для текущего выхода сети:

Float step_loss = Cross_entropy_Loss(&out->output, 0);

Выполняем обратный проход сети и вычисляем градиенты:

Model Backward(&m);
```

Выполняем шаг оптимизации и применяем градиенты к весовым коэффициентам сети:

OptimizeModel(&m, &par);

Оптимизация на GPU.

Для того, чтобы ускорить требовательные к вычислительной мощности процессы, в библиотеке была реализована возможность создания и обучения моделей на графических процессорах с поддержкой технологии CUDA. Поддерживаются устройства с версией архитектуры sm 60 (Pascal) и выше.

Поддержка графического процессора позволяет быстрее обучить модель глубокой сети и затем перенести обученную модель на агента. Либо можно дообучать модель в процессе работы агента и передавать ему текущее состояние нейросети.

Создание и оптимизация моделей на GPU происходит по таким же структурам что и для CPU, только к имени вызываемой функции в конце добавляется "GPU". Например, функция создания тензора на GPU выглядит следующим образом:

```
Tensor x = Tensor CreateGPU((shape3){ 128, 128,3 }, 0.f);
```

Данный код создаст тензор размерностью 128x128x3 в памяти графического процессора. Важно отметить, что эти данные доступны только для обработки на GPU и не могут быть напрямую прочитаны или записаны из основного кода, работающего с CPU. Работа с данными, расположенными на GPU, должны осуществляться с помощью соответствующих функций и затем копироваться в оперативную память.

Пример создания модели на GPU:

```
Model m = Model_CreateGPU();

Layer *inp = Model_AddLayer(&m, Input_CreateGPU({ 128,128,3 }));

Layer *I = Model_AddLayer(&m, Dense_CreateGPU(10, R_XAVIER, 0, inp));

I = Model_AddLayer(&m, Dense_CreateGPU(10, R_XAVIER, 0, I));

Layer *out = Model_AddLayer(&m, Dense_CreateGPU(2, R_XAVIER, 0, I));
```

Вывод на консоль результата создания модели:

```
Input GPU, output shape: [128, 128, 3]

Dense GPU, output shape: [1, 1, 10]

Dense GPU, output shape: [1, 1, 10]

Dense GPU, output shape: [1, 1, 2]
```

Для оптимизации созданной модели на GPU используется аналогичная CPU версии функция:

```
OptParams par = OptParams_Create();
par.learning_rate = 0.001f;
```

```
par.method = ADAN;
      Задаем вход сети:
      Tensor x = Tensor CreateGPU({ 128, 128, 3 }, 1.f);
      inp->input = &x;
      Выполняем прямой проход сети:
      Model ForwardGPU(&m);
      Вычисляем ошибку для текущего выхода сети:
      float step loss = MSE LossGPU(&out->output, &y);
      Выполняем обратный проход сети и вычисляем градиенты:
      Model BackwardGPU(&m);
      Выполняем шаг оптимизации и применяем градиенты к весовым коэффициентам
сети:
      OptimizeModelGPU(&m, &p);
      Дополнительные структуры данных и функции:
      Динамический список:
      #define getLElem(E, L, I) ((E*)L.data[I].e)
      Вспомогательная функция, возвращает прямую ссылку на объект с индексом I в
динамическом списке L и типом объекта E.
      #define getLEInfo(E, L, I) ((E*)L.data[I].i)
      Вспомогательная функция, возвращает прямую ссылку на дополнительные данные
объекта с индексом I в динамическом списке L и типом объекта E.
      #define LElem(T, E) ((T*)E->e)
      Вспомогательная функция, возвращает прямую ссылку на объект Е и типом объекта
Т в контейнере типа dlElem.
      typedef struct dlElem
      {
             void* e;//element host
             void* i;//element info
      }dlElem;
      Структура элементов динамического списка, содержит ссылку на объект е и
дополнительные данные объекта і.
      typedef struct dList
```

{

```
int length;
    dlElem* data;
}dList;
```

Динамически расширяемый список, который может хранить указатели на объекты в контейнерах dlElem. Структура dList содержит: текущую длину динамического списка length, и данные списка data.

Функции для работы с динамическими списками:

```
dList dList_create();
```

Функция создает и инициализирует пустой динамический список.

```
void dList_realloc(dList* d);//add new elem
```

Функция расширяет выделенную для данных списка память, для того, чтобы можно было добавить новый элемент.

```
void* dList_push(dList* d, void* t);//add and assign
```

Функция добавляет новый элемент t в динамический список d и возвращает указатель на этот элемент.

```
void dList free(dList* d);//clear list
```

Функция очищает память, выделенную для динамического списка. Память по указателям на элементы, хранимые в списке, не очищается, очищаются только контейнеры.

Вспомогательные математические функции:

```
float DegToRad(float deg);
```

Конвертирует угол из градусов deg в радианы.

```
float RadToDeg(float rad);
```

Конвертирует угол из радианов rad в градусы.

```
float Lerp(float a, float b, float t);
```

Функция линейной интерполяции. Возвращает число на отрезке в диапазоне от а до b, в соответствии со значением параметра t [0,1], задающим положение.

```
float InvLerp(float a, float b, float t);
```

Функция обратная функции lerp, возвращает число [0,1] определяющее положение числа t на отрезке [a, b].

```
float rngFloat();
Возвращает случайное число в интервале [0,1]
int rngInt(int min, int max);
```

Возвращает целое случайное число в диапазоне от минимального значения min до максимального значения max.

```
float rngNormal();
Возвращает случайное число с нормальным распределением вероятностей.
void InsertionSort(float* values, int n);
```

Функция выполняет простую сортировку вставками над массивом values с длиной

```
float Mean(float* items, int n);
```

Функция возвращает среднее значение элементов массива items с длиной n.

Структура кватерниона:

n.

Кватернионы - система гиперкомплексных чисел, образующая векторное пространство размерностью четыре над полем вещественных чисел. Кватернионы удобны для описания изометрий трёх и четырёхмерного евклидовых пространств и поэтому получили широкое распространение в механике. Кватернионы удобны при работе с поворотами в трехмерном пространстве.

Создает кватернион из трехмерного вектора v и угла поворота в радианах.

```
TQuaternion TQuaternion_Norm(TQuaternion v);
```

Функция нормализации кватерниона v.

```
TQuaternion TQuaternion Conjugate(TQuaternion v);
```

Функция сопряжения кватерниона. Возвращает кватернион с теми же значениями, но с измененным знаком мнимой части

```
TQuaternion TQuaternion Mul(TQuaternion q1, TQuaternion q2);
```

Функция возвращает результат (кватернион) умножения кватернионов q1 и q2.

```
TQuaternion TQuaternion Euler(float x, float y, float z);
```

Функция возвращает кватернион, который поворачивает на х градусов вокруг оси х, у градусов вокруг оси у и z градусов вокруг оси z.

```
TVec3 TQuaternion Rotate(TQuaternion q, TVec3 pt);
```

Функция поворачивает точку pt в соответствии с кватернионом q и возвращает результат поворота.

```
Двухмерный вещественный вектор:
```

```
typedef struct TVec2
{
    float x;
    float y;
}TVec2;

Cтруктура двухмерного вещественного вектора со значениями x, y.
TVec2 TVec2_Create(float x, float y);
Функция создает двухмерный вектор со значениями x, y.

TVec2 TVec2_Create2(float all);
Функция создает двухмерный вектор со значениями x = all, y = all.

TVec2 TVec2_Mul(TVec2 v, float d);
Функция возвращает результат умножения вектора v на число d.

TVec2 TVec2_Div(TVec2 v, float d);
Функция возвращает результат деления вектора v на число d.
```

```
TVec2 TVec2 Sub(TVec2 v1, TVec2 v2);
      Функция возвращает результат вычитания вектора v2 из вектора v1.
      TVec2 TVec2 Add(TVec2 v1, TVec2 v2);
      Функция возвращает результат добавления вектора v2 к вектору v1.
      TVec2 TVec2 Norm(TVec2 v);
      Функция нормализации вектора v. Возвращает нормализованный вектор.
      TVec2 TVec2 Dir(TVec2 org, TVec2 dest); //direction vector
      Функция возвращает нормализованный вектор направления [0,1] от точки org к
точке dest.
      float TVec2_Length(TVec2 v);
      Функция возвращает длину вектора v.
      float TVec2_Dot(TVec2 v1, TVec2 v2);
      Функция возвращает скалярное произведение векторов v1 и v2.
      float TVec2 AngleDeg(TVec2 v1, TVec2 v2);
      Функция возвращает угол в градусах между векторами v1 и v2.
      Трехмерный вещественный вектор:
      typedef struct TVec3
      {
             float x;
             float y;
             float z;
      TVec3;
      Структура трехмерного вещественного вектора со значениями х, у, z.
      TVec3 TVec3 Create(float x, float y, float z);
      Функция создает трехмерный вектор со значениями х, у, z.
      TVec3 TVec3 Create2(float all);
      Функция создает трехмерный вектор со значениями x = all, y = all, z = all.
```

```
TVec3 TVec3 Mul(TVec3 v, float d);
      Функция возвращает результат умножения вектора v на число d.
      TVec3 TVec3 Div(TVec3 v, float d);
      Функция возвращает результат деления вектора v на число d.
      TVec3 TVec3 Sub(TVec3 v1, TVec3 v2);
      Функция возвращает результат вычитания вектора v2 из вектора v1.
      TVec3 TVec3 Add(TVec3 v1, TVec3 v2);
      Функция возвращает результат добавления вектора v2 к вектору v1.
      TVec3 TVec3 Norm(TVec3 v);
      Функция нормализации вектора v. Возвращает нормализованный вектор.
      TVec3 TVec3 Cross(TVec3 v1, TVec3 v2);
      Функция возвращает векторное произведение векторов v1 и v2.
      TVec3 TVec3 Dir(TVec3 org, TVec3 dest); //direction vector
      Функция возвращает нормализованный вектор направления [0,1] от точки org к
точке dest.
      TVec3 TVec3 Middle(TVec3 org, TVec3 dest);
      Функция возвращает точку на середине отрезка между org и dest.
      float TVec3 Length(TVec3 v);
      Функция возвращает длину вектора v.
      float TVec3 Dot(TVec3 v1, TVec3 v2);
      Функция возвращает скалярное произведение векторов v1 и v2.
      float TVec3 AngleRad(TVec3 v1, TVec3 v2);
      Функция возвращает угол в радианах между векторами v1 и v2.
      Четырехмерный вещественный вектор:
      typedef struct TVec4
      {
             float x;
```

```
float y;
      float z;
      float w;
}TVec4;
Структура четырехмерного вещественного вектора со значениями x, y, z, w.
TVec4 TVec4 Create(float x, float y, float z, float w);
Функция создает четырехмерный вектор со значениями x, y, z, w.
TVec4 TVec4 Create3(float x, float y, float z);
Функция создает четырехмерный вектор со значениями x, y, z, w=1.f.
TVec4 TVec4 Create1(float all);
Функция создает четырехмерный вектор со значениями x=all, y=all, z=all, w=all.
TVec4 TVec4_Mul(TVec4 v, float d);
Функция возвращает результат умножения вектора v на число d.
TVec4 TVec4_Div(TVec4 v, float d);
Функция возвращает результат деления вектора v на число d.
TVec4 TVec4 Sub(TVec4 v1, TVec4 v2);
Функция возвращает результат вычитания вектора v2 из вектора v1.
TVec4 TVec4 Norm(TVec4 v);
Функция нормализации вектора v. Возвращает нормализованный вектор.
float TVec4 Dot(TVec4 v1, TVec4 v2);
Функция возвращает скалярное произведение векторов v1 и v2.
Структура луча:
Луч - это часть линии, которая имеет фиксированную начальную точку, но не имеет
```

конечной точки. Он может простираться бесконечно в одном направлении. Поскольку у луча нет конца, мы не можем измерить его длину.

```
typedef struct TRay
{
       TVec3 org;
       TVec3 dir;
}TRay;
```

Структура луча включает: точку начала луча org, вектор направления луча dir.

TVec3 TRay_OnRay(TRay r, float dist);

Функция возвращает точку на луче r, расположенную на дистанции dist от начала луча.