


按需调页 (Demand Paging)

按需调页 (Demand Paging)

- ◆CPU 指令含内存访问,即访问该内存地址 所在页面。称作页面引用 (reference)
- ◆存在 3 种可能
 - □ 页面已经装入内存,有对应页帧
 - ⇒ CPU 完成操作
 - ∞非法的页面引用
 - \Rightarrow abort
 - 合法引用,但是页面不在内存
 - ⇒ 把页面装入内存

示意图: 页面换入、换出




按需调页(续)

- ◆ 当且仅当**需要**该页面时,才把它**调**入内存
 - ∞Less , I/O 操作
 - ∞Less,内存需求
 - ■Faster, 响应
 - **∞More**,用户数
- ◆ Lazy swapper
 - □ 从不换入这个页面,除非有进程真的访问这个页面
 - Swapper that deals with pages is a pager

有效位 (Valid-Invalid Bit)

- ◆为每个进程的每个页表项,设计一个 "有效位", a valid–invalid bit
- ▼▼⇒ 页面驻留内存
- → 进程非法访问该页面; 或者,页面不在内存
- ◆初始时,所有"有效位"都设置成
- ◆CPU 执行指令,访问内存单元时,一旦读到某个页表项,其"有效位"是
 - ⇒ page fault ,缺页

示例:一个页表的快照。某些 页面不在内存



缺页 (page fault)

- ◆ 第一次引用某页面,对应页表项的"有效位"为 i <u>,引起<mark>缺页中断。</mark>操作系统响应这个中断</u>:
- 1. 操作系统查找内核的数据结构,判断:
 - 它是非法引用 ⇒ abort
 - □ 它是合法引用,但是页面不在内存
- 2. 操作系统查找内核的数据结构,找出一个空闲页帧
- 3. 把页面从外存换入至该空闲页帧
- 4. 更新内核的数据结构,更新进程的页表
- 5. 把进程页表中(该页面)页表项的"有效位"重置 为 **v**
- 6. 缺页中断程序返回
- 7. 重新执行引起缺页中断的那条指令

缺页中断, 及其响应

