2.4 CPU 调度

1. 调度的基本概念

处理机调度负责动态地把处理器分配给进程或内核级线程。处理机调度也称CPU调度或进程调度,在有线程的操作系统中也称线程调度。为了最大限度的提高CPU利用率,多道程序设计的目标是保持总是有进程可供执行。在单处理机系统中,一次只能运行一个进程;其它的任何进程都必须等到CPU空闲时才能够被重新调度。

多道程序设计的思想十分简单。一个进程持续运行直到它必须等待某些操作(I/O请求是个典型)的完成。在简单的计算机系统中,进程等待时CPU 将处于空闲状态;这浪费了所有的等待时间。利用多道程序设计,我们可以有效地利用这段时间。在内存中同时保留多个进程。当一个进程必须等待时,操作系统将CPU 撤离该进程并把CPU 分配给另一个进程。然后以这种方式继续运行。

从处理器调度的对象、时间、功能等不同角度,我们可把处理器调度分成不同类型。处理器调度不仅涉及选择哪一个就绪进程进入运行状态,还涉及何时启动一个进程的执行。按照调度所涉及的层次的不同,我们可把处理器调度分成高级调度、中级调度和低级调度三个层次。

高级调度也称为作业调度或宏观调度。从用户工作流程的角度,一次作业提交若干个流程,其中每个程序按照流程进行调度执行。中级调度涉及进程在内外存间的交换。从存储器资源管理的角度来看,把进程的部分或全部换出到外存上,可为当前运行进程的执行提供所需的内存空间,将当前进程所需部分换入到内存。指令和数据必须在内存里才能被处理器直接访问。低级调度也称为微观调度。从处理器资源分配的角度来看,处理器需要经常选择就绪进程或线程进入运行状态。

2.调度时机、切换与过程

有四种情况都会发生 CPU 调度: 当一个进程从运行状态转换到等待状态时; 当一个进程从运行状态转换到就绪状态时; 当一个进程从等待状态转换到就绪状态时; 当一个进程终止运行时。

从操作系统角度观察,进程或者其 PCB 总是在各种等待队列中,或者在队列之间迁移。 如图 2-8。




图 2-8 进程在各队列中的迁移

其中,就绪队列是个特殊的队列,它所包含的进程都已经得到了几乎所有资源,只缺少 CPU 了。CPU 调度的任务,就是从就绪队列中选择一个等待进程,并为其分配 CPU;选

择的目标,则是如何使 CPU 得到最好的利用,用户进程得到最好的服务。从图中看,CPU 调度使选中的进程从"就绪队列"节点,迁移到"CPU"节点。操作系统配备有专门的调度程序,列入 schedule()函数,只有该调度程序被调用执行了,才会发生一次 CPU 调度。所谓调度时机,就是什么时候去调用这个程序。

3.调度的基本准则

在操作系统中,如何选择调度方式和算法,在很大程度上取决于操作系统的类型和目标,选择调度方式和算法的准则有的是面向用户的,有的是面向系统的。常见的指标有 CPU 利用率、吞吐率、响应时间、周转时间、等待时间等。

(1) 面向用户的准则和评价

1) 周转时间短

周转时间短是评价批处理系统的重要性能指标。作业周转时间是指从作业提交给系统开始, 到作业完成为止的这段时间间隔。

计算机系统要使大多数用户对周转时间感到满意,引入平均周转时间「的评价指标,对有n个作业的系统「定义为

$$T = 1/n \times \left[\sum_{i=1}^{n} Ti\right]$$

Ti 为第 i 个作业的周转时间。

2) 响应时间快

响应时间是评价分时系统的性能指标。响应时间是从用户通过键盘提交一个请求开始,直至系统首次产生响应为止的时间。

3) 截止时间的保证

它是用来评价实时系统的重要指标,截止时间是某任务必须执行的最迟时间,或完成的 最迟时间。

4) 优先权准则

在选择批处理、分时和实时系统的调度算法时,都可引用优先权准则,以便让那些紧急的作业(或事件),得到及时的处理。在要求较严格的场合,往往还需选择抢占调度方式,才能保证紧急作业得到及时的处理。

(2) 面向系统的准则

1)达到系统设计目标

系统的设计目标是选择算法的主要依据。例如批处理系统所追求的是充分发挥和提高计算机的效率,分时系统则侧重于保护用户的请求及时给予响应,实时系统所关心的是不要丢失实时信息并给予处理,计算中心要求系统吞吐量要大等。

2)系统吞吐量大

用来评价批处理系统的重要指标。系统吞吐量是单位时间内完成的作业数,它与批处理作业的平均长度具有密切关系。

3) 处理机利用率高

对于大中型多用户系统,由于 CPU 价格十分昂贵,所以处理机利用率成为衡量大、中型系统性能的十分重要指标,但对单用户微机或某些实时系统,该准则就不那么重要。

4)各类资源的平衡利用

在大中型系统中,有效地利用各类资源(包括 CPU、外存、I/O 设备等)也是一个重要指标,对于微型机和某些实时系统,该准则也不重要。

4.调度方式

进程调度可采用下述两种方式:

(1) 非抢占方式

采用这种调度方式时,一旦把处理机分配给某进程后,便让进程一直执行,直到该进程 完成或发生某事件而被阻塞时,才把处理机分配给其它进程,不允许某进程抢占已经分配 出去的处理机。

(2) 抢占方式

这种调度方式,允许进程调度程序根据某个原则,去停止某个正在执行的进程,将已分配给进程的处理机,重新分配给另一个进程。抢占的原则有:

- 时间片原则。各进程按时间片运行,当一个时间片用完后,便停止该进程的执行而 重新进行调度。这个原则适用于分时系统。
- 优先权原则。通常是对一些重要的和紧急的进程赋予较高的优先权。当这种进程进入就绪队列时,例如由阻塞态转换为就绪态,或从静止就绪态转为活动就绪态时,或新创建进入就绪态的进程进入就绪队列时,如果其优先权比正在执行的进程优先权高,便停止正在执行的进程,将处理机分配给优先权高的进程,使之执行。

5.典型调度算法

典型的调度算法有: 先来先服务调度算法, 短作业(短任务、短进程、短线程)优先调度算法, 时间片轮转调度算法, 优先级调度算法, 高响应比优先调度算法, 多级反馈队列调度算法, 等等。

先来先服务(First Come First Served, FCFS)调度算法是按照进程进入就绪队列的先后次序来挑选进程,先进入就绪队列的进程优先被挑中。先来先服务调度算法是最简单的调度算法,但是它会让短进程等待非常长的进程。FCFS会产生所谓的Belady异常现象。

最短作业/进程优先(Shortest Job/Process First, SJF/SPF)调度算法是以进程所要求的 CPU 时间为标准,总是选取估计计算时间最短的进程投入运行。最短进程优先调度算法是 局部最佳的方法,它满足最短平均等待时间的要求。但实现 SJF 调度比较困难,因为预测进程的下一个 CPU 需求区间的长度有难度。SJF 算法是优先权调度算法的特例,优先权调度和 SJF 调度会产生饥饿,老化(Aging)技术可解决饥饿问题。

时间片轮转(Round Robin,RR)调度算法是调度程序每次把 CPU 分配给就绪队列首进程使用一个时间片,例如 100ms,就绪队列中的每个进程轮流地运行一个这样的时间片。时间片轮转调度算法对于分时(交互)系统更为合适。RR 算法的主要问题是选择时间片,如果时间片太大,那么 RR 调度就成了 FCFS 调度;如果时间片太小,那么因上下文切换而引起的调度开销就过大。

优先级(Priority)调度算法是根据确定的优先数来选取进程,每次总是选择优先级高的进程。规定用户进程优先数的方法是多种多样的,进程的优先级的设置可以是静态的,也可以是动态的。

高响应比优先(Highest Response Ratio Next,HRRN)调度算法计算就绪队列进程的响应,调度时总是选择响应比最高的就绪进程得到 CPU。响应比=(进程已等待时间+进程要求运行时间)/进程要求运行时间。此调度算法首先有利于短进程,但也兼顾到等待时间长的进程,该算法是 FCFS 算法和 SJF 算法的折衷。

多队列调度算法(Multilevel Queue, MQ)是根据进程的性质和类型的不同,将就绪队列再分为若干个子队列,所有进程根据不同情况排入相应的队列中,而不同的就绪队列采用不同的调度算法。最为常用的是前台交互队列(使用 RR 调度)和后台批处理队列(使用 FCFS 调度)的组合。

多级反馈队列(Multilevel Feedback Queue Scheduling, MFQ)调度算法在多级队列算法的基础上,允许就绪进程在队列之间迁移。

FCFS 算法是非抢占的,RR 算法是抢占的,SJF 算法和优先级算法既可以是抢占的,也可以是非抢占的。

如果操作系统在内核级支持线程,那么必须调度线程而不是调度进程。