

临界区问题的硬件指令解 决方案

(Synchronization Hardware)

硬件同步机制

- ◆CPU 制造者为临界区问题提供硬件支持
- ◆单处理器架构 利用"关中"途径 关中后,当前执行的代码段(临界区) 不会被强占
 - "关中"法在多处理器架构中太低效,不解决问题

硬件同步机制(续)

- ◆提供硬件指令,体现原子操作 (atomic) 特征
 - ▶ Atomic = 不可中断

- 一种是"测试并赋值" (test memory word and set value)
- 一种是"交换内存内容" (swap contents of two memory words)

TestAndSet 指令

定义:

```
boolean TestAndSet (boolean *target)
{
    boolean rv = *target;
    *target = TRUE;
    return rv:
}
```

利用 TestAndSet 指令,设计解决方案

- ◆共享一个布尔变量 lock ,初始化为 FALSE
- ◆算法:

```
while (true) {
      while (TestAndSet (&lock))
             ; /* do nothing
            // critical section
      lock = FALSE;
            // remainder section
```

Swap 指令

定义:

```
void Swap (boolean *a, boolean *b)
      boolean temp = *a;
      *a = *b;
      *b = temp:
```

利用 Swap 指令,设计解决方案

- ◆共享一个布尔变量 lock ,初始化为 FALSE
- ◆每个进程独有一个布尔变量 key

```
while (true) {
      key = TRUE;
      while ( key == TRUE)
           Swap (&lock, &key);
              // critical section
      lock = FALSE;
             // remainder section
```

利用硬件指令的N进程临界区方案

◆无论运用 TestAndSet 指令,还是 Swap 指令,似乎都不能满足 Bounded Waiting 条件

