
並列分散コンピューティング (1)相互結合ネットワーク モデルと経路設定

大瀧保広

今日の内容

- ■相互結合ネットワークモデルと経路設定
 - ■完全結合ネットワーク
 - ■線型結合ネットワーク
 - ■格子結合ネットワーク
 - ■トーラス結合ネットワーク
 - ■2分木ネットワーク
 - ■超立方体ネットワーク
 - ■バタフライネットワーク

様々な並列分散アーキテクチャ



相互結合ネットワーク


複数の演算ユニット (PU)を結合するためのネットワーク

- ■分散システムでは 通常の一般的なネットワークを使って構築することが多い。
- ■並列処理を行う(専用)システム 通信の効率向上のために、プロセッサ同士を密に結合する専用配 線を使うことが多い。
- ■相互結合ネットワークの物理的な構成
 - ■共有媒体(バス型ネットワーク)
 - ■スイッチング装置

物理的構成(1): 共有媒体による結合


例 Ethernet

- ■宛先情報を付加したメッセージに媒体上に送出する。
- ■各プロセッサはメッセージが自分宛かどうかを調べ、 自分宛ならば取り込む。
- ■媒体上には、ある瞬間には最大1メッセージしか存在できない。



物理的構成(2):スイッチング装置


- ■各プロセッサはスイッチング装置と接続する。
- ■プロセッサ対の間で固有の通信路を形成し、 1対1のメッセージ通信を行う。
- ■ぶつからなければ複数の通信路を同時に形成できる。 (スイッチング装置の性能による)



スイッチング装置

相互結合ネットワークモデル

- (プロセッサの) 相互結合方法をモデル化した表現。
- ■物理的な構成を抽象化し、 論理的な接続関係(論理ネットワーク)のみで考えることができる。
- ■相互結合ネットワークをグラフG = (V, E)で表現
 - ■節点(ノード) $v_i \in V$: プロセッサ(またはスイッチ)
 - $e_i \in E$: 通信<mark>経路</mark>




相互結合ネットワークモデルの例

- ■完全結合ネットワーク
- ■線型結合ネットワーク
- ■格子結合ネットワーク
- ■トーラス結合ネットワーク
- ■2分木ネットワーク
- ■超立方体ネットワーク
- ■バタフライネットワーク など

完全結合ネットワーク


■全プロセッサをスイッチで相互接続

例 ノード数 *N*=5



スイッチ プロセッサ

簡略化して 下図のように表す。




完全結合ネットワーク


- ■メリット:1ステップで任意のノードと通信できる。
- ■デメリット:実際に実現するには大量の配線が必要。
- ■Nノード完全結合の辺の数

$$_{N}C_{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

$$O(N^2)$$



線形結合ネットワーク



- ▄ᆱుᄵᆆᄴᆉᆉᄥᄝᆟᄼᄼᆉᄼᇸᆠᅩᅮᆕ
- $lacksymbol{\blacksquare}$ 配線数が最小の単純なモデル N-1
- ightharpoonup i
- ■デメリット: ノード間の通信時間のばらつきが大きい。
 - ■最小 ?
- =通信経路の長さ

- **■**最大 ?
- ■平均 ?

線形結合


■平均 ノード数Nに比例したオーダーの通信時間


N=4のとき
$$(1+1+1+2+2+3)/6 = 10/6$$

N=10
$$\mathcal{O}$$
 \mathcal{E} \mathcal{E} (1x9+2x8+3x7+ \cdots + 9x1) / 45 = 3.666...

$$N=100 \rightarrow 33.66$$

 $N=1000 \rightarrow 333.33$






経路設定 (ルーティング)

- ■並列分散システムでは、 演算プロセッサ同士がデータをやり取り しながら処理を行う。
- ■完全結合ネットワークならば すべてのプロセッサ間に直通の通信路がある。 →直接相手に渡せば良い
- ■それ以外の相互結合ネットワークでは、 指定した相手にデータを渡す経路を見つける必要がある。
 - ■具体的には、「中継ノードにおいて、次に誰に渡せば 良いかをどう決定するのか」ということ。

線形結合ネットワークの経路設定




プロセッサ4からプロセッサ1にデータを送りたい。


- ■「宛先:1」のデータを隣に渡す。
- ■渡す相手: (各プロセッサにおいて) 自分の番号 i と宛先を比べて、 宛先が小さければ プロセッサ i-1 に、 宛先が大きければ プロセッサ i+1 に渡す。

格子結合(2次元メッシュ)

- ■最も典型的な結合モデル ↑ 2次元配列で表現されたデータと相性がいい
- ■応用分野:画像処理、2次元数値計算など



簡略化表現



○ スイッチ プロセッサ

格子結合


■特徴

■配線:ノード数に比例するオーダー




■任意のノード間の通信経路の長さ


最小 员



トーラス結合

■格子結合の変形モデル 格子結合の上下端および左右端を接続したもの






トーラス結合

■特徴

■配線:ノード数に比例

■任意のノードとの通信


最小 1 最大



2分木ネットワーク

■特徴


- ■任意のノードとの通信が高速である。 通信時間 $O(\log(N))$
- ■root ノードに通信の混雑が集中する。
- ■内部ノードにもプロセッサを置く構成もある



2分木ネットワーク

- ■2分木は多数のアルゴリズムやデータ構造で使用される。
 - ■クイックソート、データの探索、分割統治法、 グラフィックスの領域処理、他
 - ■インターネット、分散ネットワーク上での データの分散・収集


超立方体結合ネットワーク HyperCube



超立方体結合ネットワーク

■特徴

- ■任意のノードとの通信が高速 通信時間: $O(\log(N))$
- ■2分木、バタフライ、シャッフル 交換などの構造を含んでいる。
- ■実現のためのハードウェア量は大きい。




■2進表現と相性が良いすべての操作に応用できる。 アルゴリズムとデータ構造の基本

超立方体結合ネットワークの接続方法

■n次元超立方体の ノード番号(アドレス)を 2進表現する。

$$u = [u_{n-1} \cdots u_1 u_0]$$
$$u_i \in \{0, 1\}$$



■ノードの接続の仕方: 2進表現が1ビットだけ異なる2ノードを接続する。

$$u = [u_{n-1} \cdots u_i \cdots u_1 u_0] \Leftrightarrow u' = [u_{n-1} \cdots \overline{u_i} \cdots u_1 u_0]$$

 $\overline{u_i}: u_i$ に対する1の補数 (簡単に言えば0と1の反転)


超立方体の経路設定 (ルーティング)

例 [101]→[011]の経路:

- 排他的論理和をとると: [101]⊕[011]=[110]
- アドレスは上位2ビットが異なる。


<mark>経路1</mark>: [101]→[001]→[011] (上位のビットから変更する)

経路2: [101]→[111]→[011] (下位のビットから変更する)




3次元超立方体の経路設定

- ■ノード4=[100]からノード3=[011]への経路を求めよ。
 - ■上位ビットから:
 - ■下位ビットから:



4次元超立方体の経路設定

- ■ノード13=[1101]からノード6=[0110]からへの経路を求めよ ■上位ビットから:
 - ■下位ビットから:



超立方体ネットワークの拡張(a)

A) k元nキューブ


- ■ノード番号をn次元k進表現で表す
- ■以下のようにノードを接続する。

$$u = [u_{n-1} \cdots u_i \cdots u_0], \ u_i \in \{0,1,\dots,k-1\}$$



$$u' = [u_{n-1} \cdots ((u_i \pm 1) \bmod k) \cdots u_0]$$

例 3元2キューブ (n=2, k=3) $u = [u_1 u_0], u_i \in \{0,1,2\}$



超立方体ネットワークの拡張(b)


B) 超直方体

- ■以下のように接続する。

$$u = [u_{n-1} \cdots u_i \cdots u_0], \ u_i \in \{0,1,\cdots,b_i-1\}$$

 接続
 $u' = [u_{n-1} \cdots ((u_i \pm 1) \mod b_i) \cdots u_0]$

例 (2,3)超直方体 $n=2, u=[u_1u_0]$ 基数 $b_0=3, b_1=2$




バタフライネットワーク

(Butterfly:蝶)

■特徴:高速である。配線のハードウエア量が多い。

■応用:高速フーリエ変換(FFT)処理など




バタフライネットワークの接続方法

■記法:スイッチノード(*i, j*):

i: ランク (垂直方向) $0 \le i \le n$

j:プロセッサ番号(水平方向) $0 \le j \le N-1, N=2^n$


プロセッサ番号 *j*



バタフライネットワークの接続

- ■スイッチノードを(i,j)と表す。(i:e)自然数,j:e2進表現)
- ■例 n=3, i=1の場合 $(1, [000]) \Leftrightarrow (0, [000]), (0, [100])$:第2桁が異なるノードと接続 $(1, [000]) \Leftrightarrow (2, [000]), (2, [010])$:第1桁が異なるノードと接続






バタフライネットワークの接続(一般化)

- - ■ランク(i-1)(i-1,j)と(i-1,k)ただしkはjの2進表現の第(n-i)桁目が異なる値
 - ■ランク(i+1)(i+1,j)と(i+1,m)ただし、mはjの2進表現の第(n-i-1)桁が異なる値

バタフライネットワークの接続

■スイッチノード(1,5)と接続されるノードを求めよ。




バタフライネットワークの経路設定

■例 プロセッサ2=[010] から プロセッサ5=[101] への経路は次のようにして求まる。


 $[010] \rightarrow [110] \rightarrow [100] \rightarrow [101]$

第2桁目 第1桁目 第0桁目 ::[010]⊕[101]=[111]



バタフライネットワークの経路設定

- ■スイッチノード(3,5)からプロセッサ5への通信
- ■ランク0とランク $(log_2 N)-1$ のスイッチノードが 実は同一のものとすれば、プロセッサに接続される。



バタフライネットワークの経路設定

■プロセッサ6=[110]→プロセッサ2=[010]の経路を求めよ。

