Sincronización de Procesos



Agenda

- Objetivos
- 2 Fundamentos

3 El problema de la sección crítica



Objetivos

- Presentar el problema de las secciones críticas, cuyas soluciones pueden utilizarse para asegurar la coherencia de los datos compartidos.
- Presentar soluciones tanto software como hardware para el problema de las secciones críticas.



Fundamentos

- Acceso concurrente a datos compartidos puede resultar con datos inconsistentes.
- Mantener datos consistentes requiere de mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de procesos cooperativos.



Problema Consumidor-Productor

- Suponga una solución para el problema del consumidor-productor con buffer limitados.
- Utilizando un entero **counter** para manejar los buffers. Inicializado en 0, se incrementa cada vez que se añade nuevo elemento y se decrementa cada vez que se elimina un elemento del buffer



Variables compartidas por procesos C - P

```
#define BUFFER SIZE 10
typedef struct {
    . . . .
} item;
item buffer[BUFFER_SIZE];
int in = 0:
int out = 0;
int counter = 0;
```



Variables compartidas por procesos C - P

```
// Productor.
                                        // Consumidor.
item nextProduced:
                                        item nextConsumed;
                                        while (true) {
while (true) {
  /* produce an item and
                                          // do nothing (empty)
  put in nextProduced */
                                          while (counter == 0);
  // do nothing (full)
                                          nextConsumed = buffer[out]:
  while (counter == BUFFER SIZE):
                                          out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
                                          counter--:
  buffer[in] = nextProduced:
  in = (in + 1) % BUFFER SIZE:
                                          /* consume the item
                                          in nextConsumed */
  counter++:
```

- Ambas rutinas son correctas por separado, no pueden funcionar correctamente cuando se ejecutan de forma concurrente.
- Se puede demostrar que el valor calculado en algún momento puede ser incorrecto.



```
counter++ puede ser implementado como:
  register1 = counter
  register1 = register1 + 1
  counter = register1

counter-- puede ser implementado como:
  register2 = counter
  register2 = register2 - 1
  counter = register2
```



Considere esta ejecución con counter = 5 inicialmente:

```
T0: prod. register1 = counter {register1 = 5}
T1: prod. register1 = register1 + 1 {register1 = 6}
T2: cons. register2 = counter {register2 = 5}
T3: cons. register2 = register2 - 1 {register2 = 4}
T4: prod. counter = register1 {counter = 6}
T5: cons. counter = register2 {counter = 4}
```

Hemos llegado al estado incorrecto **counter=4**, cuando el valor correcto es 5.



- Ejecución de counter++ y counter- es equivalente a una ejecución secuencial donde:
 - instrucciones de menor nivel (registros) se intercalan en cierto orden aleatorio, pero el orden de cada instrucción de alto nivel se conserva.
- Se llega a este estado incorrecto porque se ha permitido que ambos procesos manipulen la variable **counter** de forma concurrente.
- Una situación como ésta, donde varios procesos manipulan y acceden a los mismos datos concurrentemente y el resultado de la ejecución depende del orden concreto en que se produzcan los accesos, se conoce como **Condición de Carrera**.



El problema de la sección crítica

- Cada proceso tiene un segmento de código llamada Sección Crítica
 - cada proceso puede modificar variables comunes, actualizar tablas, escribir archivos, etc.
- Idea principal
 - Cuando un proceso está ejecutando su SC, ningún otro proceso puede ejecutar su correspondiente SC. **Dos procesos no pueden ejecutar su SC al mismo tiempo.**
- El problema de la SC consiste en:
 - Diseñar un protocolo que los procesos puedan usar para cooperar en tal escenario.
- Estructura general de un proceso típico es:
 - sección de entrada, solicitud para entrar a SC.
 - sección crítica
 - sección de salida
 - sección restante



Estructura general de un proceso

```
do {
    |sección de entrada|
     sección crítica
    Isección de salidal
    sección restante
} while {TRUE};
```



El problema de la sección crítica

• Cualquier solución al problema de la SC debe satisfacer los tres siguientes requisitos:

Exclusión mutua

Si proceso P está ejecutando su SC, los demás procesos no pueden estar ejecutando sus SC.

Progreso

- Si ningún proceso está ejecutando su SC y algunos procesos desean entrar a sus SC, sólo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes participan de la decisión de cual entrará a su SC.
- Tal decisión no puede posponerse indefinidamente.

• Espera limitada

 Existe límite en el número de veces que se permite que otros procesos entren en sus SC después de que otro proceso haya solicitado entrar a su SC.



El problema de la sección crítica

- Procesos en Modo Kernel pueden estar sujeto a posibles condiciones de carrera.
 - Ej. estructura de datos del kernel que mantenga lista de todos los archivos abiertos en el sistema. Tal lista se modifica cuando se abre (añade) o cierra (elimina) un archivo. ¿Qué sucede si dos procesos abren simultáneamente archivos?



Métodos para gestionar las SC en los SSOO

Kernel Apropiativos

- proceso puede ser desalojado mientras se ejecuta en modo kernel.
- especialmente difíciles de implementar en arquitecturas SMP.
- Versiones comerciales de UNIX (Solaris, IRIX)
- Linux V2.6 (Procesor type and features Preemption Model ...)
- Windows 7, 10.

Kernel No Apropiativos

- proceso no puede ser desalojado, se ejecuta hasta que salga de dicho modo, se bloquee o hasta que ceda voluntariamente el control de la CPU.
- Libre de condiciones de carrera, sólo un proceso activo en el kernel en cada momento.
- Anteriores a Windows 95, kernel tradicional de UNIX. Linux hasta antes de V2.6



Soluciones a SC

En general, cualquier solución requiere una herramienta muy simple, un Cerrojo.
 Condiciones de carrera se evitan requiriendo que las regiones críticas se protejan mediante cerrojos.

```
do {
    | adquirir cerrojo |
       sección crítica
    | liberar cerrojo |
       sección restante
} while (TRUE);
```



Soluciones a SC

- Hardware de sincronización.
 - Soporte por HW para la SC.
 - Monoprocesadores deshabilitan las interrupciones.
 - Ejecución de código debe ser sin Apropiación.
 - Instrucción TestAndSet() para leer y modificar atómicamente una variable. Es una instrucción de máquina que no puede ser interrumpida por ningún proceso.
 - Implementación en multiprocesador es más difícil y costoso.



Sincronización en Linux con Pthreads

- Esta API proporciona los cerrojos **mutex**, variables de condición y cerrojos de lectura-escritura para la sincronización de hebras.
- Disponible para programadores y no forma parte de ningún kernel.
- #include <pthread.h>
- pthread_mutex_t mutex;
- pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
- pthread_mutex_lock (&mutex);
- pthread_mutex_unlock (&mutex);



Sincronización en Linux con clase thread (C++11)

- #include <mutex>
- #include <thread>
- std::mutex mutex;
- mutex.lock();
- mutex.unlock();

