

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

COMPTE RENDU TP6-7 PACKET TRACER

Configuration avancée de réseaux locaux virtuels

Alexandre Mihet 22005024

Date de soumission : 28 octobre 2024

Table des matières

1	Configuration de base des commutateurs										3												
2	Configuration et activation des interfaces Ethernet													5									
	2.1	Étape 1																					5
	2.2	Étape 2																					6
3	Con	figuration	n des	r€	esea	aux	clo	oca	ux	v	irt	uε	els	\mathbf{s}	ur	le	co	m	ın	au	ıt	a-	
	teur	_																					8
	3.1	Étape 1																					8
	3.2	Étape 2																					9
	3.3	Étape 3																					
	3.4	Étape 4																					11
	3.5	Étape 5																					12
	3.6	Étape 6																					12
	3.7	Étape 7																					
	3.8	Étape 8																					
	3.9	Étape 9																					
	3.10	, -																					17
	3 11	Étane 11																					18

INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est de faire de la gestion de réseaux. Nous débuterons par la configuration de base des commutateurs, en établissant les noms d'hôte, désactivant la recherche DNS, et définissant des mots de passe sécurisés. Ensuite, nous passerons à la configuration et à l'activation des interfaces Ethernet des ordinateurs, suivies par l'activation des ports d'utilisateur pour permettre l'accès aux commutateurs Comm2 et Comm3.

Voici la topologie sur laquelle on va travailler:





FIGURE 1 – Topologie du réseau

Chapitre 1

Configuration de base des commutateurs

L'objectif de cette tache est de configurer les commutateurs en suivant les instructions de l'énnoncé. Dans la figure suivante on trouve les commandes a exécuter pour effectuer une bonne configuration.



Il suffit de répéter ces commandes pour tous les commutateurs et, pour chacun d'entre eux, rentrer le bon nom d'hôte.

Chapitre 2

Configuration et activation des interfaces Ethernet

2.1 Étape 1

Dans cette étape, il va falloir modifier les adresses IP et les passerelles par défaut pour chaque PC d'après cette table :

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Comm1	VLAN 56	192.168.56.11	255.255.255.0	N/D
Comm2	VLAN 56	192.168.56.12	255.255.255.0	N/D
Comm3	VLAN 56	192.168.56.13	255.255.255.0	N/D
PC1	Carte réseau	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Carte réseau	192.168.20.22	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	Carte réseau	192.168.30.23	255.255.255.0	192.168.30.1
PC4	Carte réseau	192.168.10.24	255.255.255.0	192.168.10.1
PC5	Carte réseau	192.168.20.25	255.255.255.0	192.168.20.1
PC6	Carte réseau	192.168.30.26	255.255.255.0	192.168.30.1

FIGURE 2.1 – Table d'adressage

Il faut remplir, pour chaque PC avec les bonnes adresses comme ceci en respectant la table précédente :




FIGURE 2.2 – Remplissage adresses pour le PC1

2.2 Étape 2

Pour l'étape 2, qui consiste à activer les ports d'utilisateur pour un accès sur les commutateurs Comm2 et Comm3, on doit accéder au mode de configuration sur chaque commutateur et activer les ports appropriés.

On va configurer les interfaces fa0/11 pour la VLAN 10 et fa0/18 pour la VLAN 20 et fa0/6 pour la VLAN 30 pour les 2 commutateurs Voici les commandes générales pour cette étape :

```
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2 (config) #interface fa0/11
Comm2(config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if)#switch access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
Comm2 (config-if) #exit
Comm2(config)#interface fa0/18
Comm2(config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if) #switchport access vlan 20
% Invalid input detected at '^' marker.
Comm2(config-if) #switchport access vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Comm2 (config-if) #exit
Comm2(config)#interface fa0/6
Comm2 (config-if) #switchport mode access
Comm2(config-if) #switch access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
Comm2 (config-if) #exit
Comm2 (config) #
```

On fait les mêmes commandes pour Comm3.

Chapitre 3

Configuration des réseaux locaux virtuels sur le commutateur

3.1 Étape 1

On doit renommer sur le commutateur 1 :

- VLAN 10 en 'Faculte/Personnel'
- VLAN 20 en 'Participants'
- VLAN 30 en 'Invite'
- VLAN 56 en 'Gestion'

```
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config)#vlan 10
Comml(config-vlan) #name Faculte/Personnel Rennomage VLAN 10
Comml(config-vlan)#exit
Comml(config) #vlan 20
Comml(config-vlan) #name Participants Rennomage VLAN 20
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #vlan 30
Comml(config-vlan)#Invite(par defaut)
% Invalid input detected at '^' marker.
                                           Renommage VLAN 30
Comml(config-vlan) #name Invite(par defaut)
% Invalid input detected at '^' marker.
Comml(config-vlan) #name Invite
Comml(config-vlan)#exit
Comml(config) #vlan 56
Communation Communication | Rennomage VLAN 56
Comml(config-vlan)#exit
```

3.2 Étape 2

On cherche maintenant a vérifier que les VLANs ont bien été crées et renommés sur le commutateur 1. Pour ceci on utilise la commande <u>show vlan</u>.

Comml>show vlan												
VLAN Name						tus Po						
1						ive Fa Fa Fa Fa Fa	10/1, 1 10/5, 1 10/9, 1 10/13,	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, Fa0/18, Fa0/22, F	0/3, Fa 0/7, Fa a0/11, 1 Fa0/15, Fa0/19,	D/8 Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20		
20 30 56 1002 1003 1004	Parti Invit Gesti fddi- token fddin	_			act,	ive ive						
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2		
_		100001 100010	1500 1500		-	-	-	-	0	0		

Nous pouvons voir que ce qu'on a fait précédemment a bien fonctionné.

3.3 Étape 3

Maintenant, on doit refaire les mêmes commandes pour le commutateur 2 et le commutateur 3.

```
Comm2>enable
Password:
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2(config) #vlan 10
Comm2(config-vlan) #name Faculte/Personnel
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2(config) #vlan 20
Comm2(config-vlan)#name Participants
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2(config)#vlan 30
Comm2(config-vlan) #name Invite
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2(config)#vlan 56
Comm2(config-vlan) #name Gestion
Comm2 (config-vlan) #exit
Comm2 (config) #
Comm2(config)#exit
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comm2#show vlan
```

VLAN Name S												
1	defau					ive Fa Fa Fa Fa	a0/1, F a0/5, F a0/10, a0/15, a0/20,	Fa0/2, Fa0 Fa0/7, Fa0 Fa0/12, F Fa0/16, F Fa0/21, F	0/3, Fa(0/8, Fa(Fa0/13, Fa0/17,	0/4 0/9 Fa0/14 Fa0/19		
20 30 56 1002 1003 1004	Partic Invite Gestic fddi- token		act: act: act; act; act;	ive Fa ive Fa ive Fa	a0/11 a0/18	Gig0/1, 0	sigu/2					
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Transl	Trans2		
10		100001 100010	1500 1500		_	-	-	-	0	0		

FIGURE 3.1 – Rennomage des VLANs sur Comm2

On fais les mêmes commandes pour le commutateur Comm3 :

```
Comm3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3(config) #vlan 10
Comm3(config-vlan) #name Faculte/Personnel
Comm3(config-vlan)#exit
Comm3(config)#vlan 20
Comm3(config-vlan) #name Participants
Comm3(config-vlan)#exit
Comm3(config)#
Comm3(config) #vlan 30
Comm3(config-vlan)#name Invite
Comm3(config-vlan)#exit
Comm3(config)#vlan 56
Comm3(config-vlan)#name Gestion
Comm3(config-vlan)#exit
Comm3(config)#exit
Comm3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comm3#show vlan
VLAN Name
                                  Status Ports
                                  active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
l default
                                           Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                            Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                            Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
    Faculte/Personnel
10
                                  active
                                            Fa0/11
   Participants
                                            Fa0/18
20
                                   active
30 Invite
                                  active
   Gestion
56
                                  active
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
                                  act/unsup
1004 fddinet-default
                                   act/unsup
1005 trnet-default
                                   act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Transl Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - 0 0
```

FIGURE 3.2 – Renommage des VLANs sur Comm3

3.4 Étape 4

--More--

Comm3>enable Password:

Nous allons affecter des ports des Commutateurs 2 et 3 aux VLANs qu'on a crée.

```
Comm2>enable
Password:
```

Comm2#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

Comm2#

Comm3#

Comm3#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK]

FIGURE 3.3 – Affectation des ports des Commutateurs aux VLANS

3.5 Étape 5

Nous devons determiner les ports ajoutés a la VLAN 10 sur Comm2.

3.6 Étape 6

Maintenant, sur chaque commutateur on va configurer la VLAN 56 de gestion d'après la 2.1 Table d'adressage.

```
Comml*configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config) #interface vlan 56
Comml(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up

Comml(config-if) #ip address 192.198.56.11 255.255.255.0
Comml(config-if) #exit
Comml(config) #exit
Comml(config) #exit
Comml#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Comml#
```

FIGURE 3.4 – Configuration VLAN 56 pour Comm1

Comm2#
Comm2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2 (config)#interface vlan 56
Comm2 (config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up

Comm2 (config-if)#ip address 192.168.56.12 255.255.255.0
Comm2 (config-if)#exit
Comm2 (config)#exit
Comm2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

FIGURE 3.5 – Configuration VLAN 56 pour Comm2

Comm2#

```
Comm3>enable
Password:
Comm3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3(config)#interface vlan 56
Comm3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan56, changed state to up

Comm3(config-if)#ip address 192.168.56.13 255.255.255.0
Comm3(config-if)#exit
Comm3(config)#exit
Comm3;
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Comm3#
```

FIGURE 3.6 – Configuration VLAN 56 pour Comm3

3.7 Étape 7

On veut configurer l'agrégation et du vlan natif pour les ports d'agrégation pour Comm1, Comm2 et Comm3.

Pour le commutateur 1 :

```
Comm1#
Comml#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comml(config) #interface fa0/1
Comml(config-if) #switchport mode trunk
Comml(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan56, changed state to up
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan56
% Invalid input detected at '^' marker.
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 56
Comml(config-if) #exit
Comml(config)#
Comml(config) #interface fa0/3
Comml(config-if) #switchport mode trunk
Comml(config-if) #switchport trunk native vlan 56
Comml(config-if) #exit
```

Pour le commutateur 2 :

```
Comm2(config) #interface fa0/1
Comm2(config-if) #switchport mode trunk
Comm2(config-if) #switchport trunk native vlan 56

Pour le commutateur 3:

Comm3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3(config) #interface fa0/3
Comm3(config-if) #switchport mode trunk
Comm3(config-if) #switchport trunk native vlan 56
```

3.8 Étape 8

3.9

On veut desormais verifier la communication entre les 3 commutateurs, on va pour cela faire la commande ping avec les adresses IP des commutateurs.

```
Comm1>ping 192.168.56.12

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.56.12, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/28/33 ms

FIGURE 3.7 - Ping de Comm1 vers Comm2
```

```
Commul>ping 192.168.56.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.56.13, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 15/25/31 ms
```

Figure 3.8 – Ping de Comm1 vers Comm3

Étape 9

On va essayer de ping a plusieurs hotes depuis le PC2.




FIGURE 3.9 – Ping de PC2 a PC1

Nous venons de ping PC1 a partir de PC2 mais nous pouvons voir que le ping n'a rien donné étant donné que PC1 et PC2 ne sont pas dans la même VLAN.

```
Pinging 192.168.30.26 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.26:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

FIGURE 3.10 – Ping de PC2 a PC6

Nous venons de ping PC6 a partir de PC2 mais nous pouvons voir que le ping n'a rien donné pour la meme raison, PC6 et PC2 ne sont pas dans la même VLAN.

```
PC>ping 192.168.20.25

Pinging 192.168.20.25 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=188ms TTL=128

Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128

Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128

Reply from 192.168.20.25: bytes=32 time=125ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.25:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 125ms, Maximum = 188ms, Average = 140ms
```

FIGURE 3.11 – Ping PC2 a PC5

Nous voyons que le ping fonctionne bien étant donné que PC5 et PC6 sont sur la meme VLAN.

3.10 Étape 10

On commence par affecter sur Comm2, le port fa0/11 au VLAN 20.

Password:

Comm2#

```
Comm2 = configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

Comm2 (config) #interface fa0/ll

Comm2 (config-if) #switchport mode access

Comm2 (config-if) #switch access vlan 20

Comm2 (config-if) #exit

Comm2 (config-if) #exit

Comm2 (config) #exit

Comm2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

On va maintenant essayer de ping PC1 a partir de PC2.

```
PC>ping 192.168.10.21

Pinging 192.168.10.21 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.


Ping statistics for 192.168.10.21:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Nous pouvons voir que ça n'a pas marché par ce que les deux PCs n'ont pas la meme adresse de sous reseau.

3.11 Étape 11

On commence par remplacer l'adresse IP du PC1 par 192.168.20.21



Maintenant, on va essayer d'envoyer une requete a PC1 a partir de PC2 étant donné qu'on vient de changer l'adresse IP de PC1.

```
PC>ping 192.168.20.21
Pinging 192.168.20.21 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.21: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.20.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PC>
```

Nous pouvons voir que le ping a bien fonctionné étant donné que maintenant, PC1 et PC2 sont tout les deux dans le meme sous reseaux et dans la VLAN 20.