

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

COMPTE RENDU TP10 PACKET TRACER

Routage Inter-Vlan

Alexandre Mihet 22005024


Date de soumission : 28 octobre 2024

Table des matières

1		cution douteur	es	co	ní	fig	gui	ra	ti	or	ıs	d	е	ba	as	e	S	uı	r	le	\mathbf{s}	co	or	nı	nı	ut	a	te	u	rs	3
2	Cor	nfiguratio	n (${f et}$	ac	cti	iva	at:	io	n	de	es	ir	ıt	er	fa	ac	es	3]	Εt	h	er	'n	et	-						7
3	Cor	nfiguratio	n e	du	. р	rc	oto	oc	ol	e	\mathbf{V}	\mathbf{T}	P																		9
	3.1	Étape 1																													9
	3.2	Étape 2																													10
	3.3	Étape 3																													11
	3.4	Étape 4																													11
	3.5	Étape 5																													13
	3.6	Étape 6				•		•	•				•				•	•		•									•		15
4	Cor	nfiguratio	n (du	r	οι	ıte	eu	\mathbf{r}																						17
	4.1	Étape 1																													17
	4.2	Étape 2																													17
	4.3	Étape 3																													19
	44	Étane 4																													19

INTRODUCTION

Voici la topologie sur laquelle nous allons travailler tout au long de cet exercice : $\,$



Switch#configure terminal

Exécution des configurations de base sur les commutateurs et routeur

On va commencer par configurer les noms des commutateurs et du routeur pour qu'ils soient identiques aux noms de la topologie :

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Comml
Comml(config)#
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Comm2
Comm2 (config) #
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Comm3
Comm3(config)#
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #hostname R1
R1(config)#
```

Ensuite, désactivons la recherche DNS pour tous les commutateurs et le routeur :

```
Rl(config) #no ip domain-lookup
Rl(config) #

Comml(config) #no ip domain-lookup
Comml(config) #

Comm2(config) #no ip domain-lookup
Comm2(config) #

Comm3(config) #

Comm3(config) #no ip domain-lookup
Comm3(config) #
```

Maintenant, configurons un mot de passe class pour le mode d'exécution :

```
Comml(config) #enable password class
Comml(config) #

Comm2(config) #enable password class
Comm2(config) #

Comm3(config) #enable password class
Comm3(config) #

Rl(config) #enable password class
Rl(config) #
```

Continuons en en configurant un mot de passe cisco pour les connexions des consoles sur les commutateurs et le routeur :

```
R1(config) #line console 0
R1(config-line) #password cisco
R1(config-line) #login

Comml(config) #line console 0
Comml(config-line) #password cisco
Comml(config-line) #login

Comm2(config-line) #login

Comm2(config-line) #password cisco
Comm2(config-line) #password cisco
Comm3(config-line) #login

Comm3(config-line) #login
```

Enfin, configurons un mot de passe cisco pour les connexions vty :

```
Comml(config-line) #line vty 0 15
Comml(config-line) #password cisco
Comml(config-line) #login

Comm2(config-line) #line vty 0 15
Comm2(config-line) #password cisco
Comm2(config-line) #login

Comm3(config-line) #line vty 0 15
Comm3(config-line) #line vty 0 15
Comm3(config-line) #login

Rl(config-line) #login

Rl(config-line) #login


Rl(config-line) #login
Rl(config-line) #login
```

Configuration et activation des interfaces Ethernet

Voici la table d'adressage d'apres laquelle nous allons configurer les PCs :

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Comm1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	N/D
Comm2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	N/D
Comm3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	N/D
PC1	Carte réseau	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	Carte réseau	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	Carte réseau	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	Carte réseau	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	Carte réseau	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

Nous pouvons voir que d'après la table d'adressage, l'adresse IP du PC1 est : 172.17.10.21, le masque de sous réseaux est : 255.255.255.0 et la passerelle par défaut est : 172.17.10.1. Voici ce que donne le PC1 une fois les informations rentrées :



Il nous reste plus qu'a rentrer les informations des autres Pcs en se référant a la table d'adressage précédente.

Configuration du protocole VTP

3.1 Étape 1

On commence par activer les ports utilisateurs fa0/6,fa0/11 et fa0/18 sur Comm2 :

```
Comm2>enable
Password:
Comm2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2 (config) #interface fa0/6
Comm2 (config-if) #switchport mode access
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #interface fa0/11
Comm2 (config-if) #switchport mode access
Comm2 (config-if) #switchport mode access
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #interface fa0/18
Comm2 (config-if) #switchport mode access
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #no shutdown
Comm2 (config-if) #no shutdown
```

Il nous reste plus qu'a répeter les mêmes etapes pour le commutateur Comm3 :

```
Comm3>enable
Password:
Comm3#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm3 (config)#interface fa0/6
Comm3 (config-if)#switchport mode access
Comm3 (config-if)#no shutdown
Comm3 (config-if)#switchport mode access
Comm3 (config-if)#no shutdown
Comm3 (config-if)#no shutdown
Comm3 (config-if)#no shutdown
```

3.2 Étape 2

On commence par configurer le nom de domaine VTP sur LAB11 pour Comm1 ainsi que le mot de passe VTP sur cisco et on le met en mode serveur :

```
Comml(config) #vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Comml(config) #vtp domain Labl1
Changing VTP domain name from NULL to Labl1
Comml(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
Comml(config) #end
Comml#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comml#
```

On fait la même chose sur Comm2 sauf qu'on configure Comm2 en mode client :

```
Comm2(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Comm2(config) #vtp domain Labl1
Changing VTP domain name from NULL to Labl1
Comm2(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
Comm2(config) #end
Comm2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comm2#
```

Pareil pour Comm3, on le configure en mode client :

```
Comm3(config) #vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Comm3(config) #vtp domain Labl1
Changing VTP domain name from NULL to Labl1
Comm3(config) #vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
Comm3(config) #end
Comm3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comm3#
```

```
Comml configuration commands, one per line. End with CNTL/2.

Comml(config) interface range fa0/1 - 5

Comml(config-if-range) #switchport mode trunk

Comml(config-if-range) #

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Comml(config-if-range) #switchport trunk native vlan 99

Comml(config-if-range) #switchport trunk native vlan 99
```

3.3 Étape 3

On va configurer l'agrégation et le VLAN natif pour les interfaces ${\rm Fa0/1}$ - 5 pour Comm1 :

Répétons les mêmes étapes pour Comm2 :

```
Comm2 $\psiconfig t$
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Comm2 (config) $\psi\text{switchport mode trunk}$
$\process{CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (1), with Comm1 FastEthernet0/1 (99).

$\process{Invalid input detected at '^' marker.}$

Comm2 (config) $\psi\text{interface range fa0/1 - 5}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport mode trunk}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport trunk native vlan 99}$

$\process{Invalid input detected at '^' marker.}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport trunk native vlan 99}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport trunk native vlan 99}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport trunk native vlan 99}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport shutdown}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport shutdown}$

Comm2 (config-if-range) $\psi\text{switchport shutdown}$
```

Enfin, les mêmes étapes pour Comm3 :

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Comm3(config)#interface range fa0/1 - 5

Comm3(config-if-range)#switchport mode trunk

Comm3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99

Comm3(config-if-range)#no shutdown

Comm3(config-if-range)#
```

3.4 Étape 4

Nous allons désormais configurer des VLANs sur le commutateur Comm1 qui fais office de serveur VTP. Voici les VLAns que nous allons configurer :

- VLAN 10 (faculté/personnel)
- VLAN 20 (participants)

```
— VLAN 30 (invité)
```

— VLAN 99 (gestion)

```
Comml(config) #vlan 10
Comml(config-vlan) #name faculte/personnel
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #vlan 20
Comml(config-vlan) #name participants
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #vlan 30
Comml(config-vlan) #name invite
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #vlan 99
Comml(config-vlan) #name gestion
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config-vlan) #exit
Comml(config) #exit
Comml(config) #exit
Comml#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Comml#
```

Regardons désormais a l'aide de la commande **show vlan brief** sur les commutateurs Comm2 et Comm3 pour verifier si les VLANs ont bien étés distribués :

Comm2#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	faculte/personnel	active	
20	participants	active	
30	invite	active	
99	gestion	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005 Commi	trnet-default 2#	active	

```
Comm3#show vlan brief
 VLAN Name
                                                                      Status
                                                                                         Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
         default
                                                                      active
                                                                                        Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/5
Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
Gig0/2
         faculte/personnel
                                                                      active
       participants
                                                                      active
 30
         invite
                                                                      active
99 gestion
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
                                                                      active
                                                                      active
                                                                      active
 1004 fddinet-default
1005 trnet-default
                                                                      active
active
Comm3#
```

Nous pouvons remarquer que les VLANs ont bien étés distribués a Comm2 et Comm3.

3.5 Étape 5

Ping de Comm1 a Comm2 :

```
Comml>enable
Password:
Comml#ping 172.17.99.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.12, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Comml#
```

Ping de Comm1 a Comm3:

```
Comml#ping 172.17.99.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.13, timeout is 2 seconds:
....

Success rate is 0 percent (0/5)

Comml#
```

Ping de Comm2 a Comm3 :

```
Comm2#ping 172.17.99.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.13, timeout is 2 seconds:
....

Success rate is 0 percent (0/5)

Comm2#
```

Nous pouvons remarquer que aucun des pings n'a abouti, dépannons les configurations des commutateurs pour que les pings aboutissent :

```
Comml#config t
Enter configuration commands, one per line. End with {\tt CNTL/Z.}
Comml(config) #interface vlan 99
Comml(config-if) #ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
Comml(config-if) #no shutdown
Comml(config-if) #exit
Comml(config)#
\label{local_comm2} $$ Comm2 $$ $$ configure t$ Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. $$ $$ $$ Comm2 (config) $$ $$ interface vlan 99$ 
Comm2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
Comm2(config-if)#ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
Comm2(config-if)#no shutdown
Comm2 (config-if) #exit
Comm2 (config) #
Comm3>enable
Password:
Comm3#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with {\tt CNTL/Z}.
Comm3(config)#interface vlan 99
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up ip address 172.17.99.13 255.255.255.0
Comm3(config-if)#no shutdown
Comm3(config-if)#exit
```

Ping de Comm1 a Comm2 :

```
Comml#ping 172.17.99.12

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.12, timeout is 2 seconds:
!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Comml#
```

Ping de Comm1 a Comm3:

```
Comml#ping 172.17.99.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.13, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

Ping de Comm2 a Comm3:

```
Comm2#ping 172.17.99.13

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.99.13, timeout is 2 seconds: !!!!!


Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Comm2#
```

Désormais les pings aboutissent bien.

3.6 Étape 6

Ping de PC1 (VLAN 10) a PC4 (VLAN 10) :



Nous pouvons voir que le ping a bien abouti. Ping de PC1 (VLAN 10) a PC6 (VLAN 30) :

```
PC>ping 172.17.30.26

Pinging 172.17.30.26 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 172.17.30.26:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>
```

Nous pouvons remarquer que cette fois la requête ping n'a pas aboutit, ce qui est normal étant donné que les deux appareils ne se trouvent pas sur la même VLAN.

Configuration du routeur

4.1 Étape 1

Dans un premier temps nous allons créer des interfaces virtuelles sur le port ${\rm Fa0/0}$ du routeur, on va donc commencer par activer l'interface physique pour que les interfaces virtuelles soient opérationnelles

```
Rl>enable
Password:
Rl$config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl(config) #interface fa0/0
Rl(config-if) #no shutdown

Rl(config-if) # %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Rl(config-if) #exit
Rl(config) #
```

4.2 Étape 2

Création de l'interface fa0/0.1, port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 10 :

```
R1(config) #interface fa0/0.1
R1(config-subif) #
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.1, changed state to up
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) #ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #exit
R1(config) #
```

Création de l'interface fa0/0.2, port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 20 :

```
R1(config) #interface fa0/0.2
R1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif) #ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #exit
R1(config) #
```

Création de l'interface fa0/0.3, port virtuel sur la passerelle des postes du VLAN 30 :

```
R1(config) #interface fa0/0.3
R1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif) #ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shutdown
R1(config-subif) #exit
R1(config) #
```

Verification des interfaces au niveau du routeur :

Rl#show ip interface by	rief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.1	172.17.10.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.2	172.17.20.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.3	172.17.30.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively dow	n down
Vlan1 Rl#	unassigned	YES	unset	administratively dow	n down

4.3 Étape 3

```
Comml>enable
Password:

Comml#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Comml(config)#interface fa0/12

Comml(config-if)#switchport mode trunk

Comml(config-if)#switchport mode trunk

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to down

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/12, changed state to up

Comml(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

Comml(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Comml(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Comml(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Comml(config-if)#switchcort trunk native vlan 99
```

4.4 Étape 4

Ping de PC1 (VLAN 10) a PC6 (VLAN 30):

```
PC>ping 172.17.30.26

Pinging 172.17.30.26 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.26: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 172.17.30.26: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 172.17.30.26: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 172.17.30.26: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.17.30.26

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Nous pouvons remarquer que malgré que ces appareils sont sur des VLANs différentes, ils arrivent a communiquer.