Assembly Language for Intel-Based Computers, 5th Edition

Kip Irvine

Capítulo 4 – Parte A
Acesso à Memória,
Transferência de Dados,
Instruções Aritméticas

Slides prepared by the author

Revision date: June 4, 2006

(c) Pearson Education, 2006-2007. All rights reserved. You may modify and copy this slide show for your personal use, or for use in the classroom, as long as this copyright statement, the author's name, and the title are not changed.

Instrução de Transferência de Dados

- Tipos de Operandos
- Notação de Operandos de Instrução
- Operandos de Memória por endereçamento Direto
- Instrução MOV
- Extensão de Zero & Sign
- Instrução XCHG
- Operandos com Deslocamento Direto (Direct-Offset)

Tipos de Operandos

- Três tipos básicos de operandos:
 - Imediato uma constante inteira (8, 16, ou 32 bits)
 - Valor é codificado dentro da instrução
 - Registrador nome de um register
 - O nome do registrador é codificado dentro da instrução
 - Memória referência a uma posição na memória
 - O endereço da memória é codificado dentro da instrução, ou um registrador contem o endereço de uma posição de memória

Notação de Operandos de Instrução

Operand	Description
r8	8-bit general-purpose register: AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL
r16	16-bit general-purpose register: AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP
r32	32-bit general-purpose register: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP
reg	any general-purpose register
sreg	16-bit segment register: CS, DS, SS, ES, FS, GS
imm	8-, 16-, or 32-bit immediate value
imm8	8-bit immediate byte value
imm16	16-bit immediate word value
imm32	32-bit immediate doubleword value
r/m8	8-bit operand which can be an 8-bit general register or memory byte
r/m16	16-bit operand which can be a 16-bit general register or memory word
r/m32	32-bit operand which can be a 32-bit general register or memory doubleword
mem	an 8-, 16-, or 32-bit memory operand

Operandos de Memória por Endereçamento Direto

- Um operando de memória por endereçamento direto é uma referência à memória por nome
- A referência (label) é automaticamente reconhecida pelo assembler

```
.data
var1 BYTE 10h
.code
mov al,var1 ; AL = 10h
mov al,[var1] ; AL = 10h
alternativa
```

Instrução MOV

- Move da fonte para o destino. Sintaxe:
 MOV destino, fonte
- É permitido apenas um operando de memória na instrução mov
- CS, EIP, e IP não podem ser destino
- Não existe mov imediato para registrador de segmento

```
.data
count BYTE 100
wVal WORD 2
.code
   mov bl,count
   mov ax,wVal
   mov count,al

mov al,wVal ; error
   mov ax,count ; error
   mov eax,count ; error
```

Sua vez . . .

Explicar por que as instruções MOV seguintes são inválidas:

```
.data
             100
bVal BYTE
bVal2 BYTE
wVal WORD
dVal DWORD
. code
   mov ds, 45
   mov esi, wVal
   mov eip,dVal
   mov 25,bVal
   mov bVal2,bVal
```


Sua vez . . .

Explicar por que as instruções MOV seguintes são inválidas:

```
.data
bVal BYTE
             100
bVal2 BYTE
wVal WORD
dVal DWORD 5
. code
                  Move imediato para DS não permitido
   mov ds, 45
   mov esi,wVal
                  Tamanho incompatível
   mov eip,dVal
                  EIP não pode ser destino
   mov 25,bVal
                  Valor imediato não pode ser destino
   mov bVal2,bVal Move memória-a-memória não permitido
```

Extensão com Zeros

Quando se copia um valor menor para um destino maior, a instrução MOVZX estende a parte mais significativa do destino com zeros.




```
mov bl,10001111b
movzx ax,bl ; zero-extension
```

O destino deve ser um registrador.

Extensão com Sinal

A instrução MOVSX preenche a parte mais significativa do destino com uma cópia do bit de sinal do operando fonte.



```
mov bl,10001111b
movsx ax,bl ; sign extension
```

O destino deve ser um registrador.

Instrução XCHG

XCHG troca os valores de dois operandos. Pelo menos um operando deve ser um registrador. Nenhum operando imediato é permitido.

Operandos com deslocamento direto (Direct-Offset)

Um deslocamento é adicionado a um label para produzir um endereço efetivo.

O endereço é calculado pelo Assembler.

```
.data
arrayB BYTE 10h,20h,30h,40h
.code
mov al,arrayB+1 ; AL = 20h
mov al,[arrayB+1] ; alternative notation
```

Por que arrayB+1 não resulta em 11h?

Operandos com deslocamento direto (Direct-Offset)(cont)

```
.data
arrayW WORD 1000h,2000h,3000h
arrayD DWORD 1,2,3,4
.code
mov ax,[arrayW+2] ; AX = 2000h
mov ax,[arrayW+4] ; AX = 3000h
mov eax,[arrayD+4] ; EAX = 00000002h
```

```
; As seguintes instruções são corretas?
mov ax,[arrayW-2] ; ??
mov eax,[arrayD+16] ; ??
```

O que acontece quando são executadas?

Sua vez...

Escrever um programa que rearranja os valores de 3 doublewords no seguinte vetor: 3, 1, 2.

```
.data
arrayD DWORD 1,2,3
```

Sua vez...

Escrever um programa que rearranja os valores de 3 doublewords no seguinte vetor: 3, 1, 2.

```
.data
arrayD DWORD 1,2,3
```

 passo1: copiar o primeiro valor em EAX e trocar com o valor na segunda posição.

```
mov eax,arrayD
xchg eax,[arrayD+4]
```

 passo 2: trocar EAX com o terceiro valor e copiar o valor em EAX para a primeira posição.

```
xchg eax,[arrayD+8]
mov arrayD,eax
```

Queremos escrever um programa que soma os 3 bytes seguintes:
 .data

myBytes BYTE 80h,66h,0A5h

Queremos escrever um programa que soma os 3 bytes seguintes:

```
.data
myBytes BYTE 80h,66h,0A5h
```

Qual a avaliação para o seguinte código?

```
mov al,myBytes
add al,[myBytes+1]
add al,[myBytes+2]
```

Qual a avaliação para o seguinte código?

```
mov ax,myBytes
add ax,[myBytes+1]
add ax,[myBytes+2]
```

Alguma outra possibilidade?

```
.data
myBytes BYTE 80h,66h,0A5h
```

Falta algo no código seguinte?

```
movzx ax,myBytes
mov bl,[myBytes+1]
add ax,bx
mov bl,[myBytes+2]
add ax,bx ; AX = sum
```

```
.data
myBytes BYTE 80h,66h,0A5h
```

Falta algo no código seguinte?

```
movzx ax,myBytes
mov bl,[myBytes+1]
add ax,bx
mov bl,[myBytes+2]
add ax,bx ; AX = sum
```

Sim: Mover zero a BX antes da instrução MOVZX.

Adição e Subtração

- Instruções INC e DEC
- Instruções ADD e SUB
- Instrução NEG
- Implementando Expressões Aritméticas
- Flags afetados pela Aritmética
 - Zero
 - Sign
 - Carry
 - Overflow

Instruções INC e DEC

- INC destino
 - Lógica: destino ← destino + 1
- DEC destino
 - Lógica: destino ← destino 1

Exemplos de INC e DEC

```
.data
myWord WORD 1000h
myDword DWORD 1000000h
.code
                    ; 1001h
   inc myWord
                   ; 1000h
   dec myWord
   inc myDword
                         ; 10000001h
   mov ax,00FFh
   inc ax
                          : AX = 0100h
   mov ax,00FFh
   inc al
                          : AX = 0000h
```

Sua vez...

Mostrar o valor do operando destino depois que cada instrução é executada:

Sua vez...

Mostrar o valor do operando destino depois que cada instrução é executada:

Instruções ADD e SUB

- ADD destino, fonte
 - Lógica: *destino* ← *destino* + fonte
- SUB destino, fonte
 - Lógica: destino ← destino fonte
- Obs: Mesmas regras de operando que a instrução MOV

Exemplos de ADD e SUB

```
.data
var1 DWORD 10000h
var2 DWORD 20000h
.code ; ---EAX---
mov eax,var1 ; 00010000h
add eax,var2 ; 00030000h
add ax,0FFFFh ; 0003FFFFh
add eax,1 ; 00040000h
sub ax,1 ; 0004FFFFh
```

Instrução NEG

Nega um operando. O operando pode ser de registrador ou memória.

Supondo que AX contenha -32,768, aplicar NEG.

O resultado é válido?

Instrução NEG e Flags

O processador implementa NEG usando a seguinte operação interna:

```
zero menos operando (0 - operando)
```

Qualquer operando diferente de zero faz com que o Carry flag seja acionado.

Implementando Expressões Aritméticas

Compiladores traduzem expressões matemáticas em linguagem Assembly, o que equivale ao processo manual abaixo:

```
Ex: Rval = -Xval + (Yval - Zval)
```

```
Rval DWORD ?

Xval DWORD 26

Yval DWORD 30

Zval DWORD 40

.code

mov eax, Xval

neg eax

reax

; EAX = -26

mov ebx, Yval

sub ebx, Zval

sub ebx, Zval

add eax, ebx

mov Rval, eax

; -36
```

Sua vez...

Traduzir a seguinte expressão em linguagem Assembly. Não modificar Xval, Yval, e Zval:

```
Rval = Xval - (-Yval + Zval)
```

Assumir que todos os valores são doublewords com sinal.

Sua vez...

Traduzir a seguinte expressão em linguagem Assembly. Não modificar Xval, Yval, e Zval:

```
Rval = Xval - (-Yval + Zval)
```


Assumir que todos os valores são doublewords com sinal.

```
mov ebx, Yval
neg ebx
add ebx, Zval
mov eax, Xval
sub eax, ebx
mov Rval, eax
```

Flags afetados pela aritmética

- A ALU tem um número de flags que refletem o resultado da aritmética e operações com bits;
- Baseado no conteúdo do operando destino;
- Flags essenciais:
 - Zero flag aciona quando o destino é zero
 - Sign flag aciona quando o destino é negativo
 - Carry flag aciona quando um valor sem sinal cair fora do intervalo
 - Overflow flag aciona quando um valor com sinal cair fora do intervalo
- A instrução MOV não afeta as flags.

Diagrama ilustrativo



Pode-se usar diagramas como esse para expressar as relações entre os conceitos da linguagem assembly.

Flag Zero (ZF)

O flag Zero é acionado quando o resultado de uma operação produz zero no operando destino.

```
mov cx,1
sub cx,1
row ax,0FFFFh
inc ax
row ax, AX = 0, ZF = 1
row ax
row ax, AX = 1, ZF = 0
```

Lembrar ...

- Acionar flag é torná-lo igual a 1.
- Zerar flag é torná-lo igual a 0.

Flag Sign (SF)

- O flag Sign é acionado quando o operando destino é negativo.
- O flag é zerado quando o operando destino é positivo.

```
mov cx, 0

sub cx, 1

add cx, 2

; CX = -1, SF = 1

; CX = 1, SF = 0
```

O sign flag é uma cópia do bit de sinal do operando destino

```
mov al,0

sub al,1

add al,2

; AL = 11111111b, SF = 1

; AL = 00000001b, SF = 0
```

Inteiros com sinal e sem sinal Ponto de vista do Hardware

- Todas as instruções operam exatamente da mesma forma em inteiros com sinal e sem sinal
- A CPU não faz distinção entre números inteiros com sinal e sem sinal
- O programador é o único responsável pelo uso correto dos tipos de dados para cada instrução

Flags de Overflow e Carry Ponto de vista do Hardware

- Como a instrução ADD modifica OF e CF:
 - OF = (carry out do MSB) xor (carry in para MSB)
 - CF = (carry out of the MSB)
- Como a instrução SUB modifica OF e CF:
 - Nega (NEG) o fonte e soma (ADD) ao destino
 - OF = (carry out do MSB) xor (carry in para MSB)
 - CF = INVERT (carry out do MSB)

MSB = Bit Mais Significante (high-order bit)

XOR = OU Exclusivo

NEG = Negate (equivalente a SUB 0,operand)

Flag Carry (CF)

O flag Carry é acionado quando o resultado de uma operação gera um valor sem sinal que é fora do intervalo (muito grande ou muito pequeno para o operando destino).

```
mov al,0FFh add al,1 ; CF = 1, AL = 00 mov al,0 sub al,1 ; CF = 1, AL = FF
```

Resposta= 1111 1111, mas estamos tratando de um número sem sinal, logo isto não representa a resposta correta (-1), mas 255 -> CARRY = 1

Sua vez ...

Para cada uma das instruções aritméticas seguintes, mostrar os valores do operando destino e os flags de Sign, Zero e Carry :

```
mov ax,00FFh
add ax,1
                    ; AX=
                                SF= ZF=
                                          CF=
sub ax,1
                   ; AX=
                                SF= ZF=
                                          CF=
add al,1
                    ; AL=
                                SF= ZF= CF=
mov bh,6Ch
add bh,95h
                    ; BH=
                                SF=
                                     ZF=
                                          CF=
mov al,2
sub al,3
                    ; AL=
                                SF= ZF=
                                          CF=
```

Sua vez ...

Para cada uma das instruções aritméticas seguintes, mostrar os valores do operando destino e os flags de Sign, Zero e Carry :

```
mov ax,00FFh
add ax,1 ; AX=0100h SF=0 ZF=0 CF=0
sub ax,1 ; AX=00FFh SF=0 ZF=0 CF=0
add al,1 ; AL=00h SF=0 ZF=1 CF=1
mov bh,6Ch
add bh,95h ; BH=01h SF=0 ZF=0 CF=1

mov al,2
sub al,3 ; AL=FFh SF=1 ZF=0 CF=1

6Ch + 95h= 108d + 149d= 257d= 101h

02h - 03h = 02h + 1D= 1111 1111 = 255, e não -1
```

Flag Overflow (OF)

O flag Overflow é acionado quando o resultado com sinal de uma operação é inválido ou fora do intervalo.

Os dois exemplos são idênticos no binário pois 7Fh é igual a +127.

Para determinar o valor do operando destino, em hexadecimal é geralmente mais fácil.

Uma regra simples

- Ao somar dois inteiros, lembrar que o flag Overflow é apenas acionado quando . . .
 - Dois operandos positivos são somados e a sua soma é negativa
 - Dois operandos negativos são somados e sua soma é positiva

```
Qual é o valor do flag Overflow?

mov al,80h
add al,92h
; OF = 1

mov al,-2
add al,+127
; OF = 0
```

Sua vez...

Quais seriam os valores dos flags para cada operação?

```
mov al,-128
neg al ; CF = OF =

mov ax,8000h
add ax,2 ; CF = OF =

mov ax,0
sub ax,2 ; CF = OF =

mov al,-5
sub al,+125 ; OF =
```

Sua vez...

Quais seriam os valores dos flags para cada operação?

```
mov al,-128
neg al
                   ; CF = 1 OF = 1
mov ax,8000h
add ax,2
mov ax,0
sub ax,2
mov al, -5
sub al, +125; OF = 1
```

80h -> 0 - 80h = 0 + 80h = 80h = -128d -> estouro -> Carry

