


#### SISTEMAS OPERACIONAIS 1 21270 A

#### when you wake up in the morning



Departamento de Computação Prof. Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini



Apresentação baseada nos slides do Prof. Dr. Antônio Carlos Sementille e Prof. Kalinka C. Branco e nas transparências fornecidas no site de compra do livro "Sistemas Operacionais Modernos"



## Componente básicos

- Componentes básicos de hardware:
  - CPU;
  - Memória;
  - Controladoras;
  - Dispositivos de Entrada/Saída e Unidades de armazenamento.



# CPU (Central Processing Unit)

- É o "cérebro" do computador responsável por executar instruções;
- CPU busca instruções na memória, decodifica essas instruções e as executa até sua finalização;
- Durante a execução de instruções, a CPU utiliza-se de registradores para armazenar variáveis e resultados temporários;
- Instruções são executadas por ciclos de relógio;



#### **CPU** - registradores

#### Registradores:

- Contador de programa (program counter PC): contém o endereço de memória da próxima instrução a ser lida e executada;
- Ponteiro da pilha (stack pointer SP): aponta para o topo da pilha corrente na memória (estrutura para cada procedimento);
  - Informações que não são mantidas nos registradores:
    - Parâmetros de entrada;
    - Variáveis locais e temporárias;
- Registrador de instrução (instruction register IR) = instrução que está sendo atualmente executada;
- PSW (program status word): bits de controle;




### CPU – modos de execução


- As CPUs mais modernas, ao contrário das mais antigas, executam mais de um instrução por ciclo de relógio:
  - Pipeline;
  - Superscalar;



#### CPU – modos de execução



**Pipeline** 




Superscalar ou Superpipeline



Registradores Cache **RAM** Disco Rígido Fita Magnética/Disco Ótico Rápidos: 1nseg.
Componentes internos à
CPU

Capacidade: 32 ou 64 bits Controlados por software





Rápida: 2nseg Capacidade: 8 ou 16 kb; 128, 256, 512 Kb, 1Mb ou 2Mb Controlada por hardware



Registradores Cache **RAM** Disco Rígido Fita Magnética/Disco Ótico

Random Access Memory Rápida: 10nseg

Capacidade: até gigabytes

Volátil



Registradores

Cache

**RAM** 

Disco Rígido

Fita Magnética/Disco Ótico

Mais lento: 10mseg

Capacidade: 7-10Tb

Velocidades: 5400, 7200

ou 10800 rpm



Registradores

Cache

**RAM** 

Disco Rígido

Fita Magnética/Disco Ótico


Backup


Capacidade: 20-100Gb (fita);

640Mb-4Gb (disco ótico)



Registradores Cache **RAM** Disco Rígido Fita Magnética/Disco Ótico





Capacidade de armazenamento





- ROM (Read Only Memory):
  - Programável;
  - Somente leitura;
  - Rápida (mais lenta que a RAM) e barata;
  - Não volátil;
  - Inicializa os circuitos da placa-mãe;
  - Programas armazenados na ROM da placa-mãe:
    - BIOS: configurações de hardware;
    - POST (Power-on Self-Test): auto teste;
    - Setup: altera configurações na CMOS;

# Departamento de Computação

#### Memória

#### Variações:

- Flash ROM:
  - Pode ser apagada e reescrita;
  - Todo conteúdo é apagado;
  - Utilizada em telefones celulares digitais, câmeras digitais, PC Cards;
- PROM (Programmable ROM);
- EPROM (*Erasable* PROM):
  - Pode ser apagada e reescrita;
  - Exposição à luz ultra violeta apaga o conteúdo;
- EEPROM (*Electrically EPROM*);
  - Pode ser apagada e reescrita;
  - Impulsos elétricos são utilizados para apagar o conteúdo;
  - É possível reescrever um único endereço;





- CMOS (**C**omplementary Metal Oxide Semiconductor)
  - Volátil;
  - Utilizada para gravar hora/data correntes
  - Possui uma bateria;
  - Também grava parâmetros de configuração do sistema, como por exemplo qual é o disco de boot.



- Interagem com o sistema operacional;
- Controladoras
  - Chip (conjunto de chips) conectado à placa mãe que fisicamente controla os dispositivos físicos aceitando comandos do SO;
  - Controle é feito por meio de uma interface: driver



- Sistema Operacional manipula as controladoras (parte eletrônica dos dispositivos)
  - Comandos especiais são carregados nos registradores das controladoras;
  - Sinais elétricos acionam os dispositivos;



#### Driver

- Diferentes controladoras e diferentes sistemas operacionais utilizam diferentes drivers;
- Rodam em modo kernel;
- Podem ser carregados dinamicamente depende do sistema operacional e do dispositivo físico;



- A cada dispositivo físico são atribuídos:
  - Uma interrupção;
  - Um endereço (em hexadecimal) de E/S;
- Atualmente, a interrupção e o endereço são atribuídos automaticamente pelo sistema operacional;



- BIOS (Basic Input Output System)
  - Presente na placa mãe;
  - Contém configurações de software de E/S de baixo nível (Flash Rom);
  - Seqüência Básica:
    - Checa memória RAM;
    - Checa teclado, monitor, mouse;
    - Checa barramentos para detectar outros dispositivos conectados;
    - Checa disco de boot na CMOS lista de boot;
    - Lê o primeiro setor de boot na memória e o executa. Esse setor normalmente contém um programa que examina a tabela de partições para saber qual partição está ativa;
    - Checa informações de configuração;
    - Checa os drivers disponíveis;
    - SO é iniciado e carrega drivers.



## Por que?

- Sistemas de computadores modernos são compostos por diversos dispositivos:
  - Processadores;
  - Memória;
  - Controladoras;
  - Monitor;
  - Teclado;
  - Mouse;
  - Impressoras;
  - Etc...



Alta Complexidade





 Com tantos dispositivos, surge a necessidade de gerenciamento e manipulação desses diversos dispositivos;

• <u>Sistema Operacional</u>: Software responsável por gerenciar dispositivos que compõem um sistema computacional e realizar a interação entre o usuário e esses dispositivos;



Sistemas de Banco	Navegadores Web	Reserva de Passagens	
Compiladores	Editores	Interpretadores de Comando	
SISTEMA OPERACIONAL			
Linguagem de Máquina			
Micro Arquitetura			
Dispositivos Físicos			•





- Hardware: Diversas camadas
  - Dispositivos físicos:
    - Circuitos (*chips*)
    - Cabos
    - Transistores
    - Capacitores
    - Memória
    - Disco rígido
    - etc...



- Micro Arquitetura: dispositivos físicos são agrupados para formar unidades funcionais
  - CPU processamento;
  - ULA (Unidade Lógica Aritmética) operações aritméticas. Essas operações podem ser controladas por software (micro programas) ou por circuitos de hardware;



- Linguagem de Máquina: conjunto de instruções interpretadas pelos dispositivos que compõem a micro arquitetura;
  - Possui entre 50 e 300 instruções;
  - Realiza operações por meio de registradores;
  - Baixo nível de abstração;
  - Ex.: Assembler.



## Sistema Operacional

- Pode atuar de duas maneiras diferentes:
  - Como máquina estendida (top-down) tornar uma tarefa de baixo nível mais fácil de ser realizada pelo usuário;
  - Como gerenciador de recursos (bottom-up) gerenciar os dispositivos que compõem o computador;



# Sistema Operacional como Máquina Estendida

- Ex.: como é feita a entrada/saída de um disco flexível
  - tarefa: Leitura e Escrita
    - SO: baixo nível de detalhes
      - Número de parâmetros;
      - Endereço de bloco a ser lido;
      - Número de setores por trilha;
      - Modo de gravação;
    - Usuário: alto nível abstração simples
      - Visualização do arquivo a ser lido e escrito;
      - Arquivo é lido e escrito;
      - Arquivo é fechado.



# Sistema Operacional como Gerenciador de Recursos

- Gerenciar todos os dispositivos e recursos disponíveis no computador
  - Ex.: se dois processos querem acessar um mesmo recurso, por exemplo, uma impressora, o SO é responsável por estabelecer uma ordem para que ambos os processos possam realizar sua tarefa de utilizar a impressora.
  - Uso do HD;
  - Uso da memória;
- Coordena a alocação controlada e ordenada dos recursos;




#### Conceitos Básicos Processos

- Processo: <u>chave</u> do SO;
  - Caracterizado por programas em execução;
  - Cada processo possui:
    - Programa (instruções que serão executadas);
    - Um espaço de endereço de memória (mínimo, máximo);
    - Contextos de hardware: informações de registradores;
    - Contextos de software: atributos;
- O Sistema Operacional gerencia todos os processos → bloco de controle de processo;



## Conceitos Básicos Processos - Contextos



endereços de memória principal alocados



#### Conceitos Básicos Processos - BCP

ponteiros Estado do processo Nome do processo Prioridade do processo Registradores Limites de memória Lista de arquivos abertos

Bloco de Controle de Processo: Contém informações sobre o estado do processo



## Conceitos Básicos Processos

- Basicamente, um processo possui três segmentos:
  - Texto: código do(s) programa(s);
  - Dados: as variáveis;
  - Pilha de Execução: controla a execução do processo;
- Um processo possui três estados básicos: executando, bloqueado e pronto;



## Conceitos Básicos Processos

- Um processo pode resultar na execução de outros processos, chamados de processos-filhos:
  - Características para a hierarquia de processos:
    - Comunicação (Interação) e Sincronização;
    - Segurança e proteção;
    - Uma árvore de no máximo três níveis;
- Escalonadores de processos processo que escolhe qual será o próximo processo a ser executado;
  - Diversas técnicas para escalonamento de processos;
- Comunicação e sincronismo entre processos;




#### Chamadas de Sistema

- Interface de programação fornecida pelo SO
- Normalmente escrita em linguagem de alto nível (C, C++ ou Java)
- Normalmente as aplicações utilizam uma Application Program
- Interface (API) que encapsula o acesso directo aos system calls
- As APIs mais utilizadas são a Win32 API para Windows, a POSIX API para praticamente todas as versões de UNIX, e a Java API para a Java Virtual Machine (JVM).
- Motivos para utilizar APIs em vez dos system calls diretamente
  - Portabilidade independência da plataforma
  - Esconder complexidade inerente aos system calls
  - Acréscimo de funcionalidades que optimizam o desempenho
- O acesso aos sistem calls está implementada em bibliotecas que são carregadas com as aplicações



#### Chamadas de Sistema


 Sequência de System Calls para copiar o conteúdo de um arquivo para outro





## Exemplo da API - Windows Standard

- A função ReadFile() da Win32 API
  - Uma função para ler o conteúdo de um arquivo





## Exemplo da API - Windows Standard

- Descrição dos parâmetros de ReadFile()
  - HANDLE file the file to be read
  - LPVOID buffer a buffer where the data will be read into and written from
  - DWORD bytesToRead the number of bytes to be read into the buffer
  - LPDWORD bytesRead the number of bytes read during the last read
  - LPOVERLAPPED ovl indicates if overlapped I/O is being used



## Exemplo da API UNIX Standard

#### NAME

read - read from a file descriptor

#### SYNOPSIS

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int read(int fd, char *buf, size t count);
```

#### DESCRIPTION

read reads up to count bytes from file descriptor fd into the buffer starting at buf.

#### RETURN VALUE

On success, the number of bytes read are returned (zero indicates end of file). On error, -1 is returned, and erroo is set appropriately.




# Implementação

- A cada system call está associado um número
  - A interface mantém uma tabela com o endereço de cada system call handler que é indexada pelo número do system call
- Através desta tabela, o respectivo handler é invocado no kernel
  - Os parâmetros do system call são transferidos para o kernel
  - Uma vez executado, o resultado e os parâmetros de retorno são transferidos para o programa utilizador, como se tivesse havido uma invocação de uma função normal
- A aplicação que invoca o system call não precisa saber como este é implementado
  - Só precisa de obedecer à sintaxe da API (assinatura do método) e estar à espera dos resultados da invocação
  - Precisa de conhecer o comportamento associado ao system call
  - Os detalhes da interface sistema são escondidos pela API
    - São geridos pela biblioteca de run-time camada de funções de biblioteca que são incluídas na aplicação quando da compilação e carregamento do ficheiro executável




## API – System Call – OS Relationship





# Transição para os Syscalls em Linux





## **Linux System Calls Numbers**

```
* This file contains the system call numbers.
#define NR restart syscall
                               0
#define NR exit
#define NR fork
#define NR read
#define NR write
#define NR open
#define NR close
#define NR waitpid
#define NR creat
#define NR link
#define NR unlink
#define NR execve
                               11
#define NR chdir
                               12
#define NR time
                              13
#define NR mknod
                              14
#define NR chmod
                               15
#define NR lchown
                              16
#define NR break
                              17
#define NR oldstat
                              18
#define NR leesk
                              19
#define NR getpid
                               20
#define NR mount
                               22
#define NR umount
                               23
#define NR setuid
                               24
#define NR getuid
                               25
#define NR stime
                               26
#define NR ptrace
#define NR alarm
                               27
#define NR oldfstat
                               28
                               29
#define NR pause
#define NR utime
                               30
#define NR atty
                               31
#define NR gtty
                               32
#define NR access
                               33
#define NR nice
                               34
                               35
#define NR ftime
#define NR sync
                               36
#define NR kill
                              37
#define NR rename
                               38
#define NR mkdir
                               39
#define NR rmdir
                               40
#define NR dup
                               41
```

42

#define NR pipe

/usr/src/linux/include/asm-i386/unistd.h





## Linux Syscall Table

```
data
ENTRY (aya call table)
        .long sys restart syscall
                                        / 0 - old "setup()" system call, used for restarting */
        .long sys exit
        ,long sys fork
        .long sys read
        .long sys write
                                1+5+1
        .long sys open
        .long sys close
        .long sys waitpid
        .long sys creat
        .long aya link
        .long sys unlink
                                /* 10 */
        .long aya execve
        .long sys chdir
        .long aya time
        .long sys mknod
                                /* 15 */
        .long aya chmod
        .long sys lchown16
                                /* old break syscall holder */
        .long sys_ni_syscall
        .long sys stat
        .long sys lacek
        .long sys getpid
                                /* 20 */
        .long aya mount
        .long sys oldumount
                                         /usr/src/linux/arch/i386/kernel/entry.S
        .long sys setuid16
        .long sys getuid16
        .long sys stime
                                /* 25 ×/
        .long sys ptrace
        .long sys alarm
        .long sys fstat
        .long sys pause
        .long ays utime
                               /+ 30 +/
                               /* old stty syscall holder */
        long sys ni syscall
        .long sys ni syscall
                                /* old gtty syscall holder */
        .long sys access
        .long sys nice
                               /* 35 - old ftime syscall holder */
        .long sys mi syscall
        .long aya aync
        .long sys kill
        .long sys rename
        .long sys mkdir
                                /+ 40 +/
        .long aya rmdir
        .long sys dup
        ,long aya pipe
```



## Invocação direta de Syscalls

 Programa em Assembler que invoca os system calls write() e exit() através da instrução int 0x80

```
section .data
                                         section declaration
               "Hello, world!",0xa
                                         cour dear string
msg.
                S - mag
                                         ;length of our dear string
len
        equ
section .text
                                         section declaration
                        ;we must export the entry point to the ELF linker or
    global start
                        ; loader. They conventionally recognize start as their
                        entry point. Use 1d -e foo to override the default.
start:
;write our string to stdout
                edx,len ;third argument: message length
        mov
                ecx.msg ;second argument: pointer to message to write
        M \cap M
                ebx,1 ;first argument: file handle (stdout)
        mov
                eax,4 ;system call number (sys_write)
        mov
                0x80 :call kernel
        int
and exit
                ebx,0 ;first syscall argument: exit code
        mov
                        ;system call number (sys_exit)
                eax.1
        mov
                        call kernel
                0 \times 80
        int
```




- Na arquitetura Intel a partir do Pentium II, duas novas instruções permitem a realização de system calls mais rapidamente
  - sysentry permite a entrada no sistema sem passar por uma interrupção software
  - sysexit permite a saída do kernel pelo mesmo mecanismo
  - O kernel linux utiliza estas instruções preferencialmente a partir da versão 2.6
- A invocação destas instruções faz-se pela invocação direta de código assembler colocado pelo kernel numa página específica de todos os processos (virtual dynamic shared object - vdso)
  - O ponto de entrada é designado por kernel\_vsyscall
  - Endereço pode variar por distribuição e formato executável
- Ver referência
  - http://manugarg.googlepages.com/systemcallinlinux2\_6.html



## Invocação através da Libc

 Programa em C que invoca a função de biblioteca printf(), que por sua vez chama o system call write()





#### Modos de Acesso:

- Modo usuário;
- Modo kernel ou Supervisor ou Núcleo;
- São determinados por um conjunto de bits localizados no registrador de status do processador: PSW (program status word);
  - Por meio desse registrador, o hardware verifica se a instrução pode ou não ser executada pela aplicação;
- Protege o próprio kernel do Sistema Operacional na RAM contra acessos indevidos;



#### Modo usuário:

- Aplicações não têm acesso direto aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
- Quando o processador trabalha no modo usuário, a aplicação só pode executar instruções sem privilégios, com um acesso reduzido de instruções;
- Por que?

Para garantir a **segurança** e a **integridade do sistema**;



#### Modo Kernel:

- Aplicações têm acesso direto aos recursos da máquina, ou seja, ao hardware;
- Operações com privilégios;
- Quando o processador trabalha no modo kernel, a aplicação tem acesso ao conjunto total de instruções;
- Apenas o SO tem acesso às instruções privilegiadas;



- Se uma aplicação precisa realizar alguma instrução privilegiada, ela realiza uma chamada de sistema, que altera do modo usuário para o modo kernel;
- Chamadas de sistemas são a porta de entrada para o modo Kernel;
  - São a interface entre os programas do usuário no modo usuário e o Sistema Operacional no modo kernel;
  - As chamadas se diferem de SO para SO, no entanto, os conceitos relacionados às chamadas são similares independentemente do SO;



- TRAP: instrução que permite o acesso ao modo kernel;
- Exemplo:

```
- Instrução do UNIX:
count = read(fd,buffer,nbytes);
```

Arquivo a ser lido



- TRAP: instrução que permite o acesso ao modo kernel;
- Exemplo:


```
- Instrução do UNIX:
count = read(fd,buffer,nbytes);
```

Ponteiro para o Buffer



- TRAP: instrução que permite o acesso ao modo kernel;
- Exemplo:
  - Instrução do UNIX:


```
count = read(fd, buffer, nbytes);
```



O programa sempre deve checar o retorno da chamada de sistema para saber se algum erro ocorreu!!!



#### Chamadas de Sistema





- Exemplos de chamadas de sistema:
  - Chamadas para gerenciamento de processos:
    - Fork (CreateProcess WIN32) cria um processo;
  - Chamadas para gerenciamento de diretórios:
    - Mount monta um diretório;
  - Chamadas para gerenciamento de arquivos:
    - Close (CloseHandle WIN32) fechar um arquivo;
  - Outros tipos de chamadas:
    - Chmod: modifica permissões;



# Referência do Código Kernel

- Para aprofundar estes conceitos aconselha-se a leitura do código do kernel:
  - Definição dos números de System Calls
    - http://lxr.linux.no/source/include/asm-i386/unistd.h
  - Tabela de System Calls
    - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/kernel/syscall\_table.S
  - Pontos de entrada no Kernel
    - int \$80 -> system\_call
      - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/kernel/entry.S#L364
    - sysentry
      - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/kernel/entry.S#L285
    - vsyscall-int80
      - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/kernel/vsyscall-int80.S
    - vsyscall-sysenter
      - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/kernel/vsyscall-sysenter.S
    - Cópia de argumentos in/out
      - http://lxr.linux.no/source/arch/i386/lib/usercopy.c



# Estrutura dos Sistemas Operacionais

- Principais tipos de estruturas:
  - Monolíticos;
  - Em camadas;
  - Máquinas Virtuais;
  - Arquitetura Micro-kernel;
  - Cliente-Servidor;




# Estrutura dos Sistemas Operacionais - Monolítico

- Todos os módulos do sistema são compilados individualmente e depois ligados uns aos outros em um único <u>arquivo-objeto</u>;
- O Sistema Operacional é um conjunto de processos que podem interagir entre si a qualquer momento sempre que necessário;
- Cada processo possui uma interface bem definida com relação aos parâmetros e resultados para facilitar a comunicação com os outros processos;
- Simples;
- Primeiros sistemas UNIX e MS-DOS;



# Estrutura dos Sistemas Operacionais - Monolítico





- Possui uma hierarquia de níveis;
- Primeiro sistema em camadas: THE (idealizado por E.W. Dijkstra);
  - Possuía 6 camadas, cada qual com uma função diferente;
  - Sistema em batch simples;
- Vantagem: isolar as funções do sistema operacional, facilitando manutenção e depuração
- Desvantagem: cada nova camada implica uma mudança no modo de acesso
- Atualmente: modelo de 2 camadas



Nível 5
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Nível 0



Fornecimento de Serviços



Nível 5
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Nível 0

- Alocação do processador;
- Chaveamento entre os processos em execução – multiprogramação;



Nível 5
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Nível 0

- Gerenciamento da memória;
- Alocação de espaço para processos na memória e no disco:
  - Processo dividido em partes (páginas) para ficarem no disco;



Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0

Comunicação entre os processos;



Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0

Gerenciamento dos dispositivos
 de entrada/saída –
 armazenamento de informações
 de/para tais dispositivos;



Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0

- Programas dos usuários;
- Alto nível de abstração;



Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Nível 0

• Processo do operador do sistema;



- Idéia em 1960 com a IBM → VM/370;
- Modelo de máquina virtual cria um nível intermediário entre o SO e o Hardware;
- Esse nível cria diversas máquinas virtuais independentes e isoladas, onde cada máquina oferece um cópia virtual do hardware, incluindo modos de acesso, interrupções, dispositivos de E/S, etc.;
- Cada máquina virtual pode ter seu próprio SO;



 $ApMV_n$ ApMV<sub>2</sub> ApMV<sub>1</sub> SOMV<sub>1</sub> SOMV<sub>2</sub> SOMV<sub>n</sub> HwMV<sub>1</sub> HwMV<sub>2</sub>  $HwMV_n$ Gerência das MV Hardware

**Aplicação** 

Sistema Operacional

Cópia Hardware




- Atualmente, a idéia de máquina virtual é utilizada em contextos diferentes:
  - Programas MS-DOS: rodam em computadores 32bits;
    - As chamadas feitas pelo MS-DOS ao Sistema Operacional são realizadas e monitoradas pelo monitor da máquina virtual (VMM);
      - Virtual 8086;
  - Programas JAVA (Máquina Virtual Java-JVM): o compilador Java produz código para a JVM (*bytecode*). Esse código é executado pelo interpretador Java:
    - Programas Java rodam em qualquer plataforma, independentemente do Sistema Operacional;



- Vantagens
  - Flexibilidade;
- Desvantagem:
  - Simular diversas máquinas virtuais não é uma tarefa simples → sobrecarga;




# Estrutura dos Sistemas Operacionais – *Micro-Kernel*






- Reduzir o Sistema Operacional a um nível mais simples:
  - Kernel: implementa a comunicação entre processos clientes e processos servidores -> Núcleo mínimo;
  - Maior parte do Sistema Operacional está implementado como processos de usuários (nível mais alto de abstração);
  - Sistemas Operacionais Modernos;







Os processos servidores não têm acesso direto ao hardware. Assim, se algum problema ocorrer com algum desses servidores, o hardware não é afetado;





O mesmo não se aplica aos serviços que controlam os dispositivos de E/S, pois essa é uma tarefa difícil de ser realizada no modo usuário devido à limitação de endereçamento. Sendo assim, essa tarefa ainda é feita no kernel.

processo cliente processos servidor terminal servidor arquivos

Núcleo (kernel)



Adaptável para Sistemas Distribuídos;

