Paradigmas de Linguagens de Programação

Prof. Sergio D. Zorzo

Departamento de Computação - UFSCar

1º semestre / 2013

Aula 7

Material adaptado do Prof. Daniel Lucrédio

Subprogramas

- Programação estruturada
 - Subprogramas
 - Parte essencial
 - Modularização
 - Reutilização
 - Controle de fluxo
- Como são implementados?

Chamada a subprogramas

- Quando um subprograma é chamado:
 - Mecanismo do método de passagem de parâmetros
 - Cópia, referência, nome...
 - Alocação dinâmica de variáveis locais
 - Salvar o status da unidade chamadora
 - Acesso a variáveis não-locais visíveis

Chamada a subprogramas

- Quando um subprograma encerra:
 - Cópia dos parâmetros de saída (se for o caso)
 - Desalocar as variáveis locais
 - Restabelecer o status da unidade chamadora
 - Restabelecer o acesso a variáveis não-locais
 - Devolver o controle à unidade chamadora

- Começaremos pelo mais simples
 - Variáveis não-locais são sempre globais
 - Sem recursividade
 - Variáveis estaticamente alocadas
 - Ambiente completamente estático
 - Ou seja, TUDO pode ser decidido e preconfigurado durante a compilação

- Chamada a subprograma:
 - 1. Salvar o status de execução da unidade de programa atual
 - 2. Executar o processo de passagem de parâmetros
 - 3. Passar o endereço de retorno para o chamado
 - 4. Transferir o controle para o chamado

- Retorno de subprograma:
 - Se forem usados parâmetros passados por resultado (cópia), os valores são transferidos para os parâmetros reais
 - Se o subprograma for uma função, o valor funcional é transferido para um lugar acessível ao chamador
 - O status de execução do chamador é restabelecido
 - 4. O controle será devolvido para o chamador

- Nesse cenário, é necessário espaço para:
 - Informações do status do chamador
 - Parâmetros
 - Endereço de retorno
 - Valor funcional para subprogramas do tipo função
 - Variáveis locais
 - Código do subprograma

- Área de código conteúdo e tamanho fixos
- Área de dados
 - Conteúdo dinâmico
 - Tamanho fixo (calculado pelo compilador)
 - Registro de ativação
 - Formato da área de dados
 - Instância do registro de ativação
 - Dados do registro propriamente ditos
 - Em FORTRAN, não há recursividade
 - Portanto, só pode haver uma única instância do R.A. para cada subprograma ativo

- Exemplo de um registro de ativação
 - O status de execução do chamador será omitido daqui em diante

Valor funcional

Variáveis locais


Parâmetros

Endereço de retorno (e status de execução do chamador)

Exemplo Área de dados : Área de código Area global Variáveis locais PRINCIPAL PRINCIPAL Variáveis locais **Parâmetros** Α Α End. de retorno Variáveis locais В **Parâmetros** В End. de retorno Variáveis locais **Parâmetros** End. de retorno


- Na prática, os trechos de código podem estar em outro local
 - Junto com as instâncias dos R.A.
- As unidades podem ser compiladas separadamente
 - E depois unidas pelo ligador (linker)
 - Que precisa "remendar" os endereços
 - Endereçamento relativo é também utilizado
 - Funcionalidade do sistema operacional
 - Pois o programa pode estar em qualquer local da memória

Exemplo: FORTRAN77




PROGRAM TEST COMMON MAXSIZE INTEGER MAXSIZE REAL TABLE(10), TEMP MAXSI7F=10 READ *, TABLE(1), TABLE(2), TABLE(3) CALL QUADMEAN(TABLE,3,TEMP) PRINT *, TEMP **END** SUBROUTINE QUADMEAN(A, SIZE, QMEAN) COMMON MAXSIZE INTEGER MAXSIZE, SIZE REAL A(SIZE), QMEAN, TEMP INTEGER K TEMP=0.0 IF ((SIZE.GT.MAXSIZE).OR.(SIZE.LT.1)) GOTO 99 DO 10 K=1, SIZE TEMP=TEMP+A(K)*A(K)10 CONTINUE 99 QMEAN=SQRT(TEMP/SIZE) RETURN **END**

Exemplo: FORTRAN77



Exemplo: FORTRAN77



PROGRAM TEST
COMMON MAXSIZE
INTEGER MAXSIZE
REAL TABLE(10), TEMP
MAXSIZE=10
READ *, TABLE(1), TABLE(2), TABLE(3)
CALL QUADMEAN(TABLE,3,TEMP)
PRINT *, TEMP
END

SUBROUTINE QUADMEAN(A,SIZE,QMEAN) COMMON MAXSIZE INTEGER MAXSIZE, SIZE

Valores dos parâmetros são referências de memória.
Consequências:

- referência adicional para se acessar o valor de parâmetro
- matrizes não precisam ser copiadas, basta referenciar sua base
- constantes precisam ser armazenadas


Ambientes de execução totalmente estáticos

- Limitações
 - Estruturas criadas dinamicamente
 - Não há mecanismo para alocação de memória em tempo de execução
 - Procedimentos recursivos
 - Necessitam de mais de um registro de ativação criado no momento de sua chamada
 - A cada ativação, variáveis locais dos procedimentos recebem novas posições de memória
 - Em um dado momento, vários registros de ativação de um mesmo procedimento podem existir na memória

- Projeto do ALGOL prevê algumas funcionalidades adicionais às do FORTRAN
 - Passagem por valor ou por referência
 - Alocação dinâmica de variáveis locais
 - Recursividade
 - Ativações múltiplas de um subprograma
 - Mais de uma instância do R.A. para um mesmo subprograma
 - Cada instância precisa de sua própria cópia das variáveis locais
 - Acesso a variáveis não-locais (e não-globais)
 - Escopo estático / blocos aninhados


- Múltiplas chamadas a um mesmo procedimento
- Modelo semântico
 - Último a ser chamado é o primeiro a terminar
 - LIFO = modelo pilha
- Ambientes dinâmicos baseados em pilha
 - Instâncias dos registros de ativação são criadas dinamicamente
 - E inseridas em uma estrutura de pilha
 - A cada chamada, uma nova I.R.A. é adicionada no topo da pilha


Ex: Principal → A → B → A → A



- A cada retorno
 - A IRA correspondente é desalocada
 - Antes do controle ser devolvido à unidade chamadora
 - Sua IRA precisa ser restaurada
- Para implementar essa funcionalidade
 - Basta eliminar o topo da pilha
- Importante
 - Endereço de retorno aponta para área de código da unidade chamadora
 - A IRA abaixo do topo da pilha é a área de dados da unidade chamadora

Ex: Principal → A → B → A → A





- Problema 1
 - Cada chamada de subprograma causa um empilhamento de uma IRA
 - Ao encerrar um subprograma, a IRA criada é desalocada (elemento é retirado da pilha)
 - Como retornar à IRA do subprograma chamador?
 - Que pode ser o mesmo
- Solução (parcial)
 - A princípio, o tamanho dos IRA é conhecido pelo compilador
 - Ou seja, o compilador sabe o tamanho necessário para cada variável local e parâmetro de um subprograma
 - Portanto, basta subtrair o tamanho da IRA (conhecido) do ponteiro de topo da pilha

- Problema com a solução anterior
 - Podem existir outras alocações na pilha
 - Valores temporários que são inseridos pela versão em linguagem de máquina do subprograma
 - Detalhes do código gerado pelo compilador
 - Ou seja, apenas subtrair o tamanho do topo não é suficiente
- Solução
 - Utilizar um ponteiro específico para isso
 - Vínculo dinâmico
 - Vinculação de controle

Valor funcional

Variáveis locais


Parâmetros


Vínculo dinâmico (ou vinculação de controle)

Endereço de retorno


Ex: Principal → A → B


TRA principal ← topo





Ex: Principal → A → B





IRA principal

topo

```
Exemplo
program PRINCIPAL 1;
 var P : real;
 procedure A(X : integer);
   var T : boolean;
   procedure C(Q : boolean);
     begin { C }
     end; { C }
   begin { A }
   C(Y);
   end; { A }
 procedure B(R : real);
   var S, T : integer;
   begin { B }
   A(S);
   end; { B }
 begin { PRINCIPAL 1 }
 B(P);
 end. { PRINCIPAL 1 }
```

Aninhamento de subprogramas:

```
PRINCIPAL 1
            P : real
  A(X : integer)
        T : real
   C(Q : boolean)
  B(R : real)
      S : integer
      T : integer
```

Relação chama-chamado:

PRINCIPAL $1 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$


```
program PRINCIPAL_1; Exemplo
  var P : real;
 procedure A(X : integer);
   var T : boolean;
   procedure C(Q : boolean);
     begin { C }
     end; { C }
   begin { A }
   C(Y);
   end; { A }
 procedure B(R : real);
   var S, T : integer;
   begin { B }
   A(S);
   end; { B }
 begin { PRINCIPAL 1 }
 B(P);
           { PRINCIPAL 1 }
  end.
```

Aninhamento de subprogramas:

```
PRINCIPAL 1
            P : real
  A(X : integer)
        T : real
   C(Q : boolean)
  B(R : real)
      S : integer
      T : integer
```


Relação chama-chamado:

PRINCIPAL 1 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C




```
program PRINCIPAL_1; Exemplo
  var P : real;
 procedure A(X : integer);
   var T : boolean;
   procedure C(Q : boolean);
     begin { C }
     end; { C }
   begin { A }
   C(Y);
   end; { A }
 procedure B(R : real);
   var S, T : integer;
   begin { B }
   A(S);
   end; { B }
 begin { PRINCIPAL 1 }
  B(P);
  end.
           { PRINCIPAL 1 }
```

Aninhamento de subprogramas:



Relação chama-chamado:

PRINCIPAL 1 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C



```
program PRINCIPAL_1; Exemplo
  var P : real;
 procedure A(X : integer);
   var T : boolean;
   procedure C(Q :
boolean);
     begin { C }
     end; { C }
   begin { A }
   C(Y);
   end; { A }
 procedure B(R : real);
   var S, T : integer;
   begin { B }
   A(S);
   end; { B }
 begin { PRINCIPAL 1 }
  B(P);
```

PRINCIPAL


end.

Aninhamento de subprogramas:

```
PRINCIPAL 1
            P : real
  A(X : integer)
        T : real
   C(Q : boolean)
  B(R : real)
      S : integer
      T : integer
```

Relação chama-chamado:


PRINCIPAL $1 \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$




```
int fatorial(int n) {
   if (n <= 1)
     return 1;
   else return (n * fatorial(n - 1));
}

void main() {
   int valor;
   valor = fatorial(3);
}</pre>
```


Primeira chamada



Segunda chamada




 Terceira chamada




```
int fatorial(int n) {
  if (n <= 1)
    return 1;
  else return (n * fatorial(n = 1 2 )
}

void main() {
  int valor;
  valor = fatorial(3);
}</pre>
```


 Terceira chamada




 Segunda chamada



 Primeira chamada



 Primeira chamada



```
int fatorial(int n) {
  if (n \le 1)
    return 1;
  else return (n * fatorial(n - 1));
void main() {
  int valor;
  valor = fatorial(3);
```

 Primeira chamada



PRINCIPAL

Α


В

- Problema 2
 - Como implementar o acesso a variáveis não-locais?
 - Lembrando: no FORTRAN somente havia variáveis globais estaticamente alocadas

Área global Variáveis locais Variáveis locais Parâmetros End. de retorno Variáveis locais Parâmetros End. de retorno Variáveis locais Parâmetros End. de retorno

```
Exemplo
program PRINCIPAL 2;
 var X : integer;
 procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
     var A, D : integer;
     begin
                           { SUB1 }
     A := B + C;
     end;
                             { SUB1 }
   procedure SUB2(X : integer);
     var B, E : integer;
     procedure SUB3;
       var C, E : integer;
                         { SUB3 }
       begin
       SUB1;
       E := B + A;
       end;
                           { SUB3 }
     begin
                            { SUB2 }
     SUB3;
     A := D + E;
     end;
                            { SUB2 }
   begin
                             { BIGSUB }
   SUB2(7);
                             { BIGSUB }
   end;
                             { PRINCIPAL 2 }
 begin
 BIGSUB;
 end.
```


Aninhamento de subprogramas:




Relação chama-chamado:

{ PRINCIPAL_2 } PRINCIPAL_2 → BIGSUB → SUB2(7) → SUB3 → SUB1

```
var X : integer;
                                          Aninhamento de subprogramas:
 procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
                                           PRINCIPAL 2
                                                         X : integer
   procedure SUB1;
      var A, D : integer;
                                            BIGSUB
                                                        A : integer
     begin
                                                        B : integer
     A := B + C;
     end;
                          { SUB1 }
                                                        C : integer
   procedure SUB2(X : integer);
                                             SUB1
                                                       A : integer
      var B, E : integer;
     procedure SUB3;
                                                       D : integer
       var C, E : integer;
                         { SUB3 }
       begin
                                             SUB2(X : integer)
        SUB1;
       E := B + A;
                                                       B : integer
       end;
                            { SUB3 }
                                                       E : integer
     begin
                             { SUB2 }
      SUB3;
                                             SUB3
                                                      C : integer
     A := D + E;
     end;
                             { SUB2 }
                                                      E : integer
   begin
                             { BIGSUB }
    SUB2(7);
   end;
                             { BIGSUB }
  begin
                                          Relação chama-chamado:
PRINCIPAL 2 }
 BIGSUB;
                                         PRINCIPAL 2 → BIGSUB →
  end.
                                         SUB2(7) \rightarrow SUB3 \rightarrow SUB1
PRINCIPAL 2 }
```





Valor funcional


Variáveis locais

Parâmetros

Vínculo dinâmico


Vínculo estático (ou vinculação de acesso)

Endereço de retorno




- Para implementar escopo estático
 - Para cada referência a variável
 - Se for local, basta acessar a IRA corrente
 - Senão, basta buscar através dos vínculos estáticos
 - Técnica chamada de encadeamento estático
- Uma técnica melhor deixar para o compilador o trabalho de encontrar as variáveis
 - Basta "contar" os níveis de aninhamento estático
 - O compilador consegue fazer isso
 - E a cada acesso, calcular a diferença X
 - E navegar X passos abaixo na pilha

```
Exemplo
program PRINCIPAL 2;
  var X : integer;
 procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
      var A, D : integer;
     begin
                            { SUB1 }
     A := B + C;
                             { SUB1 }
      end;
    procedure SUB2(X : integer);
      var B, E : integer;
      procedure SUB3;
       var C, E : integer;
                          { SUB3 }
       begin
        SUB1;
       E := B + A;
       end;
                             { SUB3 }
     begin
                             { SUB2 }
      SUB3;
     A := D + E;
     end;
                             { SUB2 }
   begin
                             { BIGSUB }
    SUB2(7);
    end;
                             { BIGSUB }
  begin
PRINCIPAL 2 }
  BIGSUB;
  end.
PRINCIPAL 2 }
```






```
Exemplo
program PRINCIPAL 2;
  var X : integer;
 procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
    procedure SUB1;
      var A, D : integer;
      begin
                             { SUB1 }
      A := B + C;
      end;
                              SUB1 }
              Nível Acesso = 2
              Nível Declaração = 2
              Resultado = 2 - 2 = 0
                              { BIGSUB }
    begin
    SUB2(7);
    end;
                              { BIGSUB }
  begin
PRINCIPAL 2 }
  BIGSUB;
  end.
PRINCIPAL 2 }
```



Nível 1


Nível 3

```
Exem
program PRINCIPAL 2;
  var X : integer;
                              plo
  procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
      var A, D : integer;
     begin
                             { SUB1 }
      A := B + C;
      end;
                             { SUB1 }
           A := B + C;
           (0)
              Nível Acesso = 2
              Nível Declaração = 1
              Resultado = 2 - 1 = 1
   begin
                             { BIGSUB }
    SUB2 (7);
    end;
                             { BIGSUB }
  begin
PRINCIPAL 2 }
  BIGSUB;
  end.
PRINCIPAL 2 }
```




Nível 0 Nível 2 Nível 3

```
Exem
program PRINCIPAL 2;
  var X : integer;
                              plo
  procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
      var A, D : integer;
      begin
                             { SUB1 }
      A := B + C;
      end;
                             { SUB1 }
           A := B + C;
           (0) \qquad (1)
              Nivel Acesso = 2
              Nível Declaração = 1
              Resultado = 2 - 1 = 1
   begin
                             { BIGSUB }
    SUB2(7);
    end;
                             { BIGSUB }
  begin
PRINCIPAL 2 }
  BIGSUB;
  end.
PRINCIPAL 2 }
```



Nível 0 Nível 2 Nível 3

```
Exem
program PRINCIPAL 2;
  var X : integer;
                              plo
                                           Níveis de aninhamento estático:
 procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
                                            PRINCIPAL_2
   procedure SUB1;
                                                          X : integer
      var A, D : integer;
                                             BIGSUB
     begin
                             { SUB1 }
                                                         A : integer
      A := B + C;
                                                         B : integer
      end;
                             { SUB1 }
                                                         C : integer
                                               SUB1
                                                        A : integer
           A := B + C;
                                                        D : integer
           (0) (1) (1)
                                               SUB2(X : integer)
                                                        B : integer
                                                        E : integer
                                               SUB3
                                                        C : integer
                                                        E : integer
                             { BIGSUB }
   begin
    SUB2(7);
    end;
                             { BIGSUB }
  begin
                                                           Nível 2
                                                 Nível 0
PRINCIPAL 2 }
  BIGSUB;
                                                           Nível 3
                                                 Nível 1
  end.
PRINCIPAL 2 }
```



- Encadeamento estático é custoso
 - Exige acesso indireto
 - Além disso, mesmo sabendo-se o número de níveis necessários
 - Pode ser difícil estimar exatamente a quantidade de acessos
 - Pois a mesma pode se alterar sempre que o código é modificado
 - Crítico em sistemas de tempo real
- Alternativa: uso de displays
 - Consiste em manter os vínculos estáticos em uma matriz separada, de tal forma que em no máximo 2 acessos chega-se à variável não-local
 - Não veremos mais detalhes nesse curso

Escopo estático de blocos aninhados

```
• Ex:
```

```
PRINCIPAL 5() {
  int x, y, z;
  while (...) {
    int a, b, c;
    while (...) {
      int d, e;
  while (...) {
    int f, g;
```

- É possível implementar da mesma forma vista anteriormente
 - Tratando cada bloco como um subprograma sem parâmetros
 - Como se a chamada fosse feita no momento da abertura do bloco
 - As regras de vinculação estática e dinâmica funcionariam da mesma forma
- Mas existe uma forma mais simples

 O compilador consegue determinar a maior quantidade de variáveis ativas em um determinado trecho

```
PRINCIPAL 5() {
 while (...) {
  int a, b, c;  // 6 vars: x, y, z, a, b, c
  while (...) {
   int d, e;  // 8 vars: x, y, z, a, b, c, d, e
 while (...) {
```

 Basta, portanto, alocar em uma IRA, o tamanho máximo necessário para aquele trecho

IRA para
PRINCIPAL_5

		_
Local	?	е
Local	?	d
Local	?	C
Local	?	b e g
Local	?	a ou f
Local	?	z
Local	?	У
Local	?	x
Vínculo estático / dinâm	nico	
End. de retorno		
Etc		

```
PRINCIPAL_5() {
  int x, y, z;
  while (...)
    int a, b, c;
    while (...) {
      int d, e;
  while (...) {
    int f, g;
```

IRA para
PRINCIPAL_5

Alocado para variáveis locais (ainda não visíveis)

Local	?
Local	?
Local	?

Z

У

X

Vínculo estático / dinâmico End. de retorno Etc...

```
PRINCIPAL_5() {
  int x, y, z;
 while (...) {
    int a, b, c;
    while (...) {
                         IRA para
      int d, e;
                      PRINCIPAL 5
  while (...) {
    int f, g;
```

o p/ variáveis locais da não visíveis)	•	
Local ? c	Local	
Local ? b	Local	
Local ? a	Local	
Local ? z	Local	
Local ? y	Local	
Local ? x	Local	
estático / dinâmico	Vínculo estático / dinâmico	
nd. de retorno	End. de retor	
Etc	Etc	

```
PRINCIPAL_5() {
  int x, y, z;
 while (...) {
    int a, b, c;
    while (...) {
                          IRA para
      int d, e;
                    3 PRINCIPAL_5
  while (...) {
    int f, g;
```

Local	?
Local	?
Vínculo estático / dinâm	nico

End. de retorno

Etc...

e

d

C

b

a

Z

У

X

```
PRINCIPAL_5() {
  int x, y, z;
  while (...) {
    int a, b, c;
    while (...) {
      int d, e;
  while (...) {
    int f, g;
```

IRA para
PRINCIPAL 5

Alocado para variáveis locais (ainda não visíveis)

Local	?	
Local	?	
Local	?	
Víngula actática / dinâmica		

У

X

Vínculo estático / dinâmico End. de retorno Etc...

```
PRINCIPAL_5() {
  int x, y, z;
 while (...) {
    int a, b, c;
    while (...) {
                          IRA para
      int d, e;
                       PRINCIPAL 5
 while (...) {
    int f. g;
```

Alocado para
variáveis locais
(ainda não visíveis)

Local
?
Local
?
Local
?
Y
Local
?
Vínculo estático / dinâmico
End. de retorno
Etc...

- Escopo dinâmico
 - Já vimos anteriormente
 - Ou seja, basta buscar na pilha através do encadeamento dinâmico
 - Essa abordagem é conhecida como acesso profundo
 - Pois busca na pilha em profundidade
 - Processo custoso
- É possível também utilizar acesso raso
 - Uma pilha para cada variável
 - Pilha mantida dinamicamente
 - Cada variável declarada, se já existir outra com o mesmo nome, vai para o topo da pilha correspondente
 - Acesso é rápido, porém, a manutenção da pilha é custosa
 - Existem alternativas mas não veremos no curso

- Antes de analisar o próximo caso, responda:
 - Num ambiente completamente estático
 - · Ou num ambiente sem procedimentos locais
 - É possível passar procedimentos como parâmetros?
 - Se sim, como seria?

- Num ambiente completamente estático
 - Resposta = Sim
 - Basta passar um ponteiro para o endereço do registro de ativação do procedimento
 - Uma chamada para esse procedimento consiste em iniciar a sequência de ativação normalmente
 - Não há problemas em perda de dados de vinculação
 - Uma vez que todos os endereços estão fixados na memória

- Num ambiente baseado em pilhas sem procedimentos locais
 - Resposta = Sim
 - Nomes não locais são disponíveis a todos
 - Nomes locais não precisam ser acessados por procedimentos que não estão ativados
 - Em outras palavras, não importa a ordem de ativação

- Num ambiente baseado em pilhas com procedimentos locais
 - Resposta = Não
 - Quando um procedimento é passado como parâmetro, a informação de vinculação de acesso simplesmente não existe
 - Porque como o procedimento é um parâmetro, ele só será conhecido em tempo de execução
 - E a informação de vinculação de acesso é conhecida somente em tempo de compilação
 - Portanto, o modelo anterior não funciona

Com procedimentos locais e que podem ser passados como parâmetros


- Solução
 - Ao invés de passar por parâmetro somente um ponteiro para o procedimento
 - Passa-se também a vinculação de acesso daquele procedimento
 - ponteiro de código = ip
 - ponteiro de vinculação estática = ep
 - Isso é possível, pois o ativador sempre conhece a vinculação de acesso do procedimento passado como parâmetro

Com procedimentos locais e que podem ser passados como parâmetros

- Solução
 - Em outras palavras:
 - **p** chama **q**, passando **f** como parâmetro
 - q só descobre quem é f durante a execução
 - Ou seja, não conhece sua vinculação de acesso
 - Portanto, quando f for ativado por g, não poderá acessar dados definidos fora de f
 - Mas p sabe quem é f
 - Já que é p quem está fazendo a chamada
 - Portanto p conhece a vinculação de acesso de f
 - Portanto, p passa para q o fechamento de f, ou seja:
 - ip : o ponteiro para o código do procedimento f
 - ep : o ponteiro para a vinculação de acesso de f
 - Assim, quando g ativar f, pode definir a vinculação de acesso normalmente

```
program PRINCIPAL 8;
  procedure p (procedure a);
    begin
    a;
    end;
  procedure q;
    var x:integer;
    procedure r;
      begin
      writeln(x);
      end;
    begin
      x := 2;
      p(r);
    end;
  begin
  q;
  end.
```

Aninhamento de subprogramas:




Relação chama-chamado:

PRINCIPAL_8
$$\rightarrow$$
 q \rightarrow p(r) \rightarrow r [a]

```
program PRINCIPAL 8;
  procedure p (procedure
a);
    begin
     a;
     end;
  procedure q;
     var x:integer;
    procedu:
                                    Parâmetro
                                                End. r
       begin
                                     Vínculo dinâmico
                     IRA para
       write
                      p(r)
                                     Vínculo estático
       end;
                                    Ret. (p/ PRINCIPAL_q)
    begin
       x := 
                                          Local
                                                          x
                    IRA para
       p(r);
                                     Vínculo dinâmico
     end;
                                     Vínculo estático
  begin
                                    Ret. (p/ PRINCIPAL 8)
                  IRA para
  q;
               PRINCIPAL 8
  end.
```

```
program PRINCIPAL 8;
  procedure p (procedure
a);
    begin
    a;
    end;
  procedure q;
    var x:integer;
                     IRA para
    procedure/r;
                        r
      begin
      writeln(x);
                     IRA para
       end;
                      p(r)
    begin
      x := 2;
      p(r);
                    IRA para
    end;
  begin
  q;
                   IRA para
  end.
                PRINCIPAL 8
```



- Em alguns casos, a implementação em pilha não é suficiente, como vimos na última demonstração
- Conceito envolvido: fechamento (closure)
 - Função + ambiente de referenciamento para variáveis livres (não-locais)
 - Tempo de vida das variáveis pode se estender além do "normal" para seu escopo estático
 - Comum em linguagens funcionais
- Outros mecanismos são necessários
 - Em C#, por exemplo, quando detectado que um delegate cria a necessidade de fechamento
 - Uma classe anônima é gerada pelo compilador
 - O delegate é transformado em um método
 - As variáveis não-locais são transformadas em atributos

Resumo

Resumo

- Vimos a implementação da parte essencial da programação estruturada
 - Chamada de procedimentos
 - Recursividade
 - Acesso não-local (e não-global)
 - Escopo estático e dinâmico
 - Procedimentos como parâmetros

