Assembly Language for Intel-Based Computers

Kip R. Irvine

Interface Assembly / Linguagem de Alto Nível

Slides prepared by Kip R. Irvine

Revision date: June 4, 2006

(c) Pearson Education, 2006-2007. All rights reserved. You may modify and copy this slide show for your personal use, or for use in the classroom, as long as this copyright statement, the author's name, and the title are not changed.



- Use Linguagem de Alto Nível (HLL High Level Language) p/ desenvolvimento geral do projeto. Ex: C, C++
 - Libera programador dos detalhes de baixo nível
- Use código assembly para:
 - Acelerar seções críticas de código
 - Acessar dispositivos de hardware não padronizados
 - Escrever código específico p/ uma dada plataforma
 - Estender recursos da HLL


Por que misturar Assembly c/ HLL?


- Prós e contras da programação em assembly:
 - Vantagens:
 - Acesso ao hardware
 - Eficiência temporal (tempo de execução)
 - Eficiência espacial (tamanho do código executável)
 - Desvantagens:
 - Baixa produtividade
 - Alto custo de manutenção
 - Falta de portabilidade
- Como resultado, é comum que alguns programas sejam escritos no "modo misto"
 - Ex: software de sistemas (S.O., device drivers, etc), sistemas embarcados, etc.

4

Programa Misto: HLL + Assembly

Duas possibilidades:





*HLL: High Level Language



- As seguintes conveções devem ser observadas quando funções em assembly são chamadas de um programa em HLL:
 - Ambos devem usar as mesmas regras de convenção de nomes (naming convention*): regras sobre o nome de variáveis e funções/procedures.
 - Ambos devem usar o mesmo modelo de memória (memory model*): nomes e tamanhos de segmentos compatíveis
 - ➤ Ambos devem usar a mesma convenção de chamadas (calling convention*) →

^{*}conceitos apresentados na aula anterior



Convenção de Chamadas

- Identifica os registradores que devem ser preservados entre chamadas de procedures.
- Determina como argumentos são passados para as procedures: em registradores, via pilha, em memória compartilhada, etc.
- Determina a ordem na qual os argumentos são passados
- Determina se os argumentos são passados por valor ou referência



Convenção de Chamadas

- Determina como o stack pointer é restaurado depois da chamada da procedure.
- Determina como a procedure retorna valores.

Convenção mais usada:

"C calling convention"

http://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions

http://agner.org./optimize/ (item 5)



Identificadores externos

- Um identificador externo é um nome incluído no arquivo objeto de modo que o linker possa torná-lo disponível a outros módulos do programa.
- O linker pode resolver referências a identificadores externos, mas apenas quando a mesma convenção de nomes é usada em todos módúlos do programa.



Chamando assembly de HLL

Passagem de parâmetros


- Parâmetros são passados via pilha (stack)
- Dois modos de colocar os parâmetros na pilha:
 - Esquerda p/ Direita (left-pusher)
 - Usado pela maioria das linguagens: Basic, Fortran, Pascal, etc.
 - Direita p/ Esquerda (right-pusher)
 - Método usado pela linguagem C




Chamando assembly de HLL (cont.)

Exemplo:

sum(a,b,c,d)





4

Chamando assembly de HLL

Retornando Valores:

Registradores são usados

8-, 16-, 32-bit value: EAX

64-bit value: EDX:EAX



Chamando assembly de HLL

Preservando Registradores:

Em geral, os seguintes registradores devem ser preservados:

EBP, ESI, and EDI

- Outros registradores:
 - Se necessário, devem ser preservados pela função que <u>chama</u>.



Chamando assembly de HLL (cont.)

Globals e Externals

- Programação do modo misto (mixed mode) envolve pelo menos dois módulos:
 - Um módulo C e um em assembly
 - As funções/procedures que são usadas em um módulo, mas definidas em outro, devem ser declaradas como external.
- Essas procedures, acessadas por outros módulos, são ditas global.




Caminho Contrário: Chamando Funções C do Assembly

- Parâmetros são passados via pilha (como visto anteriormente)
- Mesmo mecanismo p/ valores de retorno
- Como C assume que a funcção que chama (caller) é responsável por limpar a pilha, não se esqueça de limpar a pilha após a instrução call.



Linking Assembly com C / C++



Linking Assembly com C / C++

- Estrutura básica:
 - Módulo 1: Escrito em C/C++, contendo o programa principal e outras funções.
 - Módulo 2: Escrito em assemby, contém a procedure "external"
- O módulo em C++ adiciona o qualificador extern ao protótipo que define a procedure em assembly.
- O especificador "C" deve ser incluído p/ prevenir a "decoração de nomes" feita pelo compilador C++.
- Ex:

```
extern "C" functionName( parameterList );
```

Decoração de Nomes

Também conhecido como "name mangling". Os compiladores fazem isso p/ identificar unicamente funções sobrecarregadas (overloaded). Ex:

int ArraySum(int * p, int count)


Seria exportada como um nome decorado incluindo os tipos de parâmetros e valor de retorno:

int_ArraySum_pInt_int

O problema c/ isso é que o compilador C/C++ pode assumir que o nome da procedure externa em assembly também é decorada. Por isso usamos o especificador "C".



Compilando Programas no Modo Misto





Inline Assembly

- Inline Assembly: incluindo comandos em assembly diretamente no código fonte em C/C++
- Método mais simples, porém menos portátil.
 - Detalhes em slides separados (aula_10B)



- Regra 90/10 rule: 90% do tempo de execução (CPU time) de um programa é gasto em 10% do código.
- Logo, vale a pena concentrar esforços em otimizações, possivelmente em assembly, nessa fração de 10%.
- Loops geralmente são os lugares mais efetivos p/ se otimizar código.



Otimização de Código

- Algumas formas simples de se otimizar um loop:
 - Mover código invarinte p/ fora do loop
 - Substituir variáveis na memória por registradores, p/ reduzir o número de acessos à memória.
 - Quando possível, utilizar instruções mais eficientes que aquelas geradas pelo compilador
 - Ex: Multiplicação c/ shifts ao invés de mul,
 Instruções SIMD, etc.

-

Exemplo de otimização de loop

- Programa p/ calcular e mostrar o número de minutos em um dado período de n dias.
- Variáveis usadas:

```
.data
days DWORD ?
minutesInDay DWORD ?
totalMinutes DWORD ?
str1 BYTE "Daily total minutes: ",0
```

Saída do programa

```
Daily total minutes: +1440
Daily total minutes: +2880
Daily total minutes: +4320
Daily total minutes: +5760
Daily total minutes: +7200
Daily total minutes: +8640
Daily total minutes: +10080
Daily total minutes: +11520
Daily total minutes: +67680
Daily total minutes: +69120
Daily total minutes: +70560
Daily total minutes: +72000
```

```
Sem otimização:
   mov days, 0
   mov totalMinutes,0
L1:
                               ; loop contains 15 instructions
                               ; minutesInDay = 24 * 60
   mov eax,24
   mov ebx,60
   mul ebx
   mov minutesInDay,eax
   mov edx, totalMinutes
                               ; totalMinutes += minutesInDay
    add edx,minutesInDay
   mov totalMinutes, edx
   mov edx, OFFSET str1
                               ; "Daily total minutes: "
    call WriteString
   mov eax, totalMinutes
                               ; display totalMinutes
    call WriteInt
    call Crlf
    inc days
                               ; days++
                               ; if days < 50,
    cmp days, 50
    jb L1
                               ; repeat the loop
```

inc days

jb L1

cmp days, 50

Agora o loop contém 10 instruções: mov days,0 mov totalMinutes, 0 mov eax,24 ; minutesInDay = 24 * 60 mov ebx, 60 mul ebx mov minutesInDay,eax mov edx,OFFSET str1 ; "Daily total minutes: " L1: mov ebx, totalMinutes ; totalMinutes += minutesInDay add ebx,minutesInDay mov totalMinutes, ebx call WriteString ; display str1 (offset in EDX) mov eax, totalMinutes ; display totalMinutes call WriteInt call Crlf

; days++

; if days < 50,

; repeat the loop

Transferir cálculo de minutesInDay p/ fora do loop, e inicializar EDX antes do loop.

Mover totalMinutes p/ EAX, usar EAX em todo loop. Usar expressão contante p/ o cálculo de minutesInDay.

O loop agora contém 7 instructions.

```
mov days,0
  mov totalMinutes,0
  mov eax, totalMinutes
  mov edx,OFFSET str1; "Daily total minutes: "
L1: add eax, C minutesInDay ; totalMinutes += minutesInDay
  call WriteInt
                     ; display totalMinutes (EAX)
  call Crlf
  inc days
                     ; days++
  cmp days,50
                     ; if days < 50,
  jb L1
                     ; repeat the loop
  mov totalMinutes, eax ; update variable
```

Substituir a variável days por ecx. Remover atribuições iniciais p/ days e totalMinutes.

O loop continua c/ 7 instructions, porém não faz acesso à memória

```
C minutesInDay = 24 * 60 ; constant expression
   mov eax,0
                             : EAX = totalMinutes
   mov ecx, 0
                             ; ECX = days
   mov edx, OFFSET str1
                             ; "Daily total minutes: "
T.1:
                             ; loop contains 7 instructions
   add eax,C minutesInDay ; totalMinutes += minutesInDay
   call WriteString
                             ; display str1 (offset in EDX)
   call WriteInt
                             ; display totalMinutes (EAX)
   call Crlf
                             ; days (ECX)++
   inc ecx
                             ; if days < 50,
   cmp ecx, 50
   jb L1
                             ; repeat the loop
   mov totalMinutes, eax
                             ; update variable
   mov days,ecx
                             ; update variable
```

Ex: Otimização da função FindArray

Assembly produzido pelo compilador

Opção de otimização = OFF

```
searchVal$ = 8
array$ = 12
count$ = 16
FindArray PROC NEAR
; 29 : {
   push ebp
   mov ebp, esp
   push ecx
; 30 : for(int i = 0; i < count; i++)
        DWORD PTR i$[ebp], 0
        SHORT $L174
   ġmp
$L175:
   mov eax, DWORD PTR i$[ebp]
   add eax, 1
        DWORD PTR i$[ebp], eax
```

Cont. \rightarrow

Assembly produzido pelo compilador

```
$L174:
   mov ecx, DWORD PTR i$[ebp]
        ecx, DWORD PTR count$[ebp]
   jge
        SHORT $L176
; 31 : if( searchVal == array[i] )
   mov edx, DWORD PTR i$[ebp]
   mov eax, DWORD PTR array$[ebp]
   mov ecx, DWORD PTR searchVal$[ebp]
        ecx, DWORD PTR [eax+edx*4]
   cmp
   jne SHORT $L177
; 32
     : return true;
        al, 1
   mov
   jmp SHORT $L172
$L177:
; 33
; 34
     : return false;
        SHORT $L175
   ġmp
```

Cont. \rightarrow

Assembly produzido pelo compilador

Assembly Manual

```
true = 1
false = 0
; Stack parameters:
srchVal
         equ [ebp+08]
arrayPtr equ [ebp+12]
count
         equ [ebp+16]
. code
FindArray PROC near
    push ebp
    mov ebp,esp
    push edi
                                ; search value
        eax, srchVal
    mov
                                ; number of items
         ecx, count
    mov
         edi, arrayPtr
                                ; pointer to array
    mov
```

Assembly Manual

```
; do the search
      repne scasd
      jΖ
             returnTrue
                                         ; ZF = 1 if found
returnFalse:
             al, false
     mov
             short exit
      jmp
                               repne: instrução de repetição:
                               Repita enquanto ZF=0 e ECX >0
returnTrue:
                               scasd: instrução p/ busca de strings:
             al, true
      mov
                               Compara EAX c/ a posição de memória apontada por EDI
exit:
             edi
      pop
             ebp
     pop
      ret
 FindArray ENDP
```

Resumo

- Use assembly para otimizar seções de código em aplicações escritas em linguagem de alto nível (HLL).
 - Código em inline asm (inline assembly)
 - linked procedures
- Atenção para:
 - Convenções de nomes
 - Convenções de chamadas
- OK chamar funções em C a partir de assembly.