Computer Vision

第8章 摄像机模型与多视几何



计算机科学与技术学院



本次课程内容

1. 3D世界到2D的成像

2. 3D到2D成像的本质


3. 摄像机模型

4. 摄像机标定



1. 3D世界到2D的成像

◆ 针孔相机模型 (Pinhole camera model





摄影技术

Oldest surviving photograph – Took 8 hours on pewter plate



Joseph Niepce, 1826

Photograph of the first photograph



Stored at UT Austin

Slide credit: J. Hayes



多种形态







2. 3D到2D成像的本质—本质1











2. 3D到2D成像的本质——本质2:






3D到2D成像的本质——本质3:灭点、灭线






3. 摄像机模型

◆ 摄像机成像模型:针孔模型 (Pinhole Model)






(1) 研究摄像机模型的主要目的





(2) 光学现象








光学现象



采集图像的远近距离的影响



色差现象








镜头眩光







球面像差





径向畸变(非线性模型)







(3) 摄像机模型及标定


- ◆ 摄像机成像模型:针孔模型 (Pinhole Model)
- ◆ 成像模型决定了成像效果
- ◆ 确定摄像机参数: 称为摄像机定标 (calibration)

摄像机模型一四种参考坐标系

摄像机模型包括的坐标系:

3D摄像机坐标系、3D世界坐标系、2D图像坐标系、2D设备坐标系


(a) 透视投影




透视投影(中心射影):
$$x = \frac{fX_c}{Z_c} \qquad y = \frac{fY_c}{Z_c}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b) 3D点映射到摄像机坐标系



成像过程



$$u = \frac{x}{dx} + u_0 \qquad v = \frac{y}{dy} + v$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Image坐标系



$$Z_{c} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_{0} \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_{0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^{T} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{w} \\ Y_{w} \\ Z_{w} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \mathbf{X}_w = \mathbf{M} \mathbf{X}_w$$

其中:

$$\alpha_x = f/dx$$
, $\alpha_y = f/dy$;

M: 为3X4矩阵, 称为投影矩阵;

 \mathbf{M}_1 : 由 α_x , α_y , u_0 , v_0 (只与摄像机内部结构有关)决定,称为<mark>摄像机内部参数</mark>;

 \mathbf{M}_{2} : 由摄像机相对于世界坐标系的方位决定,称为**摄像机外部参数**;

Camera定标:确定某摄像机的 M₁、M,

摄像机参数

$$P' = K \begin{bmatrix} R & \overline{t} \end{bmatrix} P \implies w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & \beta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = K \begin{bmatrix} R & \overline{t} \end{bmatrix} P \implies w \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & s & u_0 \\ 0 & D & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{2} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Slide inspiration: S. Savarese

参数个数



4. 摄像机标定

- ◆ 摄像机标定:也称为摄像机定标,是指确定摄像机内外参数过程
- ◆ 标定类型:
 - ▶ 显示标定
 - > 隐式标定

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$
 摄像机定标:求解 \mathbf{M}

$$Z_{c}\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_{0} \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_{0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^{T} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{w} \\ Y_{w} \\ Z_{w} \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} a_{x} & 0 & u_{0} & 0 \\ 0 & a_{y} & v_{0} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^{T} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{w} \\ Y_{w} \\ Z_{w} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{1} \mathbf{M}_{2} \mathbf{X}_{w} = \mathbf{M} \mathbf{X}_{w}$$

(1) 用途一识别重建跟踪

Inserting photographed objects into images (SIGGRAPH 2007)







Created

Slide credit: J. Hayes



(2) 常用标定方法

- ◆ 传统摄像机标定方法
- ◆ 主动视觉摄像机标定方法
- ◆ 摄像机自标定方法


(a) 传统的摄像机标定方法实例

- ◆ DLT方法
- ◆ RAC方法



方法实例1一直接线性变换(DLT变换)

- ◆ Abdal-Aziz和Karara于70年代初提出。
- ◆ 建立像机成像几何的线性模型, 由线性方程的求解





方法实例1一直接线性变换(DLT变换)

◆ 成像几何关系:

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} (\mathbf{R} \ \mathbf{t}) \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{P}_{3 \times 4} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

直接线性变换(DLT变换)

$$\mathbf{P}_{3\times4} = \left(p_{ij}\right)$$

消去s , 可以得到两个独立的方程:

$$p_{11}X_w + p_{12}Y_w + p_{13}Z_w + p_{14} - p_{31}uX_w - p_{32}uY_w - p_{33}uZ_w - p_{34}u = 0$$

$$p_{21}X_w + p_{22}Y_w + p_{23}Z_w + p_{14} - p_{31}uX_w - p_{32}uY_w - p_{33}uZ_w - p_{34}u = 0$$

/给出约束 $p_{34}=1$, 共有11个参数需要确定。

$$[p_{11}, p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{22}, p_{23}, p_{24}, p_{31}, p_{32}, p_{33}, p_{34}]^T$$



方法实例2一径向对齐约束(RAC)标定算法

- ◆ R. Tsai的径向对齐约束(Radial Alignment Constraint, RAC) 标定算法
- ◆ 80年代中期Tsai提出的。
- ◆ 利用径向一致约束来求解除(像机光轴方向的平移)外的像机外参数,然后再求 其它参数。
 - 优点:标过程快捷、准确。



RAC标定算法——步骤1

求解像机外参数旋转矩阵 R和x、y方向上的平移

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ 1 \end{pmatrix} \approx \mathbf{K}(\mathbf{R} \quad t) \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} \\ 1 \end{pmatrix}$$

根据:
$$\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ 1 \end{pmatrix} \approx \mathbf{K}(\mathbf{R} \quad \mathbf{t}) \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 & \mathbf{r}_2 & \mathbf{r}_3 \\ \mathbf{r}_4 & \mathbf{r}_5 & \mathbf{r}_6 \\ \mathbf{r}_7 & \mathbf{r}_8 & \mathbf{r}_9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{pmatrix} \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{t}_3 \end{pmatrix} \qquad K = \begin{pmatrix} f s, 0, u_0 \\ 0, f, v_0 \\ 0, 0, 1 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + u_0$$

得到:
$$x = \frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + u_0$$

$$\frac{s(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2} = \frac{u - u_0}{v - v_0}$$

$$y = \frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + v_0$$

MO=(m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8)

(sr1, sr2, sr3, st1, r4, r5, r6, t2)



由至少7组对应点,可以求得一组解:

MO=(m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8)

(sr1, sr2, sr3, st1, r4, r5, r6, t2)

对MD除以
$$c = \sqrt{m_5^2 + m_6^2 + m_7^2}$$

则得到一组解(sn, st2, st3, st1, t4, t5, t6, t2)

由 $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 = 1$ 可求出s, 从而 t1也可被解出。

$$(r_7, r_8, r_9) = (r_1, r_2, r_3) \times (r_4, r_5, r_6)$$
 或者

$$(\mathbf{r}_7, \mathbf{r}_8, \mathbf{r}_9) = (\mathbf{r}_4, \mathbf{r}_5, \mathbf{r}_6) \times (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3)$$

根据 $det(\mathbf{R}) = 1$, 来选择 $(\mathbf{r}_7, \mathbf{r}_8, \mathbf{r}_9)$



RAC标定算法——步骤2

$$x = \frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + u_0 \qquad y = \frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3} + v_0$$

◆ 将x,y 的表达式代入,并将上一步中求出的R, t1, t2 的值代入,得:

$$(u-u_0)(r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3) = fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)$$

$$(v-v_0)(r_7X+r_8Y+r_9Z+t_3)=f(r_4X+r_5Y+r_6Z+t_2)$$

由此可解出 f,t3

将求出的 t_3 和f 连同 $k_1 = 0$ 作为初始值,对下式进行非线性优化


$$\frac{fs(r_1X + r_2Y + r_3Z + t_1)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3}(1 + k_1(u^2 + v^2)) = u - u_0$$

$$\frac{f(r_4X + r_5Y + r_6Z + t_2)}{r_7X + r_8Y + r_9Z + t_3}(1 + k_1(u^2 + v^2)) = v - v_0$$

估计出 t_3 、f和 k_1 的真实值。




方法实例3一张正友方法





基本原理



张正友方法基本原理

$$H = [h_1 \ h_2 \ h_3] = \lambda \ K [r_1 \ r_2 \ t] \quad r_1 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} h_1, \ r_2 = \frac{1}{\lambda} K^{-1} h_2$$

根据旋转矩阵的性质,即 $r_1^T r_2 = 0$ 和 $\|r_1\| = \|r_2\| = 1$,每幅图象可以获得以下两个对内参数矩阵的基本约束

$$h_1^T K^{-T} K^{-1} h_2 = 0$$


$$h_1^T K^{-T} K^{-1} h_1 = h_2^T K^{-T} K^{-1} h_2$$

摄像机有5个未知内参数



张正友方法

- ◆ 从不同角度拍摄若干张模板图象
- ◆ 求出摄像机的内参数和外参数
- ◆ 优化求精



张正友方法所用的平面模板



张正友方法

- ◆ 张正友的平面标定方法介于传统标定方法和自标定方法之间
- ◆ 避免了传统方法设备要求高,操作繁琐等缺点,又较自标定方法精度高,符合 办公、家庭使用
- ◆ 非专业人员使用不便




上述传统标定方法的特点

◆ 特点

利用已知的景物结构信息。常用到标定块。

◆ /优点

可以使用于任意的摄像机模型, 标定精度高



不足


标定过程复杂, 需要高精度的已知结构信息。

在实际应用中很多情况下无法使用这类标定方法



(b) 主动视觉摄像机标定方法

◆ 主要思想





主动视觉标定方法

- ◆ 主动视觉标定方法具有如下优点:
 - > 摄像机的二正交运动容易实现,可以求解摄像机所有5个内参数

◆ 缺点: 系统的成本高、实验设备昂贵、实验条件要求高



(c) 摄像机自标定方法

◆ 什么是自标定:摄像机自标定是指不需要标定块

◆ 优缺点:

▶ 优点:灵活,方便

缺点:精度不太高,鲁棒性不足

摄像机自标定原理基础

利用两视图采样对应关系 ———

恢复(估计)摄像机参数 计算场景三维结构及空间关系


- ◆ 假定图象点之间的对应关系已经求得
- ◆ /一般认为在拍摄不同图象时, 摄像机的内参数没有发生变化
- ◆ 自标定要标定摄像机的内参数矩阵K

$$K = \begin{pmatrix} f_u & s & u_0 \\ 0 & f_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$




原理基础1:对极几何概念

- ◆ 摄像机自标定方法,利用对极几何的性质进行
 - > 基线:连接两个摄象机光心 (视点)的直线
 - > (外) 极点:基线与像平面的交点
 - (外)极平面:过基线的平面
 - ▶/ (外) 极线: 对极平面与图像平面的交线
 - > 基本矩阵F:对应点对之间的约束







原理基础2:对极几何与基本矩阵

lacktriangle 三维空间有点M,其在第一个采样平面内的投影为 \mathbf{m}_i ,在第一个采样平面内的投影为 \mathbf{m}_i^{\prime} ,那么: $x_i\mathbf{m}_i = \mathbf{K}[\mathbf{R}_0,\mathbf{t}_0]\mathbf{M}_i$

$$x'_i \mathbf{m'}_i = \mathbf{K'}[\mathbf{R'}, \mathbf{t'}]\mathbf{M}_i$$

如果将世界坐标系取在第一个摄像机坐标系上,则: x_i $\mathbf{m}_i = \mathbf{K}[\mathbf{I},\mathbf{0}]\mathbf{M}_i$ x'_i $\mathbf{m}'_i = \mathbf{K}'[\mathbf{R},\mathbf{t}]\mathbf{M}_i$

两式联立,去掉 \mathbf{M}_i : $(m_i)^T K^{-T} [T]_{\times} RK^{-1} m_i = 0$.

假设: $F \approx K^{-T}[T]_{\times}RK^{-1}$

则: $(m_i)^T F m_i = 0$

F基本矩阵, 3×3 的矩阵

秩为2,自由度为7



原理基础3:绝对二次曲线

- ◆ 摄像机自标定根据绝对二次曲线
- ◆ 绝对二次曲线是无穷远平面上的一条二次曲线,它的数学定义为:

$$X^T X = 0 \qquad t = 0$$

$$X = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$$

由绝对二次曲线计算摄像机内部参数

◆ 绝对二次曲线在图象上投影的性质:绝对二次曲线的像仅与摄像机的内参数有关,

$$m \approx K(R \quad T) \begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix}, \longrightarrow X \approx R^T K^{-1} m$$

从定义
$$X^TX=0$$
 知, $m^TK^{-T}K^{-1}m=0$

给定正定矩阵 $C = K^{-T}K^{-1}$,则 K 可以通过Cholesky 分解唯一确定



原理基础4:本质矩阵概念基础

◆ 本质矩阵 E (Essential Matrix) 由摄像机的外参数确定,与摄像机内参数无关。

$$\mathbf{E} = [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R}$$

◆ 当 F 被求出时, 重建即要求出 R, t。

$$\mathbf{F} = \mathbf{K}^{'-T}[\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R} \mathbf{K}^{-1} \qquad \mathbf{E} = \mathbf{K}^{'T} \mathbf{F} \mathbf{K}$$

$$\mathbf{E} = [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R}$$

$$\mathbf{E} = [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R}$$

$$\mathbf{E} = [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{R}$$

摄像机自标定步骤

Step1:采样两视点的图像 $|_1$ 和 $|_2$,分别求出它们特征点,再匹配,得到多对对应点

Step2: 利用对应点,通过绝对二次曲线,计算内部参数

Step3: 通过基本矩阵 $F \approx K^{-T}[T]_{\times}RK^{-1}$, 结合内部参数, 可以得到本质矩阵E,

进一步估计出外部参数

自标定: 无需标定物

自标定: 无需特殊设备

自标定: 需要图像特征点的对齐

