به نام خدا

طراحى كامپيوتر پايه

1400/9/1

رضا صومی طراحی کامپیوتر پایه

.1

آدرس دهی شبه مستقیم به طور کلی به معنای این است که نمی توان در یک دستورالعمل که در اینجا 32 بیت و در کل می تواند بیشتر باشد کل اطلاعات را قرار داد و متوسل به PC برای اینکه بخشی از اطلاعات را درون آن قرار داد می شویم.

فرض کنید پردازنده ای در اختیار داریم که طول دستورات 32 بیتی است و همچنین برای آدرس دهی به خانه های حافظه نیاز به 32 بیت داریم حال ما که نمی توانیم کل 32 بیت دستورالعمل را برای آدرس دهی صرف کنیم چرا که باید یک Opcode نیز داشته باشیم تا تشخیص دهیم چه نوع دستوری باید اجرا شود لذا فرض کنید طول Opcode نیز برابر 6 باشد حال 26 بیت جای خالی برای آدرس دهی داریم و ما 32 بیت نیاز داریم. یک راه حل (تف و سیریش) این است که 26 بیت آدرس را درون همان دستورالعمل قرار داده و 4 بیت آن را درون PC قرار دهیم (لازم به ذکر است 4 بیت پر ارزش PC برای این کار انتخاب می شود) و دو بیت کم ارزش را همیشه صفر بگذاریم چرا که در اینجا مقادیر ذخیره شده در حافظه 4 بایتی است و هر خانه حافظه 8 بیت. (جای دیگر می تواند متفاوت باشد) لذا در این پردازنده که به دستور برای مثال jump نیاز داریم از این طریق می توانیم این کار نیست.

.2

واحد ALU یک واحد محاسبه است که تعدادی محاسبات پایه را انجام می دهد در صورتی که در ISA موجود در یک پردازنده ممکن است انواع مختلفی از دستورات وجود داشته باشد برای مثال دستور MOV به طور مستقیم در ALU وجود ندارد اما همین دستور، کار انجام شده توسط ALU با مقدار صفر پیاده سازی کرد لذا دستورات سطح بالاتر نیاز به محاسبات سطح پایین تری دارند حال آنکه بر اساس نوع دستور، کار انجام شده توسط ALU متفاوت است و بسته به نوع پیاده سازی پردازنده مورد نظر است. در یک پردازنده چندین نوع دستور ممکن است وجود داشته باشند برای مثال دستورات R-type یا یا ... در دستورات opcode موجود در این قسمت function در نظر گرفته شده است و بسته به موجود در این قسمت التهایی برای function در نظر گرفته شده است و بسته به ماین واحد کنترلی تصمیم بگیرد چه اطلاعات اضافه تری قرار داده می شود تا به طور مستقیم به ملا دستورات P-type نداریم و ممکن است از نوع دیگر دستورات اجرا شود برای دستوری به واحد کلال آزیم و ممکن است از نوع دیگر دستورات اجرا شود برای مثال دستور jump که در این قسمت آن 5 بیت آخر بخشی از آدرس هستند و هیچ ربطی به function ندارند لذا یک اطلاعات دیگری نیز باید داشته باشیم که این اطلاعات را Control unit با یه بیت در اختیار واحد کنترلی ALU قرار می دهد. حال سوال می شود چرا 2 بیت و نه بیشتر. خب در اینج باشیم که این اطلاعات را Control unit به وجود بوده اند که باعث شده با همین 2 بیت کار جمع شود ولی ممکن بود با داشتن ISA متفاوت این تعداد

بیت خیلی بیشتر نیز باشد. برای پیاده سازی این واحد نیز نیاز است کلیه دستورات را بررسی کرده و اینکه در هر کدام ALU چه کاری باید انجام دهد را بر اساس 4 بیت خروجی دسته بندی می کنیم و یک جدول کارنو بزرگ تشکیل می شود که بر اساس آن طراحی این واحد کنترلی انجام می پذیرد.


از مزیت این روش می توان به این اشاره کرد که دیگر مغز کامپیوتر که همان control unit می شود را خسته نمی کنیم به نوعی آن control unit بیت بود را به طور مستقیم به این واحد کنترلی مجزا وصل می کنیم و به این اشاره کرد که باید منتظر control unit ماند تا 2 بیت را به واحد کنترلی نیز بالا رود و به نوعی خسته نشود. از کاستی این روش هم می توان به این اشاره کرد که باید منتظر control unit ماند تا 2 بیت را به واحد کنترلی ALU منتقل کند تا بقیه پردازش ها بتواند صورت گیرد. اما کاستی کلی تر این است که در اینجا ما 4 تایپ دستور داشتیم که توانستیم با گرفتن 2 بیت از control unit تشخیص دهیم ALU چه کاری باید انجام دهد و اگر تایپ دستورات بیشتر شود لذا 2 بیت کارا نیست و باید تعداد بیت بالاتری از control unit تولید می محله این به این معنی ست که یک بار پردازش روی opcode صورت می گیرد و این خطوط توسط control unit تولید و این کار صورت گیرد و این کار توسط دو سیستم ناهماهنگ انجام نپذیرد.

.3

یک نمونه کدگذاری ساده می تواند این باشد که کل تعداد دستورات را حساب کرده که در اینجا برابر 76 است و برای این 76 دستور به 7 بیت نیاز است و در 9 بیت باقی مانده آدرس ها را قرار می دهیم اما این روش اصلا بهینه نیست چرا که برای دستورات 0 آدرسه اصلا این 9 بیت نیاز نمی شود و در کل با توجه به اینکه دستور سه آدرسه نیز موجود است و 9 بیت کل ظرفیت باقی مانده است 3 بیت برای هر آدرس می توان اختصاص داد و این کار باعث می شود حافظه کمتری را بتوان اختیار کرد.

یک راه حل بهتر می تواند این باشد که با تمایز 4 بیت اول به 3 آدرسه بودن دستور و با تمایز 8 بیت اول به دو آدرسه بودن دستور پی ببریم به این شیوه که 4 بیت اول از 0 تا 14 اگر باشند آنگاه این دستور سه آدرسه است و باقی 12 بیت می تواند محتوای عملوند ها باشد که هر کدام می توانند 4 بیت را به خود اختصاص دهند که از روش قبل یک بیت بیشتر است. حال اگر 4 بیت اول عدد 15 را نشان دهد می فهمیم این دستور سه آدرسه نیست و سراغ 4 بیت دوم می رویم که اگر بین 0 تا 13 باشد به این معنی است که دستور موجود دو آدرسه است و 8 بیت بعدی آدرس های موجود هستند که هر کدام 4 بیت به خود اختصاص می دهد. حال اگر 4 بیت اول عدد 15 و 4 بیت دوم یا 14 یا 15 را نمایش دهند آنگاه این دستور تک آدرسه است و بر اساس 4 بیت سوم با توجه به اینکه 4 بیت دوم یا 14 است یا 15 در نتیجه در این حالت می توانیم برای هر کدام 16 حالت و در مجموع 25 حالت در نظر بگیریم اما یکی از آنها یعنی هنگامی که 4 بیت آخر در موجموع 16 حالت می توانند اختیار کنند در نتیجه حالت چهارم و بدون آدرسه اختصاص می دهیم که در این حالت میز با توجه به اینکه 4 بیت آخر در موجموع 16 حالت می توانند اختیار کنند در نتیجه حالت نیز برای دستورات بدون آدرسه ذاریم.

کدگذاری شرح داده شده را در تصویر پایین مشاهده می کنید:



.4

(آ): دستور LdI به معنای این است که مقدار immediate را load کرده و در ثبات یا حافظه مورد نظر قرار داده می شود لذا در اینجا مقدار load حافظه قرار می گیرد.

(ب): دستور LdA به معنای این است که مقدار موجود در address مورد نظر را load کرده و در ثبات یا حافظه مورد نظر قرار داده می شود لذا در اینجا مقدار موجود در آدرس خانه 20 که برابر 40 است در حافظه قرار می گیرد.

(پ): دستور Ldind به معنای load indirect است و مقدار موجود در address مورد نظر خود آدرسی است که باید به آن رجوع کنیم. در اینجا ابتدا به خانه 20 حافظه رفته سپس مقدار آن را خوانده که برابر 40 است سپس مقدار موجود در حافظه با آدرس 40 که برابر 60 است را در ثبات یا حافظه مورد نظر load می کنیم.

(ج): همانند مورد بالا است خانه 30 حافظه دارای مقدار 50 است و خانه 50 حافظه دارای مقدار 70 است لذا مقدار 70 در ثبات یا حافظه مورد نظر قرار داده می شود.

.5

$$T_0.(R_C!=0):R_C=R_C+R_B$$

$$T_0. (R_C == 0): R_C = \sim R_A + \sim R_B + 1 = \sim R_A + \sim R_B + 1 + 1 - 1 = (\sim R_A + 1) + (\sim R_B + 1) - 1$$

= $-(R_A + R_B + 1) \rightarrow R_C = -(R_A + R_B + 1)$

$$T_1.(R_C!=0):R_A=R_B$$

$$T_1.(R_C == 0): R_A = 0$$

$$T_2: R_B = R_B - 1$$

.6

(الف):

تمامی دستورات نیاز به fetch & decode دارند. برای این کار S_1 کلاک نیاز است ابتدا در کلاک اول pc باید در MAR گذارده شود برای این کار $S_4S_3S_2=S_4S_3S_2$ باید باشد و MAR load فعال باشد. در کلاک دوم خانه با آدرس موجود در MAR محتوای آن در MBR قرار گیرد و لود شود لذا $S_4S_3S_2=S_3S_3$ باید باشد و MBR load فعال باشد و در کلاک آخر و سوم نیز مقدار MBR در IR لود می شود. چون PC باید همیشه به دستور بعدی اشاره کند در همین حین و به طور موازی نیز می توان عملیات INC را روی آن پذیرا شد.

با توجه به اینکه operand مستقیما به MAR وصل شده است لذا مقادیر immediate و دستورات immediate اعم از addi نمی تواند روی این سیستم انجام پذیرد.

دستور load را بررسی می کنیم. از آدرس موجود در operand می خواهیم مقدار آدرس موجود را خوانده و آن را در یکی از رجیستر ها load کنیم. در کلاک بعدی خانه $S_1S_0=0$ و MAR load و operand قرار دارد در MAR باید قرار گیرد لذا $S_1S_0=0$ و MBR باید فعال باشد. در کلاک بعدی خانه حافظه با آدرس موجود در MAR باید در کلاک بعدی مقدار موجود در MBR باید در کلاک بعدی مقدار موجود در MBR باید در کلاک بعدی مقدار موجود در MBR باید در کلاک بعدی مقدار می توان از عملیات های مختلفی از ALU کمک گرفت برای مثال می توان آن را با صفر VOR کرد یا با صفر ADD/SUB کرد یا با یک OR کرد اما چون اینجا ورودی دیگر هم خود MBR باید باشد لذا تنها می توان از and کرد و مقدارش را

Pass

با خودش and/OR کرد. لذا در این کلاک $S_5=1$ و $S_5=1$ باید باشد و همچنین ACC load فعال شود. و در کلاک نهایی لود همان رجیستری که مقدار موجود باید در آن ذخیره گردد فعال می شود تا نتیجه حاصله در آن قرار بگیرد.

دستور store را نیز بررسی می کنیم. برای اجرای این دستور کافیست مقدار موجود در یکی از رجیستر ها در یکی از خانه های حافظه قرار گیرد. ابتدا خانه حافظه موجود باید در همین کلاک می توان مقدار رجیستر مورد خانه حافظه موجود باید در همین کلاک می توان مقدار رجیستر مورد نظر را در MBR لود کرد لذا همانند دستور load باید لذا $S_4S_3S_2=001$ باشد و MBR اود کرد لذا همانند دستور MAR خیره گردد که ورودی D_{in} باید فعال گردد و همان مقدار MBR را دارا شوند و این عملیات را انجام در خانه حافظه با آدرس موجود در MAR ذخیره گردد که ورودی D_{in} باید فعال گردد و همان مقدار MBR را دارا شوند و این عملیات را انجام دهند.

دستور JUMP پیچیدگی خاصی ندارد و تنها باید مقدار موجود در pc در pc ود شود لذا یک کلاک نیاز است.

همچنین می توان مقدار موجود در stack pointer را به عنوان آدرسی در نظر گرفت و مقدار خانه حافظه با این آدرس را لود کرده و در رجیستر مورد نظر آن را ذخیره کنیم. برای این کار در کلاک اول باید $S_1S_0=10$ و MAR load نیز باید فعال باشد و در ادامه تمامی مراحل دقیقا مطابق دستور load خواهد بود.

تمامی عملیات های منطقی که در جدول موجود برای خطوط کنترلی ALU نشان داده شده است را می توان روی یکی از رجیستر ها اعمال کرد و حاصل را در همان رجیستر یا رجیستر دیگر (R_1 یا R_0 یا R_1) قرار داد که برای این کار کافیست یک بار R_1 لود شود و سپس نتیجه حاصله در R_1 گیرد و سپس در رجیستر موجود لود شود که سه کلاک زمان می برد.

با توجه به معماری موجود نمی توان دستورات Base + Offset addressing mode یا conditional branch را در این سیستم اجرا کرد.

دستور در این حالت fetch و decode شده است و در IR قرار دارد.

هر وقت که نیاز به load شدن رجیستر ها باشد کلاک زدن نیاز است اما می توان همزمان در یک کلاک دو عملیات یا چند عملیات انجام شود. با توجه به اینکه عملیات در ALU انجام می پذیرد و تنها ACC و MBR است که پر کننده ورودی های ALU هستند لذا ابتدا باید یکی از دو ورودی در ACC ذخیره شود و سپس ورودی دیگر نیز از طریق MBR به ALU وصل شود تا عملیات جمع صورت پذیرد.

کلاک اول : لذا در ابتدا که مقدار R_0 آماده است را در MBR لود کرده و در همین زمان آدرس حافظه موجود در دستور را در MAR لود می کنیم لذا در کلاک اول : لذا در ابتدا که مقدار و $S_1S_0=01$ باشد و MBR load فعال شود تا مقدار این رجیستر در MBR قرار گیرد همچنین در این کلاک باید $S_4S_3S_2=010$ باشد و MAR load نیز فعال باشد تا آدرس حافظه موجود در MAR لود شود.

کلاک دوم : در این کلاک مقدار MBR باید در ACC ذخیره شود برای این کار می توان از عملیات های مختلفی از ALU کمک گرفت برای مثال می توان از and باید باشد و MBR باید باشد لذا تنها می توان از and آن را با صفر XOR کرد یا با صفر ADD/SUB کرد یا با یک OR کرد اما چون اینجا ورودی دیگر هم خود XOR باید باشد و در این کلاک ACC load فعال OR استفاده کرد و مقدارش را با خودش and/OR کرد. در نتیجه در این حالت $F_2F_1=01$ و $F_2F_1=01$ باید باشد و در این کلاک ACC load فعال شود و همچنین در این کلاک باید از حافظه مقدار موجود در MAR گرفته شود و در MBR گذارده شود لذا $F_2F_1=01$ باید باشد و همچنین ACC ستورات همزمان اجرا می شود البته ممکن است سوال شود اگر MBR زودتر Load شود آنگاه این مقدار به جای مقدار رجیستر $F_2F_1=01$ که از قبل در اینجا نادیده گرفته می شود اما چون در اینجا فرض بر این است در یک کلاک تمامی دستورات همزمان اجرا می شوند لذا این مشکل در اینجا نادیده گرفته می

شود (نمی دانم در واقعیت هم نادیده گرفته می شود یا یک کلاک اضافه تر داریم!) بله یک کلاک دیگر میخواهیم چون حافظه بسیار کند است و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در همان لحظه داده مورد نظرمان را تحویل دهید به همین دلیل باید در کلاک بعدی از آن بخوانیم کلاک سوم : مقدار $R_0 = 000$ موجود است و مقدار موجود در آدرس حافظه در MBR قرار گرفته است حال در این کلاک $S_2 = 0$ و $S_2 = 0$ باید باشد تا این دو مقدار با هم جمع شوند و در این کلاک ACC املاک باید فعال باشد.

کلاک چهارم : و در این کلاک R_0load باید فعال شود تا مقدار نهایی در این رجیستر قرار گیرد. در نتیجه $rac{1}{4}$ کلاک نیاز است.

Marie computer .7

(آ) در این کامپیوتر طول هر دستورالعمل 16 بیت است و 4 بیت ابتدایی آن به opcode اختصاص یافته است پس بر اساس این 4 بیت حداکثر 16 بیت تعداد دستورات مان خواهد بود. این دستورات را در جدول زیر مشاهده می کنید.

Instruction	Opcode	Def
Add X	0011 = 3	$AC \leftarrow AC + mem[X]$
Subt X	0100 = 4	$AC \leftarrow AC - mem[X]$
AddI X	1011 = 11	$Add\ indirect: AC \leftarrow AC + mem[mem[X]]$
Clear	1010 = 10	$AC \leftarrow 0$
Load X	0001 = 1	$AC \leftarrow mem[X]$
Store X	0010 = 2	$mem[X] \leftarrow AC$
Input	0101 = 5	Request user to input a value and put it in AC
Output	0110 = 6	print value form AC
Jump X	1001 = 9	Jump to address X
Skipcond	1000 = 8	skips the next instruction based on a condition
JnS X	0000 = 0	store PC at address X and jump to $X + 1$
Jumpl X	1100 = 12	use the value at X as the address to jump to
Storel X	1110 = 14	Store indirect: $mem[mem[X]] \leftarrow AC$
Loadl X	1101 = 13	Load indirect: $AC \leftarrow mem[mem[X]]$
Halt	0111 = 7	End the program
	Add X Subt X AddI X Clear Load X Store X Input Output Jump X Skipcond JnS X Jumpl X Storel X Loadl X	Add X

با توجه به جدول بالا و دستورات ممکن دو نوع مد آدرس دهی در این نوع کامپیوتر وجود دارد. دستوراتی مانند add sub load store jump از مد آدرس دهی direct addressing استفاده می کنند و دستوراتی مانند LoadI jumpl او tindirect addressing با توجه به نوع کامپیوتر موجود از نوع حافظه ای است.

از دیگر ویژگی های این کامپیوتر می توان به 16-bit bus آن اشاره کرده که در هر لحظه تنها یکی از ثبات ها یا حافظه موجود قابلیت نوشتن روی آن را دارند و این bus به نوعی به ورودی های رجیستر ها و حافظه نیز متصل است و تمامی انتقال ها از طریق این bus صورت می گیرد. همچنین علاوه بر این bus مجزا برای ارتباط make و مفهوم memory address register و memory مجزا برای ارتباط permory address register و مفهوم make مجزا برای ارتباط common case faster این کار صورت گرفته است چرا که آدرسی که باید اطلاعات آن خانه حافظه fetch شود در این رجیستر قرار دارد و با این کار دیگر نیازی نیست MAR مقدار خود را در bus قرار دهد و سپس memory آن را از bus دریافت کند همان جا و به صورت مجزا می توان مقدار AC بیتی موجود در حافظه است با AC می آن نیز می است رابطه دوسویه برقرار کرده اند و می توانند به صورت مجزا انتقال اطلاعات داشته باشند. همچنین لازم به ذکر است ورودی های AC همان بیز در AC هستند و خروجی آن نیز در AC قرار می گیرد.

(ب):

 $MAR \leftarrow PC$

 $IR \leftarrow mem[MAR], PC \leftarrow PC + 1$

 $MAR \leftarrow IR[11:0]$

if instruction require operand \rightarrow MBR \leftarrow mem[MAR]

execute

(پ):

Load X:

 $MAR \leftarrow X$

 $MBR \leftarrow mem[MAR]$

 $AC \leftarrow MBR$

Store X:

 $MAR \leftarrow X, MBR \leftarrow AC$

 $mem[MAR] \leftarrow MBR$

Add X: $MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow mem[MAR]$ $AC \leftarrow AC + MBR$ دقت کنید که از دستور $AC \leftarrow AC + mem[MAR]$ نمی توان استفاده کرد چرا که همان طور که در بالا اشاره کردیم ورودی های ALU دو رجیستر MBR و AC هستند لذا این کار امکان پذیر نیست. Subt X: $MAR \leftarrow X$ $MBR \leftarrow mem[MAR]$ $AC \leftarrow AC - MBR$ Input: $AC \leftarrow InREG$ چرا که مقدار دریافت شده از input device در InREG قرار می گیرد. Output: $OutREG \leftarrow AC$ Halt: end of program and no operation are performed on registers Skipcond: if IR[11:10] == 00 thenif AC < 0 then $PC \leftarrow PC + 1$ $else\ if\ IR[11:10] == 01\ then$

$$if \ AC == 0 \ then \ PC \leftarrow PC + 1$$

$$else \ if \ IR[11:10] == 10 \ then$$

$$AC > 0 \ then \ PC \leftarrow PC + 1$$

jump X:

 $PC \leftarrow X$