سو ال ١

برنامه ی زیر به زبان پایتون را در نظر بگیرید که یک عدد از کاربر گرفته و مشخص میکند که آیا آن عدد زوج است یا فرد.

```
def main():
    number = int(input())
    result = 'Even' if number % 2 == 0 else 'Odd'
    print(result)
main()
```

فرض کنید که تنها دستورات input و print بلافاصله انجام نمی شوند و نیاز مند صبر کردن برای O/۱ هستند. حالات (process states) مختلف پردازه این برنامه را در طول چرخه حیات آن بررسی کنید.

از آنجایی که پایتون یک زبان مفسری است تمامی کد های این زبان توسط یک instance از مفسر آن اجرا میشوند.

با دادن دستور اجرای این کد توسط سیستم عامل یک پردازه جدید برای اجرای مفسر ایجاد شده و در حالت new قرار میگیرد.

پس از مقدار دهی های اولیه و لود شدن مفسر در حافظه و نسبت داده شدن کد به آن پردازه در حالت ready قرار میگیرد.

پس از تخصیص cpu به این پردازه، پردازه در حالت running قرار میگیرد

به محض رسید به input) پردازه درخواست I/O را ارسال کرده و در حالت waiting قرار میگیرد

پس از رسیدن I/O (وارد کردن یک عدد توسط کاربر) و انتقال آن به پردازه توسط سیستم عامل پردازه در حالت ready قرار میگیرد.

پس از تخصیص cpu به این پردازه، پردازه در حالت running قرار میگیرد

به محض رسیدن به دستور print پردازه درخواست ۱/O را ارسال کرده و در حالت waiting قرار میگیر د

بعد از انجام درخواست ۱/۵ توسط سیستم عامل (چاپ کردن result در std out) پردازه در حالت ready قرار میگیرد.

پس از تخصیص cpu به این پردازه، پردازه در حالت running قرار میگیرد و از آنجایی که کد دیگری برای اجرا ندارد پایان یافته و در حالت terminated قرار میگیرد.

سو ال ۲

فرض کنید میخواهید یک سیستم عامل طراحی کنید که Process Control Block در آن تنها α فیلد مختلف میتواند داشته باشد، این فیلدها را چه چیزی هایی انتخاب میکنید؟ فرضیات خود درباره سیستم عاملتان را بیان و دلایل خود را ذکر کنید. در چه مواردی ممکن است این سیستم عامل در switch با مشکل مواجه شود؟

تذکر: هر فیلد PCB باید شامل یک عدد یا رشته یا آرایهای از اعداد و رشته ها باشد، همچنین این اعداد/رشته ها نباید داده های multiplex شده باشند و باید داده خام و مستقیما قابل استفاده باشند، برای مثال نمیتوانید

program_counter * 10000 + pid

را به عنوان یک فیلد اختصاص دهید زیرا ۲ داده multiplex شدند تا یک داده را تشکیل دهند.

فیلد هایی که در یک PCB وجود دارند عبارتند از:

Process State, Process ID, Program Counter, CPU Registers, CPU-Scheduling Information, Memory-management Information, Accounting Information, I/O status information

از بین این فیلد ها برای اینکه بتوانیم context switch موفقیت آمیز بین دو پردازه داشته باشیم لازم program counter, cpu registers, memory-management است که فیلد های I/O status information و information را داشته باشیم (فیلد پنجم هر یک دیگر فیلد ها میتواند باشد و هر کدام بخش خاصی از فرایند را بهبود میدهند).

Program counter:

برای ادامه دادن یک برنامه باید بدانیم که دستور بعدی که باید اجرا کنیم چیست.

CPU registers:

مهم است که از دید برنامه در حال اجرا pre-empt شدن هیچ تاثیری نگذارد در نتیجه state cpu باید ذخیره و برای ادامه برنامه بازیابی شود

Memory-management information:

برنامه باید به متغیر های خود در ram دسترسی داشته باشد و محل آن ها را بداند.

I/O status information:

مانند متغیر های داخل رم برنامه باید به O/اهایی که در دسترسش قرار دارند (مانند فایل های باز شده ویا سوکت های شبکه) دسترسی داشته باشد.

در رامحل بالا context switch به عنوان عملکرد اصلیای که باید PCB به سیستم عامل ارائه دهد فرض شده، در صورتی که عملکرد اصلیای که فرض کردید متفاوت باشد جواب نیز میتواند فرق کند.

سوال ۳ (بخش ۳.۴ کتاب)

۱) پردازههای independent و cooperating به چه پردازههای گفته می شود و چه ویژگیهای دارند؟ توضیح دهید.

یک پردازه independent است اگر هیچ داده و اطلاعاتی با دیگر پردازههایی که در سیستم در حال اجرا شدن هستند به اشتراک نگذارد.

یک پردازه cooperating است در صورتی که بتواند روی دیگر پردازههای در حال اجرا تاثیر بگذارد یا از آنها تاثیر ببیند. به وضوح هر پردازهای که با دیگر پردازههای موجود در سیستم اطلاعات به اشتراک بگذارد از نوع cooperating است.

۲) چرا به ارتباط میان پردازه ها نیاز داریم؟ ۳ دلیل برای آن بیاورید و آن ها را توضیح دهید.

۱) به اشتراک گذاری اطلاعات(Information sharing): از آنجایی که برنامههای متعددی ممکن است به یک اطلاعات خاص نیاز داشته باشند باید روشی برای به اشتراک گذاری این اطلاعات بین آنها ایجاد کنیم.

Y) سرعت محاسبه (Computation speedup): یکی از روشهای معمول افزایش سرعت انجام تسکها شکاندن آنها به تسکهای کوچکتر است به شکلی که هر زیر مجموعه از تسک اصلی به صورت موازی با دیگر بخشها اجرا شود. این اجرای موازی مستلزم به اشتراک گذاری اطلاعات میان تسکهای کوچک است.

۳) ماژولار بودن(Modularity): اگر بخواهیم سیستم را به شکل ماژولار بسازیم(یعنی آن را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنیم) نیازمند کمک گرفتن از پردازههای cooperating هستیم.

۳) چگونه میتوان با ایجاد ارتباط همکاری میان پردازه ها باعث سریعتر انجام شدن یک بر نامه شد؟

اگر یک تسک را به تسکهای کوچکتر (subtask) بشکنیم به شکلی که این بخشهای کوچک به صورت موازی با هم اجرا شوند افزایش زیادی در سرعت اجرای برنامه ایجاد می شود. در این صورت هر subtask بخشی از کار را به شکل موازی با

subtaskهای دیگر انجام میدهد که به وضوح باعث سریعتر شدن برنامه میشود. این مورد هم همانطور که گفته شد نیاز به پردازه های cooperating و ایجاد ارتباط میان پردازه ها دارد.


سوال ۴

خروجی کدهای زیر را با رسم شکل درختواره پردازه ها توضیح دهید (سعی کنید ابتدا بر روی کاغذ تحلیل خود را انجام دهید (آنچه که در پاسخ تمرین ارسال خواهید کرد) و سپس برنامه را کامپایل و اجرا کنید):

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
     if (fork()) {
          fork();
          printf("1 ");
        }
      else {
          printf("2 ");
      }
}
else {
      printf("3 ");
}
printf("4 ");
return 0;
}
```

C3 ساخته و با پرینت ۱ و ۴ کار خود را تمام میکند. پردازه C3 نیز ۱ و ۴ را پرینت میکند. پردازه پدر اعداد ۲ و ۴ را پرینت کرده و پردازه C1 با پرینت کردن C1 و ۴ به اتمام میرسد. دقت کنید هیچ تضمینی در ترتیب پرینت شدن این اعداد وجود ندارد.




```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    if (fork() && (!fork())) {
        if (fork() || fork()) {
            fork();
        }
     }
    printf("2 ");
    return 0;
}
```

ابتدا پردازه پدر یک فرزند به اسم C1 میسازد. به دلیل وجود اپراتور && ادامه شرط دیگر برای فرزند اجرا نمیشود و تنها برای پردازه پدر بار دیگر اجرا شده و یک فرند دیگر به نام C2 ساخته میشود. در نتیجه پردازه پردازه C2 وارد شرط میشود و پردازه C1 و پردازه پدر از if خارج شده و دو بار عدد ۲ را چاپ میکنند. پردازه C2 وارد شرط شده و در اجرای اولین fork یک فرزند C3 را ایجاد میکند. سپس به دلیل true بودن و وجود اپراتور || وارد شرط میشود و در نتیجه با اجرای fork داخل شرط یک فرزند دیگر به اسم C4 ساخته و به کار پایان میدهد.

پردازه C3 وارد fork دوم شرط شده و فرزند C5 را ایجاد میکند و خود این بار وارد شرط می شود. در حالی که C5 خارج می شود. در ادامه تمامی آن ها عدد ۲ را برینت کرده و اجرا تمام می شود.

نمی توان ترتیب اجرا شدن را تضمین کرد ولی به صورت کلی ۷ بار عدد ۲ پرینت می شود.



سوال ۵ (بخش ۳.۵ کتاب)

در مورد shared memory به سوالات زیر پاسخ دهید

- 1) این فضای ذخیرهسازی مشترک در کجا قرار داد؟ این فضای ادر سی(address space) پردازهای که آن را میسازد قرار دارد.
- 2) پردازههای دیگری که تمایل به استفاده از این فضا دارند چگونه میتوانند به آن متصل شوند؟ پردازههای دیگری که میخواهند به از این فضای اشتراکی استفاده کنند باید آن را به فضای آدرسی خود متصل کنند. البته به طور معمول سیستمعامل اجازه ی دسترسی به فضای آدرسی یک پردازه را به پردازههای دیگر نمی دهد و به همین خاطر این پروتکل نیاز دارد تا پردازههای درگیر قبول کنند که این محدودیت را بردارند.
- 3) پس از اتصال چند پردازه به این فضای مشترک چگونه میتوانند داده ها را با هم به اشتراک بگذارند و ارتباط برقرار کنند؟

این پردازه ها پس از اتصال به فضای اشتراکی میتوانند با نوشتن و خواندن داده های موجود در محیط اشتراکی به رد و بدل اطلاعات و داده ها بپردازند. از آنجایی که محدودیت مربوط به سیستم عامل هنگام اتصال پردازه ها به محیط اشتراکی برداشته شده است، فرم داده و مکان آن و به طور کلی مسئولیت آن با خود پردازه هاست و سیستم عامل دیگر نقشی ندارد.

4) در پروسهی ارتباط پردازه ها با روش shared memory سیستم عامل چه نقشی دارد و تا چه حد دسترسی دارد؟

همانطور که گفته شد سیستم عامل به طور معمول اجازه ی دسترسی به فضای آدرسی دیگر پردازه ها را به یک پردازه نمیدهد به همین خاطر قبل از اتصال پردازه به فضای اشتراکی باید با کمک فراخوانیهای سیستمی (system call) به سیستم عامل اطلاع دهند که قصد ایجاد چنین فضایی را دارند تا محدودیتهای مربوط به آن برداشته شود. پس از برداشته شدن محدودیت ها سیستم عامل دیگر در فرایند انتقال داده نقشی ندارد و مسئولیت آن به عهده پردازه هاست.

5) در حین ارتباط با روش shared memory چه مشکلاتی ممکن است به وجود بیاید و چه بخشی مسئول حل این مشکلات است؟ ممکن است چند پردازه بخواهند به شکل همزمان روی یک مکان اطلاعات بنویسند

و مشکلاتی مانند race condition به وجود بیاید و یا پردازهای بخواهد داده ی خاصی را بخواند ولی پیش از آن پردازه ی دیگری آن را تغییر دهد. از آنجایی که محدودیتهای اعمالی از سیستم عامل پیش از شروع اشتراک گذاری برداشته شدهاند دیگر سیستم عامل نقشی ندارد و مسئول جلوگیری از مشکلات و حل آنها خود پردازه ها هستند.

6) مشکل producer-consumer در حین استفاده از shared memory چیست و چگونه میتوان آن را حل کرد؟

این روش یک الگوی مشترک میان بردازههای cooperating است. به این شکل که بردازهی producer اطلاعاتی را تولید میکند که بر دازهی consumer از آنها استفاده میکند. (مانند اتفاقی که در پروتکل client-server رخ میدهد.) حال مشکلی که ممکن است رخ دهد این است که چگونه این فر ایند ایجاد شود به طوری که مثلا زمانی که اطلاعاتی و جود ندار د بر دازه ی consumer شروع به خواندن نکند یا زمانی که جایی برای اطلاعات وجود ندارد پردازهی producer شروع به نوشتن آنها نکند. برای حل این مشکل میتوان از یک بافر استفاده کرد به شکلی که producer در آن بنویسد و آن را پر کند و consumer از آن بخواند و آن را خالی کند. در این حالت باید producer و consumer به شکل سنکر و ن عمل کنند تا مشکلات ناشی از ناهماهنگی به و جو د نیاید مثلا consumer قبل از نوشتن داده توسط producer شروع به خواندن آن نكند. حال ۲ نوع مختلف از بافر را میتوان استفاده کرد. نوع اول سایز محدودی ندارد. در این حالت دیگر تولید کننده نیازی به صبر کردن ندارد و هر زمان که خواست فارغ از میزان دادهی موجود در بافر میتواند در آن بنویسید زیرا محدودیت سایزی در بافر وجود ندارد اما از سمت دیگر مصرف کننده همچنان ممکن است در حالتی که بافر خالی است مجبور به صبر کردن شود. نوع دوم بافر سایز محدود دارد و هر دوی مصرف کننده و تولید کننده ممکن است مجبور به صبر کردن شوند زیرا در این حالت ممکن است بافر پر باشد و تولید کننده نتواند هر زمان که خواست در آن بنویسد. این بافر به صورت حلقوی بیادهسازی میشود و با داشتن دو متغیر in و out میتواند متوجه شد که بافر چقدر فضای خالی دارد و آیا امکان نوشتن روی آن وجود دار د با نه (اشکال ۳۰۱۲ و ۳۰۱۳)