# **یاسخ تمرینهای سری اول**

# پاسخ سوال ۱:

همانطور که میدانیم، شبکههای دسترسی شبکههایی هستند که یک سیستم انتهایی (End-system) را به اولین مسیریاب شبکه اینترنت متصل می کنند. شبکه های دسترسی گوناگونی وجود دارند که برای کاربردهای مختلفی استفاده می شوند. برخی از پرکاربردترین آنها عبارتند از:

- دسترسی منازل: شامل DSL، اتصالات کابلی، (FTTH (fiber to the home و FTTH)
  - دسترسی در سطح Enterprise: شامل Ethernet و Wifi
  - Wide Area wireless access: شامل 3G، (LTE) و 5G

# پاسخ سوال ۲:

شبکههای هسته (Core)، شبکههایی هستند که اتصال بین شبکههای دیگر را ایجاد میکنند، در صورتی که شبکههای دسترسی (Access) شبکههایی هستند که اتصال سیستمهای انتهایی (کاربران) را به شبکه اینترنت فراهم می کنند.

یک نمونه از زمانی که نیاز به شبکه هسته وجود ندارد، زمانی است که سیستمهای انتهایی ارائهدهنده سرویس (Server) و استفاده کننده از سرویس (Client) در یک شبکه محلی قرار داشته باشد، در این حالت، ارتباط بین سیستمهای انتهایی و ارائه سرویس، بدون نیاز به شبکه هسته انجام می شود.

# یاسخ سوال ۳:

یک شبکه اینترنت شامل سیستمهای انتهایی یا کامپیوترهای میزبان، شبکههای دسترسی، شبکههای هسته، تجهیزات استفاده شده در هر شبکه نظیر مسیریاب، سوئیچ، مودم، لینکهای ارتباطی و سایر موارد مشابه است. وجود برنامههای کاربردی برای ارائه و دریافت سرویس و شبکه ارتباطی برای اتصال کامپیوترهای میزبان الزامی است. وجود سایر موارد و تجهیزات شبکه با توجه به نوع فناوری شبکه سازی و واسط ارتباطی کامپیوترهای میزبان به شبکه لازم است.

 $\frac{\text{уاسخ well 4:}}{\text{الف)}} = 40$  کاربر.

ب) احتمال ارسال هر کاربر در هر لحظه ۱۵ درصد است.

احتمال این که دقیقاً k کاربر به طور همزمان در حال ارسال باشند، از توزیع برنولی به دست می آید:

$$\Pr[K = k] = {200 \choose k} 0.15^k \times 0.85^{(200-k)}$$

احتمال این که بیش از ۳۰ کاربر به طور همزمان در حال ارسال داده باشند نیز برابر است با:

$$\Pr[K > 30] = \sum_{i=31}^{200} {200 \choose i} 0.15^i \times 0.85^{(200-i)}$$

$$\Pr[K > 30] = 1 - \Pr[K \le 30] = 1 - \sum_{i=0}^{30} {200 \choose i} 0.15^i \times 0.85^{(200-i)}$$

#### پاسخ سوال ۵:

با توجه به اینکه مکانیزم ارسال بستهها ذخیره و ارسال است. بنابراین بستهها در بافر مسیریاب ذخیره شده و سپس به سمت گره مقصد ارسال می $شوند. در نتیجه این بافر با نرخ ارسال گره مبدأ به مسیریاب <math>(R_1)$  پر میmود و با نرخ مسیریاب به گره مقصد  $(R_2)$  خالی می شود. اگر  $(R_2)$  بزرگتر از  $(R_1)$  باشد، بسته دادهای در بافر باقی نمی ماند و Packet loss اتفاق نمی افتد. ولی اگر  $(R_2)$  از  $(R_1)$  کوچکتر باشد، نرخ پر شدن بافر از نرخ خالی شدن بیشتر است و انباشتگی داده در بافر رخ می دهد. نرخ انباشتگی داده در بافر برابر است با  $(R_1 - R_2)$ ، بنابر این، امکان پر شدن بافر و Packet loss وجود دارد. در صورتی بسته ی در بافر حذف نمی شود که مجموع داده انباشته شده در بافر در زمان ورود اولین بسته به بافر تا زمان ورود آخرین بسته به بافر از ظرفیت بافر کمتر باشد. در نتیجه:

$$(R_1 - R_2) \times t_{t1} \times k \leq Buffer \ size$$

که در این رابطه  $t_{t1}$  مدت زمان ورود یک بسته به بافر و k تعداد بستههای پیغام هستند.

$$Number\ of\ Packets = k = \frac{Message\ Length}{Packet\ Length\ -\ Header\ Length} = \frac{190\times 2^{20}}{1000\ -\ 50} \approx 210$$

Transmission time on link 
$$1 = t_{t1} = \frac{L}{R_1} = \frac{1000 \times 8}{100 \times 10^6} = 8 \times 10^{-5} \text{ sec}$$


Buffer size = 
$$16 \times 2^{20} \times 8 = 128 \times 2^{20}$$
 bits

$$(R_1 - R_2) \times t_{t1} \times K \leq Buffer \ size \ \implies \ (100 \times 10^6 - R_2) \times 8 \times 10^{-5} \times 210 \leq 128 \times 2^{20}$$

$$R_2 \ge 100 \times 10^6 - \frac{128 \times 2^{20}}{8 \times 10^{-5} \times 210} \implies R_2 \ge 99.20 \times 10^6 \text{ bps}$$

 $R_2 \ge 99.20 \text{ Mbps}$ 

# پاسخ سوال ۶:



الف)

یک بسته ارسالی اگر در مسیریاب مبدأ حذف شود فقط یک گام طی کرده است، اگر در مسیریاب مقصد حذف شود ۲ گام و اگر به مقصد برسد ۳ گام طی کرده است. بنابراین:

Average hop count of a sent packet = 
$$\overline{H} = 1 \times p + 2 \times p(1-p) + 3 \times (1-p)^2 = p^2 - 3p + 3$$

$$p_{success} = (1-p)^2$$
 Average times for send a packet =  $\overline{K} = \frac{1}{P_{success}} = \frac{1}{(1-p)^2}$ 

ج)

Aveage hop count of a received parket = 
$$\overline{H} \times \overline{K} = \frac{p^2 - 3p + 3}{(1 - p)^2}$$

#### پاسخ سوال ۷:

 $Total\_delay = Transmission\_delay + Propagation\_delay + Packetizing\_delay$ 

Transmission\_delay = 
$$\frac{56 \times 8}{2 \times 10^6}$$
 = 224 × 10<sup>6</sup> Sec

 $Propagation\_delay = 10 \times 10^{-3} \text{ Sec}$ 

$$Packetizing\_delay = \frac{56 \times 8}{64 \times 10^3} = 7 \times 10^{-3} \text{ Sec}$$

 $Total\_delay = 17.244 \times 10^{-3} \text{ Sec}$ 

#### باسخ سوال ۸:

6.311

زمانی که طول می کشد تا گره Y کل بسته را دریافت کند:

 $T1 = (3*10^8)/(8*10^6) + 20ms = 3*10^3 + 20ms = 23ms$ 

زمانی که طول می کشد تا گره Z بسته را از گره Y دریافت کند:

 $T2 = (3 * 10^3 * 8)/(3 * 10^6) + 30ms = 38ms$ 

بنابر این داریم:

Total time = T1 + T2 = 23ms + 38ms = 61ms

ب)

نرخ داده انباشته شده در بافر برابر است با:

$$8 - 3 = 5 Mbps$$

زمان پر شدن بافر برابر است با:

$$t = \frac{90 \times 8 \times 2^{10}}{5 \times 10^6} = 0.131072 \text{ sec}$$

از زمان پر شدن بافر بسته با نسبت  $\frac{5}{8}$  حذف می شوند و نرخ حذف شدن بسته ۵ مگا بیت در ثانیه یا تقریبا برابر ۱.۶۳ کیلو بسته در ثانیه است.

# پاسخ سوال ۹:

لف)

#### سوئیچینگ مداری (Circuit Switching):

در تکنیک سوئیچینگ مداری ظرفیت ارسال هر لینک ارتباطی در شبکه به تعدادی کانال با ظرفیت ثابت تقسیم می شود و برای هر انتقال اطلاعات بین گره فرستنده و گره گیرنده یک کانال بر روی لینکهای مسیر در نظر گرفته می شود. هر گره میانی در مسیر کانال ورودی را به کانال خروجی متصل (سوئیچ) می کند، در نتیجه یک ظرفیت ارسال ثابت و اختصاصی بین فرستنده و گیرنده (مدار) ایجاد می شود و فرستنده می تواند اطلاعات به صورت جریان بیتها (bit stream) منتقل کند. سوئیچینگ مداری دارای سه فاز (۱) ایجاد مدار (ارتباط)، (۲) انتقال داده ها و (۳) خاتمه ارتباط و رهاسازی منابع است.

#### سوئیچینگ بستهای (Packet Switching):

در تکنیک سوئیچینگ بستهای، ظرفیت ارسال هر لینک به طور اشتراکی برای انتقال دادههای همه کاربران استفاده می شود. هر گره فرستنده باید دادههای خود را قالب بستههای با اندازه محدود در آورده و ارسال کند. هر گره شبکه با دریافت یک بسته آن را برای ارسال به سمت گره مقصد به پورت خروجی متصل به گره بعدی روی مسیر می دهد. بستهها در پورت خروجی در بافر ذخیره شده و به نوبت ارسال می شوند. گره میانی هر بسته را به صورت مجزا و مستقل سرویس می دهد و تا زمانی که بسته ای خود داشته باشد لینک خروجی اشغال است. به طور کلی، تکنیک سوئیچینگ بسته ای نیازی به فاز برقراری و خاتمه ارتباط ندارد.


ب)

Packet switching	Circuit switching		
✓	×	استفاده بهینه از منابع	(a
×	✓	نرخ انتقال تضمين شده	(b
تاخير متغير است	تاخیر ثابت و کم است	تاخیر ابتدا به انتها	(c

اگر ترافیک زیاد شود تعداد بسته های داخل بافر افزایش و بسته های قبلی حذف می شوند	×	احتمال از دست رفت به دلیل ازدحام	(d
×	✓	سربار برقراری ارتباط و تاخیر اولیه	(e
کم	زياد	هزینه پیاده سازی	(f
وجود اطلاعات کنترلی در header باعث ایجاد سربار می شود	چون به صورت رشته بیت ارسال می شود سربار ندارد	سربار اطلاعات	(g
نرخ متغیر باشد و زمان برای آن فرقی نداشته باشد	جایی که اطلاعات به صورت ثابت ارسال می شود/نرخ ارسال ثابت/زمان دارای اهمیت	مناسب برای کاربردهای	(h

# پاسخ سوال ۱۰:

```
Number of packet (k) = message length / (packet length - header length) = 49000 / (1000 - 20) = 50 Propagation delay on link 1 (t _{prop1}) = d_1 / V _1 = 1×10^3 / 2×10^8 = 0.5×10^{-5} = 0.005 msec Transmission delay on link 1 (t _{t1})=L/R _1 =8×1000 / 50×10^{-6} = 160×10^{-6} = 0.16 msec Propagation delay on link 2 (t _{prop2})=d_2 / V _2 = 100×10^3 / 1×10^8 = 1×10^3 = 1 msec Transmission delay on link 2 (t _{t2})=L/R _2 = 8×1000 / 1×10^9 = 8×10^{-6} = 0.008 msec Message Transfer Time (MTT)=t _{prop1}+t _{t1}+t _{prop2}+t _{t2}+(k-1)×max(t _{t1},t _{t2}) Message Transfer Time (MTT)=0.005+0.16+1+0.008+49×0.16=9.013 msec
```



# باسخ سوال ۱۱:

ااة ،)

- ١- سادگي طراحي
- ۲- سادگی پیادهسازی
- ۳- سادگی تغییر متناسب با پیشرفت تکنولوژی
- ۴- سادگی نگهداری، عیبیابی و رفع مشکلات

ب)

یکی از معایب معماری لایهای، سربار است که باعث کاهش بهرهوری منابع شبکه می شود. در معماری لایهای هر چه تعداد لایهها بیشتر باشد صرفه جویی هزینه بدلیل مزایای ذکر شده در بند (الف) بیشتر است اما در عین حال سربار نیز بیشتر شده و با کاهش بهرهوری هزینه شبکه افزایش می یابد. تعداد لایهها بر اساس موازنه (trade off) بین هزینه صرفه جویی شده بدلیل مزایا و هزینه تحمیل شده بدلیل سربار تعیین می شود.

ج)

طبق مدل لایهای سرویسی که یک لایه به لایه بالاتر خود ارائه میدهد مستقل از سرویسی است که از لایه پائین تر دریافت می کند. بنابر این یک لایه می تواند سرویس اتصال گرا به لایه بالاتر ارائه دهد در حالی که خود سرویس بدون اتصال از لایه پائین تر دریافت می کند. عکس آن و هر حالت دیگر نیز امکان پذیر است.

65

وظیفه لایه ارائه (Presentation) نمایش یا ارائه صحیح (محتوای) پیام به لایه کاربرد است. وظیفه لایه حمل (Transport) کنترل انتقال پیام لایه کاربرد از یک گره انتهایی به گره انتهایی دیگر است.

# پاسخ سوال ۱۲:

- (a) پروتکل توافقی بین دو سمت ارتباط است که با تعریف فرمت و مفهوم فیلدهای یک بسته و قوانینی (rules) که باید یک لایه برای انجام وظایف خود انجام دهد تا سرویس مورد نظر را به لایه بالاتر خود ارائه دهد.
- Protocol Data Unit (b واحد اطلاعاتی تولید شده توسط پروتکل یک لایه است، نظیر پیغام HTTP، سگمنت TCP، سگمنت TCP، بسته IP، فریم لایه ۲.
- TCP مالتی پلکسینگ یعنی به اشتراک گذاری یک سرویس برای تعدادی موجودیت لایه بالاتر. به عنوان مثال پروتکل (c یا UDP امکان استفاده همزمان سرویس خود را به چند لایه بالاتر میدهند و یا در لایه فیزیکی تقسیم پهنای باند ارسال بین چند فرستنده و گیرنده.
- (d در صورتی که لایه پایینی محدودیت اندازه برای ارسال داده داشته باشد و داده دریافتی از لایه بالاتر بزرگتر از آن باشد. یک لایه می تواند این محدودیت را به لایه بالاتر اعمال کند یا اینکه با شکستن یک بسته به تعدادی بسته کوچکتر (Segmentation) که قابل ارسال توسط لایه پایینی است در فرستنده و بازسازی بستههای دریافتی و ساختن بسته اصلی (Reassembly) در گیرنده، امکان ارسال دادههای با اندازه بزرگتر را فذاهم کند. به شکستن بستههای در فرستنده و بازسازی بسته اصلی در گیرنده Segmentation and Reassembly گفته می شود.
- e) لایه کاربرد برای ارسال و دریافت پیام باید ابتدا درخواست ایجاد این سرویس را از طریق APIای که سیستم عامل در اختیار آن گذاشته است انجام دهد. به اتصال برنامه کاربردی به سرویس لایه انتقال سوکت می گویند. در سوکت، بافر ارسال و دریافت و متغیرهای نگهدارنده وضعیت سوکت نگهداری می شود.

# پاسخ سوال ۱۳:

# شرح مختصر وظايف لايهها

لایه کاربرد وظیفه ارائه و یا دریافت سرویس را دارد. نوع و مشخصات سرویس در اختیار كاربر است. نمایش صحیح اطلاعات و مدیریت جلسات نیز در لایه كاربرد با توجه به نوع سرويس تعريف مي شود.

وظیفه لایه انتقال، انتقال ابتدا به انتهای پیغام کاربر بین برنامههای کاربردی مبدأ و مقصد است. در مدل TCP/IP، لايه انتقال دو نوع سرويس انتقال پيغام مطمئن (توسط پروتكل TCP) و سرویس بیشترین تلاش (توسط پروتکل UDP) به لایه کاربرد ارائه میدهد.

وظيفه لايه اينترنت يا لايه شبكه مسيريابي (Routing) و جلوراني (Forwarding) بستهها است. سرویس لایه اینترنت به لایه بالاتر یک سرویس بدون اتصال بیشترین تلاش است. این سرویس توسط پروتکل IP ارائه می شود.

وظیفه این لایه اتصال بین گرهها شبکه از طریق یک شبکه فیزیکی است. این لایه یک بسته را از لایه اینترنت دریافت کرده و به گره مجاور تعیین شده توسط لایه اینترنت تحویل می دهد. وظایف این لایه توسط دو لایه پیوند داده و فیزیکی انجام می شود.

مدل لايهاي TCP/IP

لايه كاربرد

لايه انتقال

لايه اينترنت

لايه واسط شبكه

# **پاسخ سوال ۱۴:** الف)

برای رسیدن به اولین سوییچ نیاز است که پیام به صورت کامل از مبدا ارسال شود:

 $(8*10^6)/(2*10^6) = 4s$ در نهایت برای رسیدن به مقصد نیاز است که بسته از دو سوییچ عبور کند: 4s \*3 = 12s

ب)

برای رسیدن اولین بسته:

 $10^4/(2*10^6) = 5ms$ 

زمانی که اولین بسته به سوییچ اول می رسد این سوییچ شروع به ارسال بسته به سوییچ دوم کرده و مبدا در حال ارسال بسته دوم به سوییچ اول می باشد. در این صورت داریم:

$$3 * 5ms + (800 - 1) * 5ms = 10ms + 4s$$

ج)

در شرایطی که نیاز به ارسال مجدد پیام باشد. در صورتی که پیام قطعه قطعه نشده باشد مجبور هستیم به جای ارسال مجدد قطعهی خراب تمام پیام را دوباره ارسال نماییم.

د)

در شرایط واقعی بستهها دارای سربار میباشند و در صورتی که پیام به صورت چند بسته ارسال شود این سربارها بیشتر مىشوند.