



به نام خدا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر درس شبکههای کامپیوتری، نیمسال یکم سال تحصیلی 90-99 تمرین یک



نام و نامخانوادگی:
شماره دانشجوی <u>ی:</u>

توضيحات:

- مهلت تحویل تمرین یکشنبه 4 آبان در نظر گرفته شده است و تمدید پذیر نمی باشد.
- پاسخ به تمرین ها به صورت انفرادی باشد و اگر تقلب یافت شود نمره تمرین صفر خواهد شد.
 - نظم و خوانایی تمرین از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
- خواهش می شود تمرین خود را در قالب یک فایل PDF با نام "HW1_FirstnameLastName_StdudentNumber" مانند ;

 "HW1_ParsaAliEsfahani_ 9631052.pdf" در مهلت یاد شده در سایت بارگزاری فرمایید.
- پرسش های خود درباره این تمرین را می توانید از راه ایمیل های alirezasalehy@aut.ac.ir یا parsaesfahani78@gmail.com بیان کنید.






1- توپولوژی حلقه (Ring) و مش کامل (Full Mesh) را توضیح دهید و نمای آن ها بکشید و برتری ها و عیب های هر کدام را بنویسید. در هر کدام چند لینک به ازای n گره خواهیم داشت؟ افزودن یک گره تازه نیاز به برقراری چند ارتباط تازه دارد؟ و تفاوت های توپولوژی حلقه دو گانه (Dual Ring) را با حلقه بنویسید.

در روش مش کامل: 2/(n-1)/1/تباط نیاز می باشد. نیاز به ۱۸ ارتباط برای افزودن گره تازه می باشد. و در روش حلقه ۱۸ ارتباط نیاز می باشد.

<i>عیب</i>		بوتنرى		نام توپولوژی
هزينه بالا	•	امنيت بالا	•	مش کامل
مقیاس پذیری پایین	•	ایرد یابی ساده	•	
احتمال ارتباط های بیهوده میان	•	سرعت بالا	•	
گره ها زیاد می باشد.		خرابی هر گره تاثیری در کل	•	
		شبکه نخواهد داشت		
از آنجا که گردش بسته ها تنها	•	هزینه پایین	•	حلقه
در یک جهت می باشد در نتیجه		مقیاس پذیری بالا	•	
خرابی هر گره می تواند در		ایراد یابی ساده	•	
کارکرد کل شبکه تاثیر گذار		مدیریت ساده تر	•	
باشد.				
سرعت پایین	•			

در روش حلقه دو گانه برخلاف حلقه که در آن ارتباط یک سوبه (Half-Duplex) است، این امکان فراهم می باشد که ارتباط دو سویه (Full-Duplex) باشد. و همچنین مشکل از کار افتادن همه شبکه در صورت خرابی یک لینک را که در توپولوژی حلقه می باشد با وجود دو حلقه برطرف میکند.






2- یک ماهواره در فاصله t + 6 از سطح زمین می باشد و در لحظه t داده های خود را برای زمین می فرستد. و در زمان t + 6 گیرنده ای که بر روی زمین می باشد, به اندازه t + 6 داده از ماهواره دریافت کرده است. در این صورت نرخ ارسال داده (Mb/s) از فرستنده ماهواره به سوی زمین چه اندازه می باشدt + 6 داده از ماهواره دریافت کرده است. در این صورت نرخ ارسال داده (t = 300,000 kM/s)



$$\left(6s - \frac{400000}{300000}s\right) * x Mb/s = 7 * 8 Mb$$

$$x \, Mb/s = \frac{3}{14s} * 56 \, Mb \rightarrow x = 12 \, Mb/s$$

3- چرا به جای فرستادن سیگنال داده اصلی بر روی کانال از تکنیک مدولاسیون (Modulation) استفاده می شود, نام سه روش مدولاسیون را که در زیر نشان داده شده است بنویسید و آن ها با یکدیگر مقایسه کنید. اگر کانال انتقال داده نویزی باشد و همچنین مدار مدولاسیون با توان پایین نیاز داشته باشیم, کدام روش مدولاسیون از میان سه روش زیر احتمالا بهتر خواهد بود؟



الف- از آنجا که معمولا سیگنال های انتقال داده کاربران مختلف در یک طیف فرکانسی قرار دارند (مانند سیگنال های صوت) 1- برای اینکه از تداخل سیگنال ها در هنگام انتقال بر روی رسانه مشترک پیشگیری شود از مدولاسیون استفاده می شود. همچنین با این کار 2- امکان استفاده مشترک از یک رسانه برای کاربران فراهم میشود. (هنگامی که پهنای باند حامل ها در بازه های فرکانسی مختلفی از طیف باشد)


3- همچنین گاهی بر روی رسانه تنها سیگنال ها آنالوگ قابل فرستادن می باشد مانند رسانه های هدایت نشده (Unguided Media) که در اینجا نیز باید از مدولاسیون استفاده کرد.

4- گاهی نیز بازه فرکانسی سینگال های ارسالی پایین می باشد مانند سیگنال ها صوتی (300Hz to 3400Hz) که ارسال آن ها در محدوده فرکانسی اصلی خود نیاز به آنتن های بزرگ تر و تقویت بیشتر در نتیجه مصرف توان بیشتر می باشد.

ب- به ترتیب از بالا به پایین ASK, FSK, PSK ، که در این میان از نظر سادگی مدار به صورت ASK < FSK < PSK می باشند و از نظر مقاومت در برابر نویز نیز به صورت ASK < FSK < PSK می باشند.

ج- FSK (از PSK توان کمتری مصرف میکند و از ASK در برابر نویز مقاومت بهتری دارد)

4- در شكل زير نام فرآيند هاى A و B چيست, و در هر يك از اين فرآيند ها چه روشى به كار برده شده است؟



B: Analog to Analog Modulation (Amplitude Modulation ≈ ASK) , A: Multiplexing (FDM)





5- تفاوت Circuit-Switching و Packet-Switching در چیست و هر کدام در چه کاربردی مناسب تر می باشند و چرا در زیرساخت شبکه اینترنت امروزه Packet-Switching به کار می برد می باشد؟

در شبکه های سوویچ مداری در همه مدت زمان یک نشست بخشی از منابع شبکه مانند بخشی از پهنای باند لینک ها و ظرفیت بافر های سوویچ ها به آن نشست که میان دو سیستم میزبان ساخته شده است اختصاص می یابد. از این رو وظیفه برگزاری ارتباط میان دو میزبان بر دوش ابزار های میانی شبکه می باشد. به همین دلیل ممکن است گاهی کاربران برای آزادسازی منابع و در اختیار گرفتن منابع لازم، در انتظار بایستند. در این روش داده ها به صورت جریانی Abara همین دلیل ممکن است گاهی کاربران برای آزادسازی منابع و در اختیار گرفتن منابع لازم، در انتظار بایستند. در این روش داده ها یکسان است. در این روش به دلیل اختصاص منابع به یک نشست، می توان سرویس دهی تضمین شده را فراهم کرد. یعنی می توان انتظار داشت نرخ تبادل داده میان دو میزبان در یک بازه مطمئن باشد و تغییرات Jitter کمتری داشت. بهره وری از زیرساخت شبکه در این روش پایین تر می باشد. زیرا مدار ها حتی زمانی که داده ای در یک نشست داد و ستد نمی شود تنها به آن نشست اختصاص داده شده است. از این رو کاربر های کمتری را می تواند سرویس دهی کند و در نتیجه هزینه بالاتری به ازای اندازه برابری از کاربران دارد.

ولی در روش سوویچ بسته پیام ها به بسته هایی شکسته می شوند و به صورت بهترین تلاش (Best Effort) در شبکه انتقال می یابند. از این رو کاربران نیازی به انتظار برای اختصاص یابی منابع ندارد. ولی تضمینی برای رسیدن همه پیام ها به مقصد نیست و ممکن است در میانه راه به دلیل هایی مانند پر شدن بافر سوییچ ها، حذف شوند. همچنین باید بر روی همه بسته ها آدرس مقصد و مبدا نوشته شود زیرا بسته ها در مدار ویژه و ثابتی در شبکه جریان ندارند. داده ها در این شبکه ها به صورت بسته ای (Data Block) جابه جا می شوند. و ممکن است ترتیب دریافت بسته ها و فرستادن آن ها یکی نباشد. نرخ بیت تبادل داده میان دو میزبان ایستا نیست و تغییرات Jitter وابسته به بار و وضعیت شبکه می باشد. بهره وری از شبکه در این روش بالا است و می تواند کاربران بیشتری را سرویس دهی کند در نتیجه هزینه آن پایین تر می باشد.

با توجه به موارد گفته شده در بالا شبکه های سوویچ مداری برای کاربرد هایی مناسب تر است که نرخ انتقال داده ثابتی وجود دارد یا مورد نیاز هست یا داده ها به صورت بی درنگ (PSTN) که شبکه سوویچ مداری به صورت بی درنگ (Real Time) و جریانی فرستاده می شوند. مانند تماس های صوتی و تصویری. همانند شبکه تلفن سنتی (PSTN) که شبکه سوویچ مداری می باشد.

ولی شبکه هایی که در آن ها داده ها در حجم بالا و در زمان کوتاه جابه جا می شوند که انتقال انفجاری (Burst Transfer) نام دارد. شبکه های سوویچ بسته مناسب تر می باشند.

با توجه به کارکرد های سنتی که از شبکه اینترنت خواسته می شد مانند تبادل فایل یا تبادل پیام و... که در آن نیاز به نرخ انتقال و تاخیر ثابتی نیست و همچنین هزینه کمتر شبکه های سوویچ بسته، زیر ساخت اینترنت برپایه شبکه های سوویچ بسته پیاده سازی شده است.

6- درستی و نادرستی موارد زیر را بنویسید.

الف — دستگاه های هسته شبکه در شبکه های Circuit-Switched فرآیند برپاسازی ارتباط و خاتمه آن را انجام می دهد ولی دستگاه های هسته شبکه (سوویچ) در شبکه های Packet-switched این گونه نیستند.

درست

ب- در شرایطی خاص شبکه های Circuit-switched از اینکه کاربر ارتباط تازه ای برقرار کند, پیشگیری می کنند.

درست





ج- پس از برقراری کامل ارتباط در شبکه های Circuit-Switched همانند شبکه های Packet-Switched , دستگاه های هسته شبکه برای هدایت بسته های دریافتی به آدرس بسته ها نیاز دارند.

نادرست

د- دستگاه های هسته شبکه در شبکه های Circuit-Switched برخلاف شبکه های Packet-Switched برای کارکرد درست نیازی به دانستن توپولوژی شبکه ندارند.

نادر ست

-7

الف) نحوه کارکرد هر کدام از روش های سوییچینگ cut-through ، store-and-forward و fragment-free را مختصرا توضیح دهید و مزایا و معایب آن ها را با هم مقایسه کنید.

در روش store-and-forward سویچ منتظر می ماند کل بسته ها دریافت شود سپس آن ها را در حافظه ذخیره می کند، بعد از آن اطلاعاتی مانند آدرس مبدا و مقصد همچنین وجود خطا بررسی می کند تا بسته های دچار خطا را دور بیاندازد سپس بسته ها را به درگاه و مقصد مورد نظر ارسال می شود. این روش بیشترین میزان تاخیر را در بین دیگر روش ها دارد ولی اطمینان می دهد که بسته های خطادار یا کوتاه شده در شبکه وجود نداشته باشند و کیفیت ترافیک انتقالی در این روش بالاست.

در روش cut-through سوییچ به محض اینکه آدرس مک مقصد یک بسته را بخواند آن را ارسال می کند. یعنی ممکن است بقیه یک بسته در حال دریافت شدن باشد. به دلیل این که بایت های دیگر بسته را نمی خواند، نمی توانند خطای بسته ها را بررسی کند پس بسته های خطادار یا شکسته شده می توانند کارایی شبکه را پایین بیاورند ولی کم ترین میزان تاخیر را بین دیگر روش ها دارد.

روش fragment-free فرم پیشرفته cut-through/ست که ابتدا 64 بایت اول یک بسته را ذخیره می کند سپس ارسال می کند. همچنین می تواند یک بررسی کوچک خطای بسته نیز بکند. دلیل این که این روش فقط 64 بایت اول یک بسته را چک می کند این است که بیشتر خطا ها در همین 64 بایت اول رخ می دهد. تاخیر و کیفیت ترافیک ارسالی این روش بین دو دیگر قرار می گیرد.

ب) ساختار سلسله مراتبی پروتکل های یک سیستم n لایه دارد. برنامه های کاربردی در این سیستم پیام هایی به طول M بایت تولید می کنند و در هر لایه سرآیند h بایتی به پیام لایه بالاتر اضافه می شود. میزان سربار (overhead) داده های کنترلی در این شبکه چه قدر است؟

> داده های کنترلی – - راهنمایی: سربار = کل داده های ارسالی

8- در شکل زیر سرور بسته هایی را به کلاینت به طور پیوسته ارسال می کند. فرض کنید همه تاخیر ها وجود دارد.

الف)زمانی که یک بسته به مسیریاب اول می رسد با چه تاخیر هایی به ترتیب مواجه می شود؟ کدام یک از این تاخیر ها ثابت و کدام یک متغیر هستند؟ فقط نام ب بد.


1. تاخير صف 2. تاخير پردازش 3. تاخير انتقال 4. تاخير انتشار





در این بین تاخیر صف میتواند متفاوت باشد زیر در هر لحظه تعداد بسته های داخل صف مشخص نیست

ب) فرض کنید نرخ انتقال $R_1 < ... < R_2 < R_1$ باشد و هر مسیریاب بافر محدودی داشته باشد. علت احتمال وقوع packet loss را توضیح دهید؟ برای جلوگیری از آن چه کار باید کرد؟



سرور بسته هایی به کلاینت ارسال می کند و پهنای باند لینک ها از سرور به سمت کلاینت کمتر می شود. پس بسته ها هنگام رسیدن به هر مسیریاب با تاخیر صف مواجه می شوند و در بافر مسیریاب ذخیره می شوند و هنگامی که بافر مسیریاب پر شود packet loss رخ می دهد. برای جلوگیری از آن سرور باید نرخ ارسال خود را برابر Rn قرار دهد.

9- فرض کنید کاربران لینکی با ظرفیت 3 Mbps را به اشتراک می گذارند. هم چنین فرض کنید هر کاربر به 150 Kbps برای ارسال احتیاج دارد؛ اما هر کاربر تنها ۱۰ درصد مواقع ارسال می کند.

الف. اگر از circuit switching استفاده شود، می توان از چند کاربر پشتیبانی کرد؟

ب. برای باقی مساله فرض کنید که از packet switching استفاده میشود. احتمال این که یک کاربر در حال ارسال باشد را بدست آورید.

ج. فرض کنید ۱۲۰ کاربر وجود دارد.احتمال آن که دقیقا x کاربر در لحظه حاضر درحال ارسال باشند را بدست آورید. (نیازی به بدست آوردن جواب آخر نیست)

د. احتمال آن که ۲۱ کاربر یا بیشتر همزمان درحال ارسال باشند را بدست آورید. (نیازی به بدست آوردن جواب آخر نیست)

الف) از ۲۰ کاربر می توان به صورت همزمان در روش سوئیچینگ مداری پشتیبانی کرد.

$$p = \frac{10}{100} = 0.1 \ (\because$$

$$\binom{120}{n} p^n (1-p)^{120-n}$$
 (5

$$1 - \sum_{i=0}^{20} {120 \choose i} p^i (1-p)^{120-i}$$
 (s

10- در شبکه های نوین سوئیچینگ بسته، شامل اینترنت، میزبان مبدا پیام های لایه ی کاربرد را به بسته های کوچکتر شکسته و این بسته ها را داخل شبکه ارسال می کند. گیرنده بسته ها را به صورت پیام اصلی سرهم می کند. ما به این روند Message Segmentation and reassembly می گوییم. پیامی با طول 10⁶ * 8 بیت را در نظر بگیرید که می خواهد از مبدا به مقصد در شبکه ای که از دو سوئیچ تشکیل شده است ارسال شود. همه ی لینک ها Mbps می باشند. از تاخیرهای انتشار، صف و پردازش صرف نظر کنید.

الف) فرض کنید پیام از مبدا به مقصد بدون message segmentation ارسال می گردد. چفدر طول می کشد تا پیام از مبدا به اولین سوئیچ برسد؟ در نظر داشته باشید که سوئیچ ها از روند store-and-forward استفاده می کنند. مدت زمان رسیدن پیام به صورت کامل از مبدا به مقصد چقدر است؟





برای رسیدن به اولین سوئیچ نیاز است که پیام به صورت کامل از مبدا ارسال شود:

$$\frac{8*10^6}{2*10^6} = 4s$$

در نهایت برای رسیدن به مقصد نیاز است که بسته از دو سوئیچ عبور کند:

$$4s*3 = 12s$$

ب) فرض کنید پیام به ۸۰۰ بسته تقسیم میشود که هر بسته طولی برابر با 10⁴ بیت دارد. چقدر طول می کشد اولین بسته از مبدا به اولین سوئیچ برسد؟ چه مدت زمانی برای رسیدن پیام از مبدا به مقصد لازم است؟

برای رسیدن اولین بسته:

$$\frac{10^4}{2*10^6} = 5s$$

زمانی که اولین بسته به سوئیچ اول میرسد، این سوئیچ شروع به ارسال بسته به سوئیچ دوم کرده و مبدا در حال ارسال بسته دوم به سوئیچ اول میباشد. در این صورت داریم:

$$3*5ms+(800-1)*5ms=10ms+4s$$

ج) علاوه بر کاهش تاخیر چه دلایلی برای استفاده از Message Segmentation وجود دارد؟


در شرایطی که نیاز به باز ارسال پیام باشد، در صورتی که پیام قطعه قطعه نشده باشد مجبور هستیم به جای باز ارسال قطعهی خراب تمام پیام را دوباره ارسال کنیم، همچنین ما نمی توانیم هر پیغام با هر اندازه در شبکه بفرستیم و محدودیت اندازه داریم زیرا MTU شبکه (حداکثر اندازه بسته ای که می توان در شبکه فرستاد) محدود کننده است.

د) در مورد معایب Message Segmentation بحث کنید.

در شرایط واقعی بسته ها دارای سربار می باشند و در صورتی که پیام به صورت چند بسته ارسال شود این سربارها بیشتر می شوند.



11- فرض کنید در یک سازمان ۱۰ کاربر از طریق خطوط ۱۰ مگابیت بر ثانیه به سوییچ متصل شده اند. حداکثر ترافیک قابل انتقال از طریق سخت افزار سوییچ ۸۰ مگابیت بر ثانیه است. در ضمن این سوییچ از طریق پورت اترنت به مسیریاب و از انجا با یک خط ۴۰مگابیت بر ثانیه به اینترنت متصل شده است. اگر اندازه بسته های ارسالی هر کاربر در واحد زمان به چه میزان باشد تا شبکه (بدون در نظر گرفتن تاخیر) در حالت پایدار بماند؟



برای حالت تعادل نیاز است که نرخ ورود از نرخ خروج کمتر باشد. در این همبندی دو گلوگاه وجود دارد. از آنجایی که توانایی سوئیچ در پردازش بسته ها پایین تر است در رابطه با آن بحث می کنیم:


rate * 1500 * 8 * 10 = 40*Mbps*

در اینجا میخواهیم نرخ بیت ورودی به سوئیچ از مجموع همه ی کاربران حداکثر به اندازه ی توان پردازشی سوئیچ باشد بنابراین نرخ ارسالی هر کاربر حداکثر برابر با:

$$Rate = \frac{40*10^6}{1500*8*10} = \frac{1000}{3} = 333.3 \ packet/sec$$



12 مطابق شکل دو کاربر می خواهند به طور همزمان 3 بیت داده را ارسال کنند. داده ها چه گونه روی کانال قرار می گیرند و گیرنده چه طور داده ها را دریافت می کند؟ محاسبه کنید.



نحوه قرار گیری بیت اول فرستنده ها روی کانال:

Sender 1: $-1 \times [-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1] = [1,1,1,-1,-1,-1,1,1]$

Sender 2: $-1 \times [-1,1,1,-1,1,1,1,-1] = [1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1]$

Combination: [1,1,1,-1,-1,-1,1] + [1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1] = [2,0,0,0,-2,-2,0,2]

دریافت بیت اول فرستنده اول توسط گیرند:

Extraction: $[2,0,0,0,-2,-2,0,2] \times [-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1] = -2 - 2 - 2 - 2 = -8$

$$\frac{-8}{8} = -1$$

دریافت بیت اول فرستنده دوم توسط گیردنه:

Extraction: $[2,0,0,0,-2,-2,0,2] \times [-1,1,1,-1,1,1,1,-1] = -2 - 2 - 2 - 2 = -8$

$$\frac{-8}{8} = -1$$

بیت های دوم و سوم نیز به همین ترتیب محاسبه می شود.





13- در یک سیستم سلولی 4 کاربر A, B, C, D می خواهند به یک ایستگاه پایه (Base Station) داده بفرستند. در این سیستم روش مالتی پلکسینگ CDMA به کار برده می شود. که در این صورت سیگنال هر کاربر برای کاربر دیگر در سمت گیرنده (Base Station) نویز به شمار می رود (تصور کنید این نویز مانند نویز سفید گائوسی رفتار می کند). همچنین نویز کلی کانال برابر با 0.001 وات می باشد. دستگاه هر یک از کاربران در صورتی که در فاصله ای کمتر از KM کاز ایستگاه پایه باشد با توان 0.6 وات و اگر فاصله بیش از این باشد با توان 3 وات سیگنال ها را می فرستد. در صورتی که فاصله کاربر ها تا ایستگاه پایه به ترتیب برابر با ۲۰۱۸ (M, ۱۵ KM باشد. اگر رابطه Path Gain به صورت زیر باشد:

Path Gain =
$$\frac{P_R}{P_T} = 5 * \left(\frac{c}{4\pi df}\right)^2$$
, $c = 3 * 10^8 \frac{M}{S}$, $f = 824 * 10^6 Hz$

(در این رابطه P_R برابر با توان سیگنال دریافتی از سوی گیرنده و P_T برابر با توان سیگنال فرستاده شده از سوی فرستنده می باشد)

الف - بیشنیه ظرفیت نرخ بیتی که هر کاربر می تواند از کانال داشته باشد چه قدر می باشد.

ب- در صورتی که بخواهیم حداقل کیفیت سرویس را برای همه کاربران داشته باشیم, در چه حالتی مجموع نرخ ارسالی کاربران بیشینه خواهد شد.

رابطه Shannon در محاسبه ظرفیت کانال (C) بر حسب Bit Rate به صورت زیر می باشد: (لگاریتم در مبنای 2)

$$C_{for\,user\,A} = W_C \log^{1 + SINR_{for\,user\,A}}_{2}$$

که در اینجا پهنای باند کانال برای همه کاربران یکسان و برابر با $W_C = 1.25~\mathrm{MHz}$ می باشد.

SINR (Signal to noise and interference ratio) نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$SINR_{for user A} = \frac{P_S}{P_N + \sum_{i \in \{Users - A\}} P_i}$$