





ا**نشگاه صنعتی امیر کبیر** ( پلی تکنیک تهران )

## پاسخ سوال ۱:

در مدل OSI، لایه کاربرد وظیفه ارائه سرویس نظیر ارسال فایل و کنترل از راه دور سیستمها و ... را برعهده دارد. برنامههای کاربردی که کاربران استفاده می کنند در این لایه قرار دارند. لایه کاربرد واسط ارتباطی کاربر با بقیه لایهها است. برنامههایی نظیر ارسال و دریافت ایمیل، به اشتراک گذاری فایل و برنامههای کاربردی دیگر در لایه کاربرد قرار دارند. در مدل OSI، پروتکل لایه کاربرد فقط به ارائه سرویس به کاربران می پردازد و وظایفی از قبیل کدگذاری و یا رمزنگاری اطلاعات و مدیریت نشست یا جلسه را به عهده ندارد.

در مدل TCP/IP، لایه کاربرد علاوه بر ارائه سرویس به کاربر که در مدل OSI شرح داده شد وظایف ارائه صحیح اطلاعات که در مدل OSI به عهده لایه ارائه (Presentation) و وظایف مدیریت جلسه که در مدل OSI به عهده لایه جلسه (Seesion) است را نیز به عهده دارد. در واقع، لایه کاربرد در مدل TCP/IP وظایف سه لایه بالای مدل OSI یعنی لایه کاربرد، لایه ارائه و لایه جلسه را به عهده دارد.

## پاسخ سوال ۲:

## (, **.**it

هر دو معماری برای به اشتراک گذاری منابع و ارائه یا دریافت سرویس استفاده می شوند. در معماری Client-Server نقش برنامه کاربردی ثابت است یعنی یا Client است یا Server. اما در معماری Peer-to-Peer این نقش ثابت نیست و هر برنامه کاربردی هم نقش Server را دارد در زمانی که سرویس دریافت می کند و هم نقش Server را دارد زمانی که سرویس ارئه می کند. جدول مقایسه به صورت زیر است:

Client-Server	P2P	معيار	ردیف
Centralized network دادهها در یک سرور مرکزی نگهداری میشوند. کلاینتها فقط با سرور مرکزی در ارتباط مستقیم هستند.	Decentralized network هر peer بخشی از دادهها را دارد. apeerها میتوانند مستقیما با هم در ارتباط باشند.	نوع شبکه (از جهت ذخیره دادهها و ارائه سرویس)	١
تبادل داده data exchange	ارتباطات و اتصالات communication & connectivity	تمرکز اصلی معماری	٢
نقش گرهها ثابت است. هر گره یا سرور است یا کلاینت. سرور تمام خدمات و داده ها را ارائه می دهد و کلاینت خدمات و داده ها را درخواست می کنند.	هر گره می تواند هم سرور و هم کلاینت باشد. گرهها همگی یکسان هستند و نقش ثابتی ندارند.	نحوه انتقال داده (نقشها)	٣
پیادهسازی و نگهداری این شبکه هزینه بالایی دارد زیرا نیاز به سرور مرکزی همیشه در حال کار دارد.	نسبت به Client/Server هزینه کمتری دارد زیرا نیازی به سرور مرکزی نیست.	هزينه	۴
از نظر کنترل دسترسی و محرمانگی: امنیت بهتری را فراهم می کند زیرا دسترسی به دادهها توسط سرور مرکزی کنترل می شود. از نظر دسترس پذیری: بدلیل وجود سرور مرکزی در مقابل حملات ممانعت سرویس آسیب پذیر تر است.	از نظر کنترل دسترسی و محرمانگی: آسیبپذیرتر است زیرا گرهها همزمان در نقش سرور و کلاینت عمل می کنند و دادهها در همه گرهها توزیع شده است و کنترل دسترسی به دادهها به صورت متمرکز صورت نمی پذیرد. از نظر دسترس پذیری:	امنیت	۵



## درس تعکیه بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



	بدلیل ویژگی توزیعشدگی اطلاعات، در مقابل حملات ممانعت از سرویس مقاومتر هستند.		
از پایداری بالایی برخوردار است و میتواند در صورت نیاز گسترش یابد.	با افزایش تعداد گرهها در این شبکه، کاراَیی کاهش مییابد.	کاراَیی	۶
پهنای باند بستگی به پهنای باند لینک(های) ارتباطی اتصال سرور به شبکه دارد.	در شبکههای P2P، از ابتدای اتصال پهنای باند کامل گرهها استفاده نمیشود. بلکه با توجه به پهنای باند موجود هر گره از آن استفاده و زمانی که مورد نیاز نیست آزاد میشود.	توزیع پهنای باند	γ

## <u>ب</u>)

از جمله کاربردهای معماری Client-Server در کاربردهای سرویسهای ایمیل، دسترسی از راه دور، وب و موارد مشابه دیگر است. بدلیل متمرکز بودن سرورها و پایگاه دادهها، مدیریت ارتباطات بهتر صورت می گیرد و کیفیت سرویسدهی و امنیت در این سرویسها تضمین میشود.

کاربردهای معماری P2P بیشتر در به اشتراکگذاری فایل (file sharing)، بروزرسانی سیستمهای نرمافزاری نظیر سیستم عامل و موارد مشابه دیگر است که عموماً حجم داده و ترافیک درخواستها بسیار زیاد است و نیاز به سرورهای قوی (هزینه پیادهسازی و نگهداری بالا) وجود دارد. با استفاده از معماری P2P، کاربران با به اشتراکگذاری بخشهایی از فایل که در اختیار دارند و با سرعت بارگذاری خود به شبکه کمک میکنند و بدون نیاز به سرورهای قوی، حجم داده و ترافیک بین Peerها تقسیم میشود که باعث کاهش هزینه و سربار نگهداری سرورها می شود.

## <del>ج</del>)

علت اصلی استفاده از معماری P2P، ویژگی غیرمتمرکز بودن (Decentralized) است که باعث می شود در اشتراک گذاری اطلاعات مورد نیاز کلیه یا بخش زیادی از کاربران، کارآیی، امنیت بهبود یابد و هزینه پیاده سازی و نگهداری کمتری نسبت به معماری Client-Server داشته باشند. چون هیچ سرور مرکزی در سیستم نیست، مهاجم نمی تواند با پر کردن ظرفیت آن، ارائه سرویس به کاربران واقعی را متوقف و در عملکرد سیستم اختلال ایجاد کند (از جمله حملات سایبری نظیر DoS). همچنین با از کار افتادن یک گره، فقط همان گره خاموش می شود و بقیه شبکه بدون نقص به کار خود ادامه می دهد (پایداری سیستم). در معماری P2P، واسطه ها حذف می شوند و کاربران مستقیماً با یکدیگر در ارتباط هستند که علاوه بر افزایش سرعت و کاهش هزینه، منجر به مصونیت سیستم در برابر سانسور نهادها و مراجع کنترل کننده نیز می شود. یکی از کاربردهای مهم معماری P2P، زنجیره بلوکی (ا دارند، امکان دستکاری و تغییر داده ها وجود ندارد.

## پاسخ سوال ۳:

### الف)

UDP	ТСР	سرویس	ردیف
*	✓	انتقال داده با قابلیت اطمینان	١
*	*	امنیت	۲
✓	×	ارتباط بین یک فرستنده با چند گیرنده (multicast)	٣
✓	×	گذردهی بالا	۴
×	✓	کنترل جریان (flow control)	۵
×	×	تضمین دریافت داده در زمانی مشخص	۶
×	✓	توانایی ارسال پیغام بزرگ	٧



## درس سکر بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



ب)

استفاده از UDP سرعت ارتباط را افزایش میدهد، زیرا سربارهای زمانی برای شروع و خاتمه دادن ارتباط را نداشته و کنترلی بر روی جریان ندارد، از این رو استفاده از UDP در ارتباطهای چندرسانهای بهتر است. البته باید به این نکته نیز دقت شود که ممکن است همیشه افزایش سرعت اتفاق نیافتد. مثلا اگر شبکه دچار ازدحام شده باشد ممکن است تعداد زیادی از بستهها با ارسال بستههای UDP از بین بروند.

البته باید توجه داشت که دور بودن سرویس گیرنده و سرویس دهنده باعث افزایش تاخیر در ارتباطها می شود و هزینه ایجاد و از بین بردن اتصال را بالا می برد.

ج)

خیر، در مورد تضمین پهنای باند و تاخیر راه حل انتها به انتها وجود ندارد و نیاز است که گرههای شبکه نیز در این تضمین مشارکت داشته باشند.

## پاسخ سوال ۴:

الف)

یکی از تفاوتهای بنیادین بین HTTP/1.1 و نسخههای قدیمی تر HTTP آن است که در نسخه ۱.۱ اتصال به صورت پیش فرض مداوم (persistent) در نظر گرفته می شود. در اتصالات مداوم مکانیزمی به نام سیگنالینگ قرار داده شده است که در آن کلاینت و سرور می توانند بسته شدن اتصال TCP را اعلام نمایند و اتصال را خاتمه دهند. هنگامی که سیگنال بسته شدن دریافت شد، کلاینت نباید در خواست دیگری بر روی آن اتصال ارسال نماید.

ب)

هیچگونه سرویس رمزنگاری توسط HTTP ارائه نمی گردد.

ج)

خیر، یک کلاینت نباید بیش از دو اتصال با یک سرور یا پراکسی برقرار کند.

د)

بله، در هر زمان، یک سرویسدهنده یا سرویس گیرنده یا پراکسی می تواند اتصال را قطع کند. به عنوان مثال، فرض کنید سرور اتصال را بی کار (idle) تشخیص می دهد و اقدام به بستن اتصال می کند و در همان زمان نیز سرویس گیرنده اقدام به فرستادن در خواست جدید می کند. از دید سرویس دهنده، اتصال در حالی که بی کار بود بسته می شود اما از دید سرویس گیرنده در خواست جدیدی در حال انجام است و اتصال بی کار نیست.

## <u>سوال ۵:</u>

الف)

زمان بدست آوردن آدرس IP:

 $t_{IP\_address\_resolve} = RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 

بعداز بدست آرودن آدرس IP، ابتدا باید اتصال TCP برقرار شود و سپس درخواست HTTP ارسال شده و شی دریافت شود.

 $t_{TCP\_connection} = RTT_0$ 

 $t_{get\_web\_object} = RTT_0$ 

درنتيجه:

 $Delay_{get\_base\_HTML} = t_{IP\_address\_resolve} + t_{TCP\_connection} + t_{get\_web\_object}$ 

 $Delay_{get\ base\ HTML} = RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + RTT_0 + RTT_0$ 

 $Delay_{get\_base\_HTML} = 2RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n$ 



# درس سکیدهای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



ب)

با توجه به اینکه HTTP به صورت غیر مداوم و بدون اتصال موازی عمل می کند بنابراین بعداز دریافت base HTML که زمان دریافت آن در بند الف محاسبه شد، برای دریافت هر شی باید یک اتصال TCP باز شود و سپس درخواست ارسال و شی دریافت شود. در نتیجه:

 $Delay_{get\_baseHTML\_5\_object} = 2RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \dots + RTT_n + 5 \times (RTT_0 + RTT_0)$ 

 $Delay_{get\_baseHTML\_5\_object} = 12RTT_0 + RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n$ 

سوال ۶:

Data Packet Length:  $L_d = 100000 \ (bit)$ Control Packet Length:  $L_c = 200 \ (bit)$ HTTP Object Length:  $L_o = 100000 \ (bit)$ Number of Objects:  $K = 10 \ (bit)$ Transmission Rate:  $R \ (bps)$ 

Link Length: d(m)Propagation Speed: V(m/s)Propagation Delay:  $t_{prop} = d/V(s)$ Round Trip Time:  $RTT = 2t_{prop}(s)$ 

• روش ناپایا (non-persistent) با ۱۰ اتصال موازی:

Data Packet Transmission Time for one parallel connection:  $t_{d1} = \frac{L_d}{R}$ 

Control Packet Transmission Time for one parallel connection:  $t_{c1} = \frac{L_c}{R}$ 

Data Packet Transmission Time for N parallel connection:  $t_{dN} = \frac{L_d}{R/N} = \frac{NL_d}{R} = Nt_{d1}$ 

Control Packet Transmission Time for N parallel connection:  $t_{CN} = \frac{L_c}{R/N} = \frac{NL_c}{R} = Nt_{c1}$ 

 $ResponseTime_{NonPresistent} = \underbrace{\underbrace{(t_{c1} + RTT + t_{c1})}_{TCP\ Connection} + \underbrace{(t_{c1} + RTT + t_{d1})}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ Base\ HTML} + \underbrace{\underbrace{(t_{c10} + RTT + t_{c10})}_{TCP\ Connection} + \underbrace{(t_{c10} + RTT + t_{c10})}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ other\ 10\ HTML\ Objects}$ 

$$\begin{split} ResponseTime_{NonPresistent} &= 4RTT + 3t_{c1} + t_{d1} + 3t_{c10} + t_{d10} = 4RTT + 33t_{c1} + 11t_{d1} \\ &= 8t_{prop} + \frac{33 \times 200}{R} + \frac{11 \times 100000}{R} = \frac{8d}{V} + \frac{1106600}{R} \end{split}$$

• روش پایا (persistent):

Data Packet Transmission Time:  $t_d = \frac{L_d}{R}$ 

Control Packet Transmission Time:  $t_c = \frac{L_c}{R}$ 

الف) يايا خط لوله (pipeline):

 $ResponseTime_{PipelinePresistent} = \underbrace{\underbrace{(t_c + RTT + t_c)}_{TCP\ Connection} + \underbrace{(t_c + RTT + t_d)}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ Base\ HTML} + \underbrace{\underbrace{(t_c + RTT + 10 \times t_d)}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ other\ 10\ HTML\ Objects}$ 

 $ResponseTime_{PipelinePresistent} = \ 3RTT + 4t_c + 11t_d = 6t_{prop} + \frac{13 \times 200}{R} + \frac{11 \times 100000}{R} = \frac{6d}{V} + \frac{1100800}{R}$ 

ب) پایا بدون خط لوله (no\_pipeline):

 $ResponseTime_{NoPipelinePresistent} = \underbrace{\underbrace{(t_c + RTT + t_c)}_{TCP\ Connection} + \underbrace{(t_c + RTT + t_d)}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ Base\ HTML} + \underbrace{10 \times \underbrace{(t_c + RTT + t_d)}_{HTTP\ Request-Response}}_{Recieve\ other\ 10\ HTML\ Objects}$ 

 $ResponseTime_{NoPipelinePresistent} = \ 12RTT + 13t_c + 11t_d = 24t_{prop} + \frac{13 \times 200}{R} + \frac{11 \times 100000}{R} = \frac{24d}{V} + \frac{1102600}{R} + \frac{1102600}{R}$ 



## درس منجر ای کامپوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ یاسخ تمرین سری دوم



$$ResponseTime_{NonPresistent} - ResponseTime_{PipelinePresistent} = \frac{2d}{V} + \frac{5800}{R}$$

چون اختلاف مثبت است بنابراین تأخیر روش ناپایا بیشتر از تأخیر روش پایا خظ لوله است.

$$ResponseTime_{NonPresistent} - ResponseTime_{NoPipelinePresistent} = \frac{4000}{R} - \frac{16d}{V}$$

اگر  $R < \frac{250}{d/V}$  باشد آنگاه تأخیر روش ناپایا بیشتر از تأخیر روش پایا بدون خظ لوله است. و

اگر  $R>rac{250}{d/v}$  باشد آنگاه تأخیر روش ناپایا کمتر از تأخیر روش پایا بدون خظ لوله است. و

اگر  $R=rac{250}{d/V}$  باشد آنگاه تأخیر روش ناپایا مساوی با تأخیر روش پایا بدون خظ لوله است.

## مقایسه روش پایا بدون خط لوله با پایا خط لوله:

$$ResponseTime_{NoPipelinePresistent} - ResponseTime_{PipelinePresistent} = \frac{18d}{V} + \frac{1800}{R}$$

چون اختلاف مثبت است بنابراین تأخیر روش پایا بدون خظ لوله بیشتر از تأخیر روش پایا خظ لوله است.

پرسش	ردیف
URL صفحه وب درخواستی چیست؟	الف)
مرورگر از چه نسخهای از پروتکل HTTP استفاده می کند؟	ب)
اتصال مداوم (persistent) و غيرمداوم (non-persistent) را به	ج)
اختصار تعریف کرده و مشخص کنید در این پیغامها از کدام	
روش استفاده شده است.	
آیا شیء (Object) درخواستی بر روی سرور موجود بوده است؟	(د)
پاسخ در چه زمانی فراهم شده است؟	ه)
آخرین زمان تغییر شیء درخواستی در چه زمانی بوده است؟	و)
اندازه شیء (Object) درخواستی چقدر است؟	()
آیا سرور با تقاضای نوع اتصال موافق بوده است؟	ح)
از کدام یک از روشهای HTTP استفاده شده است؟	ط)
	URL صفحه وب درخواستی چیست؟  مرورگر از چه نسخهای از پروتکل HTTP استفاده می کند؟  اتصال مداوم (persistent) و غیرمداوم (non-persistent) را به اختصار تعریف کرده و مشخص کنید در این پیغامها از کدام روش استفاده شده است.  آیا شیء (Object) درخواستی بر روی سرور موجود بوده است؟  پاسخ در چه زمانی فراهم شده است؟  آخرین زمان تغییر شیء درخواستی در چه زمانی بوده است؟  اندازه شیء (Object) درخواستی چقدر است؟

پروکسی سرور میتواند مطابق شکل به سوییچ یا به مسیریاب متصل شود. اگر به سوییچ متصل شود، تاخیر LAN برابر صفر خواهد بود. اگر به مسیریاب متصل شود، بار بر روی لینک ۱۰۰ مگابیتی به صورت زیر محاسبه میشود:

$$\frac{30 \times 400 \times 10^3}{100 \times 10^6} = 0.12$$

که مطابق نمودار میتوان از تاخیر آن چشمپوشی کرد. بنابراین تفاوتی در محل قرارگیری پروکسی نخواهد بود.

۵۰ درصد درخواستها نیاز به دانلود اطلاعات از وب سرورهای اصلی دارند. بنابراین بار بر روی لینک دسترسی ۱۰ مگابیتی به صورت زیر محاسبه می شود:

Load on The Internet Access Link = 
$$0.5 \times \frac{30 \times 400 \times 10^3}{10 \times 10^6} = 0.6$$

که مطابق نمودار تاخیری برابر 0.5 ثانیه دارد. تاخیر اینترنت برابر با 2 ثانیه است و مجموع این دو تاخیر برای این درخواستها برابر 2.5 است. بنابراین متوسط تاخیر دریافت شیهای وب برابر است با:

 $Access\_Router\_Delay = 0.5 s$ 



## درس سکید بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



 $Delay = Proxy\_Delay \times 0.5 + (Access\_Router\_Delay + Internet\_Delay) \times 0.5$  $= 0 \times 0.5 + (2 + 0.5) \times 0.5 = 1.25 s$ 

## پاسخ سوال ۹:

### الف)

پروتکل FTP یکی از پروتکلهای پرکاربرد برای تبادل فایل بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده در شبکه اینترنت است. این پروتکل بر اساس مدل (log به اورود به اورود به اورود به اورود به اورود به (اساس دورود به اورود مشابه با عملیات خط فرمان (command line) یونیکس یا ویندوز را انجام دهد. عملیاتی نظیر دریافت لیست فایلها، ایجاد دایرکتوری، تغییر دایرکتوری و موارد مشابه دیگر. از جمله عملیات مهم پروتکل FTP دریافت کردن (Download) و یا کپی کردن (Upload) فایل از یا به سرویسدهنده است. پروتکل FTP برای ارسال فرمانها (commands) و ارسال و یا دریافت فایل از دو سوکت TCP همزمان بر روی پورتهای ۲۱ و ۲۰ استفاده می کند. اتصال TCP بر روی سوکت ۲۱ برای تبادل فرمانهای کنترلی و اتصال ۲۰ و بریافت فایل، سرویسگیرنده تبادل فایل استفاده می شود. جداسازی کانال کنترلی از کانال داده در FTP این مزیت را دارد که همزمان با ارسال و یا دریافت فایل، سرویس گیرنده می تواند فرمان جدید به سرویسدهنده بدهد.

## ب)

به کانال کنترل (سیگنالینگ) مجزا از کانال داده، اصطلاحاً کانال کنترلی خارج باندی (Out-of-band) می گویند. در مقابل آن کانال کنترلی داخل باندی (In-band) را داریم که فرمانهای کنترلی و داده در یک کانال ارسال می شوند. مزیت کانال کنترلی داخل باندی (In-band) نسبت به خارج باندی (Out-of-band) این است که منابع کمتری استفاده می کند و برای سرویسهایی نظیر سرویس تلفن که بعداز برقراری ارتباط سرویس گیرنده فرمانهای زیادی ارسال نمی کند، مناسب هستند.

در کانال کنترلی خارج باندی (Out-of-band) منابع بیشتری برای ایجاد دو کانال ارتباطی، یکی برای کنترل و یکی برای داده، استفاده می شود اما مزیت کانال کنترلی خارج باندی (Out-of-band) نسبت به کانال کنترلی داخل باندی (In-band) این است که سرویس گیرنده همزمان با دریافت سرویس می تواند درخواستهای جدیدی ارسال نماید و سرویس دهنده به موازات به این درخواستها پاسخ دهد. کانال کنترلی خارج باندی -Out (Out-of-band) در کاربردهایی نظیر FTP که معمولاً کاربر همزمان با دریافت سرویس، فرمانهایی برای مدیریت سرویس و یا درخواست سرویس جدید ارسال می کند مناسب است،

### ياسخ سوال ١٠:

MTA مخفف Mail Transfer Agent یا عامل انتقال ایمیل است. یک میزبان، ایمیل خود را به یک MTA می فرستد. سپس آن ایمیل دنبالهای از MATA مخفف MTA با نام «spam یا میکند. یک MTAها را دنبال میکند. یک MTAها را دریافت کرده است. در این ایمیل، MTA با نام «(58.88.21.177) جایی که این ایمیل را دریافت کرده است را گزارش نمیکند. از آنجایی که فرض بر این است که تولید کننده ایمیل مغرض است، بنابراین، میزبان مغرضی که این ایمیل را و تولید کرده است، میزبان «شمیکند. از آنجایی که فرض بر این است.

## پاسخ سوال ۱۱:

برای محاسبه حداقل زمان توزیع فایل در معماری Client-Server از رابطه زیر استفاده می شود:

$$D_{CS} = max \{ NF/u_s, F/d_{min} \}$$

و برای محاسبه حداقل زمان توزیع فایل در معماری نظیر به نظیر از رابطه زیر استفاده می شود:

$$D_{P2P} = max \left\{ F/u_s, F/d_{min}, NF/(u_s + \sum_{i=1}^{N} u_i) \right\}$$



## درس تعبکه بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



طبق صورت سؤال داريم:

$$F = 1 Gbits = 1 * 1024 Mbits$$

 $u_s = 30 Mbps$ 

 $d_{min} = d_i = 2 Mbps$ 

	D <sub>CS</sub>			$D_{P2P}$		
N	10	100	1000	10	100	1000
u = 300 Kbps	536.9	3579.1	35791.4	536.9	1789.6	3253.8
u = 700 Kbps	536.9	3579.1	35791.4	536.9	1073.7	1470.9
u = 2 Mbps	536.9	3579.1	35791.4	536.9	536.9	536.9

## سوال ۱۲:

## / :tl

توزیعی فایلی را در نظر بگیرید که سرویسدهنده به صورت موازی و با نرخ  $\mu_s/N$  فایلی را به سمت هر سرویس گیرنده ارسال می کند. با توجه به فرض داده شده  $(\mu_s/N \leq d_{min})$ ، پس نرخ ارسال سرویسدهنده  $(\mu_s/N)$  از نرخ دانلود هر سرویس گیرنده  $(\mu_s/N)$  کمتر است. بنابراین هر سرویس گیرنده حداکثر با نرخ  $(\mu_s/N)$  فایل را دریافت می کند. از آنجایی که همه سرویس گیرندهها به طور همزمان با نرخ دریافت  $(\mu_s/N)$  فایل با اندازه  $(\mu_s/N)$  دریافت می کنند، پس تأخیر  $(\mu_s/N)$  دریافت فایل برابر است با:

$$D_{CS} = \frac{F}{\mu_S/N} = \frac{NF}{\mu_S} \tag{1}$$

### ب)

توزیعی فایلی را در نظر بگیرید که همه سرویس گیرندگان به صورت موازی و با نرخ  $d_{min}$ ، فایلی را از سرویس دهنده دریافت می کنند. با توجه به فرض داده شده  $(d_{min} \leq \mu_s)$ ، پس مجموع نرخ دریافت همه سرویس گیرنده ها از نرخ ارسال سرویس دهنده کمتر است  $(M_{min} \leq \mu_s)$ ، بنابراین هر سرویس گیرنده حداکثر با نرخ  $(M_{min} \leq \mu_s)$  فایل با فایل با نرخ دریافت می کنند، پس تأخیر (زمان) دریافت فایل برابر است با:

$$D_{CS} = \frac{F}{d_{min}} \tag{2}$$

ج) با درنظر گرفتن نتایج بدست آمده در بخشهای (الف) و (ب):

From (1): if 
$$\mu_s/N \le d_{min}$$
 then  $D_{CS} = \frac{F}{\mu_s/N} = \frac{NF}{\mu_s}$ 

From (2): 
$$if \mu_s/N \le d_{min} then$$
  $D_{CS} = \frac{F}{d_{min}}$ 

در نتیجه:

$$D_{CS} = max \{ NF/\mu_s, F/d_{min} \}$$

### سوال ۱۳:

### الف)

را تعریف می کنیم، با فرض داده شده:  $u=u_1+u_2+\cdots+u_N$ 

$$u_s \leq (u_s + u)/N \Rightarrow$$
 (رابطه ) $(N-1)u_s \leq u$ 

در طرح توزیع، این فایل را به N قسمت به گونهای تقسیم می کنیم که اندازه قسمت نام برابر  $(u_i/u)F$  باشد. سرویس دهنده قسمت نام را با نرخ  $r_i = (u_i/u)u_s$  ارسال می کند. دقت کنید که  $r_i = (u_i/u)u_s$ 



## درس سکیدهای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



لینک سرویس دهنده بیشتر نمی شود. همچنین نظیر i بیتهای دریافتی را با نرخ ارسال  $r_i$  به N-1 نظیر دیگر ارسال می کند. مجموع نرخ ارسال نظیر i نظیر i نظر گرفتن رابطه ۱ داریم:

$$(N-1)r_i = (N-1)(u_s u_i/u) = ((N-1)u_s/u)u_i \le u_i$$

بنابراین مجموع نرخ ارسال نظیر  $(u_i)$  نظیر از پهنای باند لینک ارسال آن ( $u_i$ ) است.

با این طرح توزیع فایل، نرخ دریافت نظیر آام برابر است با:

$$r_i + \sum_{\substack{j=1,\\j\neq i}}^N r_j = u_s$$

بنابراین هر نظیر این فایل را در زمان  $F/u_s$  دریافت می کند.

<u>ب)</u>

مجدداً محدداً  $u=u_1+u_2+\cdots+u_N$  مجدداً محدداً

$$u_s \geq (u_s + u)/N$$

در نظر بگیرید:

$$r_i = u_i/(N-1)$$
  
 $r_{N+1} = (u_s - u/(N-1))/N$ 

در طرح توزیع، این فایل را به 1+N قسمت تقسیم می کنیم. سرویس دهنده به صورت موازی هر قسمت آام را با نرخ N+1 به نظیر (peer) آام ارسال می کند. هر نظیر N+1 بیتهای دریافتی را با نرخ ارسال N+1 به N+1 نظیر دیگر ارسال می کنند. علاوه بر آن، سرویس دهنده بیتهای قسمت N+1 با نرخ N+1 به همه N نظیر ارسال می کند. نظیرها قسمت N+1 را ارسال نمی کنند.

مجموع نرخ ارسال سرویسدهنده برابر است با:

$$r_1 + r_2 + \dots + r_N + Nr_{N+1} = u/(N-1) + u_s - u/(N-1) = u_s$$

بنابراین مجموع نرخ ارسال سرویسدهنده از پهنای باند لینک ارسال سرویسدهنده  $u_{
m s}$  بیشتر نمی شود.

مجموع نرخ ارسال نظیر iام برابر است با:

$$(N-1)r_i = u_i$$

بنابراین مجموع نرخ ارسال هر نظیر از پهنای باند لینک ارسال آن ( $u_i$ ) بیشتر نمی شود.

در این طرح توزیع فایل، نرخ دریافت نظیر iام برابر است با:

$$r_i + r_{N+1} + \sum_{\substack{j=1,\j\neq i}}^{N} r_j = u/(N-1) + (u_s - u/(N-1))/N = (u_s + u)/N$$

بنابراین هر نظیر این فایل را در زمان  $NF/(u_s+u)=NF/(u_s+u_1+u_2+\cdots+u_N)$  دریافت می کند.

در این طرح، برای سادگی از تعیین اندازه هر قسمت صرفنظر کردیم. حال در اینجا اندازه هر قسمت را نیز تعیین میکنیم. فرض کنید مدت زمان ارسال هر قسمت au باشد، اگر اندازه هر قسمت را با  $F_i$  نشان دهیم، آنگاه:

$$F_i=r_i\tau=\frac{u_i\tau}{N-1},\qquad \text{for } i=1,2,\cdots,N$$
 and 
$$F_{N+1}=r_{N+1}\tau=\frac{\left((N-1)u_s-u\right)\tau}{N(N-1)}$$

از طرف دیگر:

$$F_1 + F_2 + \dots + F_N + F_{N+1} = F$$

با جایگذاری مقادیر  $F_i$  در رابطه بالا مدت زمان ارسال هر قسمت به صورت زیر بدست می آید:



# درس مبکر بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ پاخ تمرین سری دوم



$$\tau = \frac{NF}{u_s + u}$$

،ر نتیجه:

$$F_i=r_i\tau=\left(\frac{(N/(N-1))u_i}{u_s+u}\right)F, \qquad \text{for } i=1,2,\cdots,N$$
 and 
$$F_{N+1}=r_{N+1}\tau=\left(\frac{u_s-u/(N-1)}{u_s+u}\right)F$$

<del>ج</del>)

با درنظر گرفتن نتایج بدست آمده در بخشهای (الف) و (ب):

(الف): 
$$if u_s \le (u_s + u_l + \dots + u_N)/N$$
 then  $D_{P2P} = F/u_s$ 

$$(-)$$
:  $ifu_s \ge (u_s + u_l + \dots + u_N)/N$  then  $D_{P2P} = NF/(u_s + u_1 + u_2 + \dots + u_N)$ 

در نتیجه:

$$D_{P2P} = \max\left\{\left\{F/u_s, NF/(u_s + u_l + \cdots + u_N)\right\}\right\}$$