



دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهر*ان*)

پاسخ سوال ۱:

وظیفه لایه انتقال، انتقال پیامهای لایه کاربرد از برنامه کاربردی مبدأ به برنامه کاربردی مقصد است. لایه انتقال پیام کاربر را به یک یا چند سگمنت تقسیم کرده و هر سگمنت را در گره (میزبان) مقصد به لایه انتقال تقسیم کرده و هر سگمنت را در گره (میزبان) مقصد به لایه انتقال تحویل می دهد. اگر لایه شبکه نتواند پهنای و تأخیر را برای ارسال هر سگمنت تضمین نماید، لایه انتقال نیز قادر به تضمین پهنای باند و تأخیر برای پیام نخواهد بود.

پاسخ سوال ۲:

پروتکل IP با دریافت بسته دارای خطای Checksum، فقط تشخیص میدهند که بسته دریافتی دارای خطا است ولی نمی توانند تشخیص دهند که کدام یک از فیلدهای اطلاعاتی سرآیند دارای خطا است، در نتیجه قادر به پردازش بسته دارای خطا برای انجام وظایف نخواهند بود و مجبور هستند که بسته دارای خطا را دور بریزند. پروتکل TCP با تشخیص از بین رفتن بسته (Packet Loss) از طریق مکانیزم Timeout یا دریافت سه ACK تکراری، بسته از بین رفته را مجدداً ارسال می کند. در مورد UDP اگر لایه کاربرد تحمل پذیری خطا (Data Loss) را نداشته باشد. خود لایه کاربرد می بایست با استفاده از یک روش کنترل خطا، تصحیح خطا را انجام دهد.

پاسخ سوال ۳:

اگر کلاینت و سرور از هم دور باشند یعنی تأخیر رفت و برگشت (RTT) بین آنها زیاد است. از آنجایی که پروتکل TCP یک یروتکل اتصال گرا است، در این حالت، ایجاد اتصال با تأخیر زیاد انجام میشود. اما مسئله مهمتر وجود مکانیزمهای کنترل خطا، کنترل جریان و کنترل ازدحام در پروتکل TCP است که همگی وابسته به تنظیم اندازه پنجره در یک زمان رفت و برگشت هستند و با افزایش تأخیر رفت و برگشت کارآیی آنها کاهش پیدا میکند. بنابراین با افزایش تأخیر رفت و برگشت، میزان استفاده مفید از پهنای باند کاهش پیدا کرده و به تبع سرعت ارسال مؤثر نیز کاهش مییاید. در نتیجه در شرایطی که تأخیر رفت و برگشت زیاد است، UDP تأخیر اولیه کمتر و نرخ ارسال بیشتری نسبت به TCP خواهد داشت.

به همین دلیل در کاربردهای با اندازه پیامهای کوتاه نظیر DNS از UDP استفاده می شود و کنترل خطا توسط خود لایه کاربرد (DNS) انجام می شود. همچنین در کاربردهای چندرسانهای (ارسال صوت، ویدئو و ...) نظیر پروتکل RTP که تا اندازهای می توانند از بین رفتن دادهها (Loss) را تحمل کنند، برای رسیدن به نرخ ارسال بیشتر از UDP استفاده می شود.

پاسخ سوال ۴:

User Message Length: *L* (*Byte*)

UDP Segment Length: $L + (UDP \ Header \ Length) = L + 8 \ (Byte)$

IP Packet Length: $(UDP\ Segment\ Length) + (IP\ Header\ Length) = (L+8) + 20 = L+28\ (Byte)$

Ethernet Frame Length: $(IP\ Packet\ Length) + (Ethernet\ Overhead) = (L+28) + 18 = L+46\ (Byte)$

Channel Utilization = $\frac{User\ Message\ Length}{Ethernet\ Frame\ Length} = \frac{L}{L+46}$

Item	User Message Lenghth	Channel Utilization
1	50	52.08 %
2	100	68.49 %
3	500	91.58 %

همانطور که قابل مشاهده است، با افزایش اندازه پیام، بهرهوری (استفاده مفید از) کانال فیزیکی نیز افزایش مییابد.



درس مبلولی کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ پاسخ تمرین سری چهارم



پاسخ سوال ۵:

الف)

همه روشهای تشخیص خطا با استفاده از بیتهای چککننده نظیر Checksum یک قدرت تشخیص دارند. در صورت یکسان بودن Checksum محاسبه شده توسط گیرنده و مقدار فیلد Checksum در بسته دریافتی، گیرنده فقط و فقط می تواند نتیجه بگیرید که خطایی تشخیص داده نشده است (یعنی احتمال دارد خطاهایی همزمان بر روی بیتهای ارسالی اتقاق افتاده که نتیجه حاصل جمع را تغییر نداده است). اگر Checksum خطایی را تشخص ندهد، با توجه به اینکه احتمال وقوع خطاهای همزمان روی بیتهای ارسالی که توسط Checksum قابل تشخیص نیستند بسیار ناچیز است، گیرنده از آن صرفنظر کرده و فرض را بر عدم وقوع خطا می گذارد.

<u>ب</u>)

روش محاسبه IP Checksum به شرح زیر است:

۱- جمع اعداد ۱۶ بیتی به روش carry bit wrap around برای اطمینان از اینکه نتیجه حاصل جمع همواره ۱۶ بیتی است.

۲- مکمل یک کردن نتیجه حاصل جمع نهایی (معکوس کردن بیتها)

 $b_2 = 0$ x0209 و $b_1 = 0$ x1105 براى اعداد:

One's Complement:

One's Complement:

 $b_4 = 0$ xFF37 و $b_3 = 0$ x3425 ه $b_2 = 0$ x2A22 ه $b_1 = 0$ x1034 برای اعداد:

	Binary	Hex
b_1	0001000000110100	1034
$+$ b_2	+ 0010101000100010	+ 2A22
$\overline{(cb)} \overline{X_1}$	0 0011101001010110	① 3A56
+ <u>Cb</u>	+	+ >0
\mathcal{S}_{1}	0011101001010110	3A56
$+$ b_3	+ 0011010000100101	+ 3425
(b) X_2	0 0110111001111011	① 6E7B
+ <u>Cb</u>	+	+ >0
$\overline{S_2}$	0110111001111011	6E7B
$+$ b_4	+ 1111111100110111	+ FF37
\overline{Cb} $\overline{X_3}$	1 0110110110110010	1 6DB2
+ <u>Cb</u>	+	+ 1
S_3	0110110110110011	6DB3
\Downarrow	\downarrow	\Downarrow
Checksum	1001001001001100	924C

پاسخ سوال ۶:

$$P_F = 0$$

$$R = 64 \, Kbps = 64 \times 10^3 \, bps$$

$$L = 160 \, Bytes = 160 \times 8 = 1280 \, bits$$

$$H = 16 Bytes = 128 bits$$

$$A = 16 Bytes = 128 bits$$

$$n = 3$$

$$t_{prop} = 241 \, msec$$

$$t_t = \frac{L}{R} = \frac{1280}{64 \times 10^3} = 20 \; msec$$

$$t_a = \frac{A}{R} = \frac{128}{64 \times 10^3} = 2 \, msec$$

برای پروتکل Go-Back-N:

اندازه پنجره بهینه:

$$W_S^* = \left\lceil \frac{2t_{prop} + t_t + t_a}{t_t} \right\rceil = \left\lceil \frac{2 \times 241 + 20 + 2}{20} \right\rceil = \left\lceil \frac{504}{20} \right\rceil = 26$$

از طرفی:

$$n = 3 \implies W_s = 2^n - 1 = 2^3 - 1 = 7$$

چون $W_S < W_S^*$ است (پنجره ارسال به اندازه کافی بزرگ نیست). بنابراین برای محاسبه بهرهوری پروتکل GBN از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$U_{GBN} = \frac{W_S}{W_S^*} \times \left[\frac{1 - \frac{H}{L}}{1 + (W_S^* - 1) \times P_F} \times (1 - P_F) \right] = \frac{7}{26} \times \left[\frac{1 - \frac{128}{1280}}{1 + (26 - 1) \times 0} \times (1 - 0) \right] = 0.2692 \times \frac{0.9}{1} \times 1$$

$$U_{GBN} = 0.2423 = 24.23\%$$

برای پروتکل Selective Repeat:


$$n = 3 \implies W_c = 2^{n-1} = 2^2 = 4$$

چون $W_S < W_S^*$ است (پنجره ارسال به اندازه کافی بزرگ نیست). بنابراین برای محاسبه بهرهوری پروتکل SR از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$U_{SR} = \frac{W_S}{W_S^*} \times \left(1 - \frac{H}{L}\right) \times (1 - P_F) = \frac{4}{26} \times \left(1 - \frac{128}{1280}\right) \times (1 - 0) = 0.1538 \times 0.9 \times 1$$

$$U_{SR} = 0.1385 = 13.85\%$$







پاسخ سوال ۷:

	<u>·, o, b, c, s, c, s, s,</u>		
	Satellite Link	Telephone Line	
Link Length	$d_{SAT} = 30000 Km = 30 \times 10^6 m$	$d_{TEL} = 90 \ Km = 90 \times 10^3 \ m$	
Propagation Speed	$V_{SAT} = 2 \times 10^8 m/s$	$V_{TEL} = 2 \times 10^8 \ m/s$	
Propagation Delay	$t_{Prop}^{SAT} = \frac{d_{SAT}}{V_{SAT}} = \frac{30 \times 10^6}{2 \times 10^8} = 0.15 \text{ sec}$	$t_{Prop}^{TEL} = \frac{d_{TEL}}{V_{TEL}} = \frac{90 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 0.45 \times 10^{-3} \text{ sec}$	
Data Rate	$R_{SAT} = 20 \ kbps$	$R_{TEL} = 10 \; kbps$	
Transmission Dalay	$t_t^{SAT} = \frac{L}{R_{SAT}} = 5 \times 10^{-5} \times L$	$t_t^{TEL} = \frac{L}{R_{TEL}} = 1 \times 10^{-4} \times L$	
Delay-Bandwidth Product	$a_{SAT} = \frac{t_{Prop}^{SAT}}{t_t^{SAT}} = \frac{0.15}{5 \times 10^{-5} \times L} = \frac{3000}{L}$	$a_{SAT} = \frac{t_{Prop}^{TEL}}{t_t^{TEL}} = \frac{0.45 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-4} \times L} = \frac{4.5}{L}$	
Utilization	$U_{S\&W}^{SAT} = \frac{1}{1 + 2a_{SAT}} = \frac{1}{1 + \frac{6000}{L}} = \frac{L}{L + 6000}$	$U_{S\&W}^{TEL} = \frac{R_{eff}^{TEL}}{R_{TEL}} = \frac{1}{1 + 2a_{TEL}} = \frac{1}{1 + \frac{9}{L}} = \frac{L}{L + 9}$	
Effective Throughput	$R_{eff}^{SAT} = U_{S\&W}^{SAT} \times R_{SAT}$ $= \left(\frac{L}{L + 6000}\right) \times 20 \times 10^{3}$ $= \frac{20000L}{L + 6000}$	$R_{eff}^{TEL} = U_{S\&W}^{TEL} \times R_{TEL}$ $= \left(\frac{L}{L+9}\right) \times 10 \times 10^{3}$ $= \frac{10000L}{L+9}$	

$$R_{eff}^{SAT} = R_{eff}^{TEL}$$

$$\frac{20000L}{L + 6000} = \frac{10000L}{L + 9}$$

$$\frac{2}{L + 6000} = \frac{1}{L + 9}$$

 $L = 5982 \ bit$



درس منبکه بای کامپیوتری، نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ پاینخ تمرین سری چهارم



پاسخ سوال ۸:

 $d = 1200 \, Km$

 $V = 20000 \, Km/s$

R = 1 Mbps

 $P_F = 40\% = 0.4$

 $L = 5000 \ bits$

 $H \approx 0$

 $R_{eff} = 20 \, Packets / \sec = 20 \times 5000 = 100 \, Kbps$

$$t_{RTT} = 2t_{Prop} = 2 \times \frac{1200}{20000} = 2 \times 0.06 = 120 \, msec$$

$$t_t = \frac{L}{R} = \frac{5000}{1 \times 10^6} = 5 \; msec$$

ینجره ارسال بهینه

$$W_s^* = \frac{t_t + t_{RTT}}{t_t} = \frac{5 + 120}{5} = \frac{125}{5} = 25$$

و بهرەورى:

Utilization =
$$\frac{R_{eff}}{R} = \frac{100 \times 10^3}{1 \times 10^6} = 0.1 = 10\%$$

برای Go-Back-N:

 $U_{GBN}=0.1$

$$U_{GBN} = \frac{W_S}{W_S^*} \times \left[\frac{1 - \frac{H}{L}}{1 + (W_S^* - 1) \cdot P_F} \times (1 - P_F) \right] = \frac{W_S}{25} \times \left[\frac{1}{1 + (25 - 1) \times 0.4} \times (1 - 0.4) \right] = \frac{W_S}{25} \times \left[\frac{1}{10.6} \times 0.6 \right]$$

 $= W_s \times 0.0022641509$

$$\Rightarrow W_s = \left[\frac{0.1}{0.0022641509} \right] = 45$$

با توجه به اینکه باید $W_s < W_s^*$ است، بنابر این، تحت هیچ شرایطی پروتکل Go-Back-N نمی تواند به گذردهی $V_s < W_s$ بسته بر ثانیه برسد.

برای Selective Repeat:

$$U_{SR} = 0.1$$

$$U_{SR} = \frac{W_s}{W_s^*} \times \left[\left(1 - \frac{H}{L} \right) \times (1 - P_F) \right] = \frac{W_s}{W_s^*} \times \left[(1 - P_F) \right] = W_s \times 0.0024896266$$

$$\Rightarrow W_s = \left\lceil \frac{0.1}{0.024} \right\rceil = 5 \quad \Rightarrow \quad Buffer Size = 5 \times 5000 = 25000 \ bits = 3125 \ Bytes$$

یاسخ سوال ۹:

لایه انتقال با استفاده از روش مالتیپلکسینگ و دیمالتیپلکسینگ امکان استفاده همزمان از سرویس انتقال پیام لایه انتقال را برای همه برنامههای کاربردی (نرمافزارها) فراهم می کند. همچنین اگر یک یا چند برنامه کاربردی نرخ ارسال بالایی داشته باشند که منجر به ازدحام در شبکه شود. لایه انتقال با استفاده از روش کنترل ازدحام با محدود کردن نرخ ارسال آن برنامههای کاربردی ازدحام در شبکه را کنترل می کند. همچنین با استفاده از روش کنترل خطا، بستههای گم شده (Lost) را با ارسال مجدد بازیابی می کند.