
Пример аналитической модели СМО



	S0	S1	S2	S3	S4
S0	-λ	λ			
S1	μ	-μ-λ	λ		
S2	0	μ	-μ-λ	λ	0
S3			μ	-μ-λ	λ
S4				μ	-μ-λ

Необходимо составить модель уравнение

Колмогорова
$$-\lambda * p0 + \mu * p1 = 0$$

$$\lambda * p0 - (\mu + \lambda) * p1 + \mu * p2 = 0$$

$$\lambda * p1 - (\mu + \lambda) * p2 + \mu * p3 = 0$$

$$\lambda * p2 - (\mu + \lambda) * p3 + \mu * p4 = 0$$
 Выражаем уравнения через РО - делим на μ

$$p1 = \frac{\lambda}{\mu} * p0 = a * p0$$

$$p2 = \frac{\mu + \lambda}{\mu} * p1 - \frac{\lambda}{\mu} * p0 = (1 - a)p1 - a * p0 = a^{2}p0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} pi = 1$$

$$p0 = \frac{1}{1 + a + a^{2} + a^{3} + \dots} = 1 - a;$$

$$Nar = \sum_{i=1}^{\infty} pk * k = p1 - 2p2 + 3p3 + \dots + kpk = a(1 - a)(1 + 2a + 3a^{2} + \dots) = \frac{a}{1 - a}$$

$$Qav = p2 + 2p3 + 3p4 + \dots = \frac{a^{2}}{1 - a}; Nav = \lambda * Tav; Qor = \lambda * Tor;$$

$$Tav = \frac{a}{\lambda(1 - a)} = \frac{1}{\mu - \lambda}; Tor = \frac{a^{2}}{\lambda(1 - a)} = \frac{a}{\mu - \lambda}$$

Теперь, меняя μ и λ мы можем получить значения характеристик для различных систем.