Лабораторна робота №5

Програмування множення чисел підвищеної розрядності

Мета: Навчитися програмувати на асемблері множення чисел підвищеної розрядності, а також закріпити навички програмування власних процедур у модульному проекті.

Завдання:

- 1. Створити у середовищі MS Visual Studio проект з ім'ям Lab5.
- 2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання. У проекті мають бути три модуля на асемблері:
 - головний модуль: файл **main5.asm**. Цей модуль створити та написати заново, частково використавши текст модуля main4.asm попередньої роботи №4;
 - другий модуль: використати **module** попередніх робіт №3, 4;
 - третій модуль: модуль **longop** попередньої роботи №4 доповнити новим кодом відповідно завданню.
- 3. У цьому проекті кожний модуль може окремо компілюватися.
- 4. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуємий файл програми.
- 5. Перевірити роботу програми. Налагодити програму.
- 6. Отримати результати кодовані значення чисел згідно варіанту завдання.
- 7. Проаналізувати та прокоментувати результати, вихідний текст та дизасембльований машинний код програми.

Теоретичні відомості

Обчислення факторіалу

Факторіалом n! зветься добуток цілих чисел від 1 до n

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$$

Факторіал часто використовується у різноманітних галузях математики. Наприклад, з комбінаторики відомо, що кількість усіх можливих перестановок n елементів дорівнює n!

Числові значення факторіалу стрімко зростають при збільшенні n. Це ускладнює розрахунки там де потрібна велика точність. Можна розглянути декілька прикладів значень факторіалу (табл. 1).

Деякі значення факторіалу

n	n! (приблизні значення для $n > 10$)	Кількість бітів, потрібних
		для точного
		представлення $n!$
1	1	1
2	2	2
3	6	3
4	24	5
5	120	7
6	720	10
7	5040	13
8	40320	16
9	362880	19
10	3628800	22
20	$2.4329 \cdot 10^{18}$	62
30	$2.65253 \cdot 10^{32}$	108
40	$8.15915 \cdot 10^{47}$	160
50	$3.04141 \cdot 10^{64}$	215
60	$8.32099 \cdot 10^{81}$	273
70	$1.1979 \cdot 10^{100}$	333
80	$7.1569 \cdot 10^{118}$	395
90	$1.4857 \cdot 10^{138}$	459
100	$9.3326 \cdot 10^{157}$	525

Для обчислення приблизного значення факторіалу можна скористатися формулою Стірлінга. У першому наближенні оцінка має вигляд:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Алгоритм для точного обчислення факторіалу є дуже простим:

```
factorial = 1;
for (i=2; i<=n; i++)
    factorial *= i;</pre>
```

проте, щоб реалізувати точні обчислення, потрібно виконувати множення чисел великої розрядності. Наприклад, при обчисленні 100! потрібно на останньому кроці перемножувати 519-бітне значення щоб отримати 525-бітовий результат.

Взагалі, для представлення будь-якого цілого позитивного числа N потрібно не менше $(1+\log_2 N)$ двійкових розрядів.

Множення підвищеної розрядності

У якості прикладу розглянемо множення двох 96-бітових операндів А та В. Результат буде мати удвічі більшу розрядність — 192 біти. Один з можливих алгоритмів виконання множення групами по 32 біт полягає у множенні одного 96-бітного операнду (А) на групи 32 бітів іншого операнду (В_і). У свою чергу множення 96-бітного А на групу бітів В_і виконується за три кроки — на кожному кроці отримується 64-бітовий добуток двох 32-бітових груп. Для отримання результату потрібно додати усі 64-бітові добутки відповідно їхньому розташуванню у 192-бітовій розрядній сітці. Алгоритм відображений на рис. 1.




Рис. 1. Множення 96-бітових чисел групами по 32 біти

Наведений тут алгоритм коректно працює тільки для чисел без знаку.

Реалізувати такий алгоритм можна по-різному. Це обумовлено тим, що додавати 64-бітові часткові добутки можна у будь-якій послідовності.

У програмі на асемблері обчислення часткових добутків $(A_i \times B_i)$ можна виконати командою MUL – множення чисел без знаку.

mul src

Ця команда виконує множення операнду src на значення у регістрі AL, або AX, або EAX, або RAX у залежності від розрядності операнду src. Результат записується відповідно у регістр AX, або регістри AX:DX, або у регістри EAX:EDX, або у регістри RAX:RDX. Якщо операнд є 32-бітовим, то результат множення EAX*src буде 64-бітовим: молодші 32 біти результату записуються у EAX, старші – у EDX.

Множення N×32

Розглянемо дещо скорочений варіант множення підвищеної розрядності — коли один з операндів повнорозрядний, а інший операнд 32-бітний. Навіщо потрібен такий різновид множення? Він може бути використаний, коли один з множників гарантовано може представлятися не більш, як 32 бітами. Наприклад, при обчисленні факторіалу $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$, якщо $n < 2^{32}$.

Порівняно із множенням $N\times N$, множення $N\times 32$ є набагато простішим та, відповідно, швидшим. У цьому випадку можна згрупувати часткові добутки так, щоб додавати лише дві порції бітів (рис. 3)




Рис. 3. Множення 160-бітового числа на 32-бітне

Перша порція — добутки $A_0 \times B$, $A_2 \times B$, $A_4 \times B$ прямо записуються у відповідні 32-бітові групи результату. Потім додаються часткові добутки з непарними індексами — $A_1 \times B$, $A_3 \times B$.

Деякі особливості програмування циклів

При програмуванні на асемблері таких операцій, як множення підвищеної розрядності, може виникнути проблема нестачі регістрів процесора. Для забезпечення високої швидкодії у якості лічильників циклів бажано використовувати регістри процесора, проте часто трапляється так, що регістрів загального призначення не вистачає. У цьому випадку для лічильників циклів залишається використовувати перемінні, розташовані у сегменті даних або у стеку. Це уповільнює роботу, особливо при виконанні великої кількості циклів, у тілі яких міститься мало команд.

Цикли можуть бути вкладеними, тому рекомендується використовувати регістри у першу чергу у внутрішньому циклі. Наприклад:

```
.data
                              ; ця перемінна буде лічильником циклу1
  counter dd 0
.code
@cycle1:
                              ; початок зовнішнього циклу1
                              ; завантажуємо значення перемінної
  mov eax, counter
                              ; збільшуємо лічильник на одиницю
  inc eax
                              ; порівнюємо з макс. значенням лічильника
  cmp eax, maxcycle1
  jg @exit
                              ; вихід з циклу
                              ; зберігаємо значення лічильника у пам'яті
  mov counter, eax
                              ; тіло зовнішнього циклу1
  mov ecx, numcycle2
                                  ; кількість повторень для циклу2
                                  ; початок внутрішнього циклу2
@cycle2:
                                  ; тіло внутрішнього циклу2
                                  ; зменшуємо лічильник циклу2 у регістрі ЕСХ
  dec ecx
                                  ; перехід на початок циклу2
  jnz @cycle2
                              ; тіло зовнішнього циклу1
  jmp @cycle1
                              ; перехід на початок циклу1
```

У наведеному вище прикладі ϵ два цикли. У тілі першого циклу міститься вкладений цикл. Для вкладеного циклу лічильник у регістрі ЕСХ. Лічильник для зовнішнього циклу зберігається у перемінній counter.

Порядок виконання роботи та методичні рекомендації

- 1. Створіть у середовищі MS Visual Studio новий проект з ім'ям Lab5.
- 2. Додайте у проект порожній файл з ім'ям **main5.asm**. Цей файл буде головним файлом програмного коду. Для спрощення виконання роботи скористайтеся

текстом головного файлу *.asm попередньої роботи №4. Скопіюйте текст і у вікні редагування вихідного тексту вилучіть зайві рядки. Запишіть на диск головний файл програми **main5.asm**.

- 3. Додайте у проект модуль з ім'ям **module**. У проекті використовується файли **module.asm, module.inc** попередніх робіт №3, 4 без будь-яких змін. Рекомендація: для того, щоб у декількох проектах використовувати ті самі модулі, запишіть файли цих модулів у окрему папку. Кожний файл вихідного тексту модулів, які спільно використовується, повинен бути у одному екземплярі.
- 4. Додайте у проект модуль **longop**. У проекті використовуються файли **longop.asm**, **longop.inc** попередньої роботи №4. У ці файли повинні бути додані програмні коди процедур множення $N \times N$ та $N \times 32$. Для цього необхідно визначити розрядність для даних та операцій згідно варіанту завдання.
- 5. У файлі **main5.asm** потрібно запрограмувати цикл для обчислення значення факторіалу згідно варіанту завдання. Рекомендується у циклі обчислення факторіалу використати процедуру множення $N\times32$. Отримане значення n! потім возвести у квадрат перемножити за допомогою процедури множення $N\times N$.
- 6. Запрограмувати вивід результатів у діалоговому вікні MessageBox. Запрограмувати вивід потрібних числових значень у шістнадцятковому коді.
- 7. Компіляція, виклик програми, налагодження, отримання результатів. Виконання цих дій виконується у середовищі MS Visual Studio. Відомості та методичні рекомендації надані у відповідних розділах попередніх робіт.

Зміст звіту:

- 1. Титульний лист
- 2. Завдання
- 3. Роздруківка тексту програми
- 4. Роздруківка результатів виконання програми
- 5. Аналіз, коментар результатів, вихідного тексту та дизасембльованого машинного коду
- 6. Висновки

Варіанти завдання

Для кожного студента своє значення n, яке визначається за формулою:

$$n = 30 + 2 \times H$$
,

де H – це номер студента у журналі.

Потрібно запрограмувати на асемблері:

- обчислення факторіалу n!
- обчислення квадрату факторіалу $n! \times n!$

Точні цілі значення результатів надати у шістнадцятковій системі числення.

Контрольні питання:

- 1. Які проблеми виникають при програмуванні обчислення факторіалу?
- 2. Як оцінити значення факторіалу?
- 3. Як визначити потрібну розрядність для виконання операцій та представлення результатів?
- 4. Як виконується множення підвищеної розрядності?
- 5. Як працює команда MUL?
- 6. Як запрограмувати цикли на асемблері при обмеженій кількості регістрів?