Глава 14

потоки выполнения

Класс Thread и интерфейс Runnable

К большинству современных распределенных приложений (Rich Client) и Web-приложений (Thin Client) выдвигаются требования одновременной поддержки многих пользователей, каждому из которых выделяется отдельный поток, а также разделения и параллельной обработки информационных ресурсов. Потоки средство, которое помогает организовать одновременное выполнение нескольких задач, каждую в независимом потоке. Потоки представляют собой классы, каждый из которых запускается и функционирует самостоятельно, автономно (или относительно автономно) от главного потока выполнения программы. Существуют два способа создания и запуска потока: расширение класса **Thread** или реализация интерфейса **Runnable**.

При реализации интерфейса **Runnable** необходимо определить его единственный абстрактный метод **run ()**. Например:

```
/* пример # 2 : реализация интерфейса Runnable: Walk.java: WalkTalk.java */
package chapt14;

public class Walk implements Runnable {
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
```

System.out.println("Walking");

Thread. sleep (400);

try {

```
} catch (InterruptedException e) {
                    System.err.println(e);
          }
package chapt14;
public class WalkTalk {
    public static void main(String[] args) {
          // новые объекты потоков
          Talk talk = new Talk();
          Thread walk = new Thread(new Walk());
          // запуск потоков
          talk.start();
          walk.start();
          //Walk w = new Walk(); // просто объект, не поток
          // w.run(); //выполнится метод, но поток не запустится!
     }
}
```

Использование двух потоков для объектов классов **Talk** и **Walk** приводит к выводу строк: Talking Walking. Порядок вывода, как правило, различен при нескольких запусках приложения.

Жизненный цикл потока

При выполнении программы объект класса **Thread** может быть в одном из четырех основных состояний: "новый", "работоспособный", "неработоспособный" и "пассивный". При создании потока он получает состояние "новый" (**NEW**) и не выполняется. Для перевода потока из состояния "новый" в состояние "работоспособный" (**RUNNABLE**) следует выполнить метод **start()**, который вызывает метод **run()** – основной метод потока.




Рис. 14.1. Состояния потока