# Operating Systems Memory Allocation

Me

February 14, 2016

#### План

- 1 Классы памяти и кто за них отвечает.
- Простые аллокаторы памяти (SLOB) и Border Tags.
- Аллокация больших блоков памяти.
- Кеширующие аллокаторы (SLAB).
- ТСМalloc и эффективная аллокация для многопточных программ.

#### Классы памяти

#### По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

#### Классы памяти

#### По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

#### По способу аллокации:

- статическая память (код, глобальные перменные размер известен заранее)
- динамическая память (куча, free store и тд размер не известен заранее)

#### Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x000080000000000000

**Application Stack** 

**Application MMAP** 

Application Heap
Application Code and
Static Data

- Kernel Code and Static Data привелигерованная статическая память (System V ABI amd64, 3.5.1 Architectural Constraints, Kernel code model)
- Canonical Address Space Hole недопустимые адреса памяти (Intel<sup>®</sup> 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, 3.3.7.1 Canonical Addressing)

#### Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x00008000000000000

**Application Stack** 

**Application MMAP** 

Application Heap
Application Code and
Static Data

- Application Stack аллоцируется ОС при старте программы
- Application MMAP разделяемые библиотеки, mmap/munmap
- Application Heap malloc берет память отсюда, изменяется системным вызовом sbrk
- Application Code and Static
   Data статическая не
   привелигерованная память

Чего мы хотим:

#### Чего мы хотим:

• реализовать malloc и free

#### Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше

#### Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше
- избежать фрагментации памяти, если получится

Исходные данные - участок памяти:

N bytes of memory

Исходные данные - участок памяти:

#### N bytes of memory

и, для удобства, какая-то память константного размера:


O(1) N bytes of memory

#### Простые алгоритмы аллокации памяти

Построим в памяти связный список свободных участков:

Busy

Free



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

 Best Fit - проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?
  - науке это не известно разные приложения используют память по разному

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?
- науке это не известно разные приложения используют память по разному
- зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

Какая стратегия лучше?

- науке это не известно разные приложения используют память по разному
- зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)
- простые алгоритмы редко используются на практике есть лучшие подходы



Почему бы пользователю не запоминать размер аллоцируемого блока? В простых случаях это будет работать хорошо:

- часто размер известен в момент компиляции (sizeof(...))
- часто размер объекта вам нужен сам по себе можно избежать дублирования
- пользователь сам определяет, где и как хранить размер


Однако в нашем случае это не будет работать - аллоцированный блок может быть больше запрошенного:




Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:

free(ptr)


Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:



Самый простой вариант, просто добавить элемент в список (начало или конец):



Рано или поздно это приведет к проблеме:



При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

• чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

- чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти
- чтобы список свободных блоков не разрастался плохо влияет на время аллокации памяти

Как объединять соседние свободные блоки:

Как объединять соседние свободные блоки:

• мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)

#### Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность

#### Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность
- можно использовать Border Tags (авторство приписывают Кнуту, но идея очень очевидная)

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

Size   Link   Tag   Size   Link   Tag
---------------------------------------

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

Size	Link	Tag		Size	Link	Tag

TAG - индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)


Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

			•	•			
Size	Link	Tag			Size	Link	Tag

- TAG индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)
- Link-и в начале и в конце можно использовать как ссылки на следующий и ссылки на предыдущий блоки (просто для экономии памяти)


Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:

Is Previous Free? free(ptr)



Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:

Is Previous Free? free(ptr)



При объединении сразу трех блоков нужно удалить один из двусвязного спика -  $\mathrm{O}(1)$ .

#### Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

#### Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
  - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
  - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации

#### Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

#### Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
  - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
  - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации
- аллокация маленьких блоков фиксированного размера (SLAB и Ko.):
  - блоки фиксированного размера проще аллоцировать
  - блоки фиксированного размера требуют меньше служебной информации
  - блоки имеют одинаковый размер не случайно часто это объекты одного типа и это можно использовать

## Buddy Allocator

 вся аллоцируемая память разбита на большие блоки фиксированного размера (будем называть их PAGE)

- каждому PAGE поставлен в соответсвие дескриптор (мы легко можем получить дескриптор по номеру PAGE и наоборот, считайте, что у нас есть массив таких дескрипторов), хранящий служебную информацию (свободен/занят, порядок свободного блока)
- память аллоцируется и освобождается блоками по  $2^i \times PAGE$ , i будем называть порядком блока
- порядок блока хранит пользователь и передает его в как функцию аллокации, так и в функцию освобождения

## Buddy Allocator Buddies

Ключевой концепцией для Buddy Allocator-а является понятие Buddy:

- Buddy Allocator хранит информацию о блоках в отдельных списках по порядкам этих блоков (т. е. для каждого возможного порядка блока есть свой список);
- смежные (в памяти, а не в списке) блоки одного пордяка называются Buddies (plural for buddy);
- два смежных блока (Buddies) в обединении дают один блок большего порядка, и наоборот из одного блока можно полуить два Buddies меньшего порядка.

## Buddy Allocator Buddyies

