Operating Systems Memory Allocation

Me

February 13, 2016

План

- 1 Классы памяти и кто за них отвечает.
- Простые аллокаторы памяти (SLOB) и Border Tags.
- Аллокация больших блоков памяти.
- Кеширующие аллокаторы (SLAB).
- ТСМalloc и эффективная аллокация для многопточных программ.

Классы памяти

По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

Классы памяти

По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

По способу аллокации:

- статическая память (код, глобальные перменные размер известен заранее)
- динамическая память (куча, free store и тд размер не известен заранее)

Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x000080000000000000

Application Stack

Application MMAP

Application Heap

Application Code and

Static Data

- Kernel Code and Static Data привелигерованная статическая память (System V ABI amd64, 3.5.1 Architectural Constraints, Kernel code model)
- Canonical Address Space Hole недопустимые адреса памяти (Intel[®] 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, 3.3.7.1 Canonical Addressing)

Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x00008000000000000

Application Stack

Application MMAP

Application Heap

Application Code and

Static Data

- Application Stack аллоцируется ОС при старте программы
- Application MMAP разделяемые библиотеки, mmap/munmap
- Application Heap malloc берет память отсюда, изменяется системным вызовом sbrk
- Application Code and Static
 Data статическая не
 привелигерованная память

Чего мы хотим:

Чего мы хотим:

• реализовать malloc и free

Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше

Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше
- избежать фрагментации памяти, если получится

Исходные данные - участок памяти:

N bytes of memory

Исходные данные - участок памяти:

N bytes of memory

и, для удобства, какая-то память константного размера:


O(1) N bytes of memory

Простые алгоритмы аллокации памяти

Построим в памяти связный список свободных участков:

Busy

Free



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

 Best Fit - проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?
 - науке это не известно разные приложения используют память по разному

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?
- науке это не известно разные приложения используют память по разному
- зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

Какая стратегия лучше?

- науке это не известно разные приложения используют память по разному
- зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)
- простые алгоритмы редко используются на практике есть лучшие подходы



Почему бы пользователю не запоминать размер аллоцируемого блока? В простых случаях это будет работать хорошо:

- часто размер известен в момент компиляции (sizeof(...))
- часто размер объекта вам нужен сам по себе можно избежать дублирования
- пользователь сам определяет, где и как хранить размер


Однако в нашем случае это не будет работать - аллоцированный блок может быть больше запрошенного:




Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:

free(ptr)


Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:



Самый простой вариант, просто добавить элемент в список (начало или конец):



Рано или поздно это приведет к проблеме:



При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

• чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

- чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти
- чтобы список свободных блоков не разрастался плохо влияет на время аллокации памяти

Как объединять соседние свободные блоки:

Как объединять соседние свободные блоки:

• мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)

Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность

Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность
- можно использовать Border Tags (авторство приписывают Кнуту, но идея очень очевидная)

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

Size	Link	Tag		Size	Link	Tag

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

Size	Link	Tag		Size	Link	Tag

TAG - индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)


Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

			•	•			
Size	Link	Tag			Size	Link	Tag

- TAG индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)
- Link-и в начале и в конце можно использовать как ссылки на следующий и ссылки на предыдущий блоки (просто для экономии памяти)


Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:

Is Previous Free? free(ptr)



Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:

Is Previous Free? free(ptr)



При объединении сразу трех блоков нужно удалить один из двусвязного спика - O(1).

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
 - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
 - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
 - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
 - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации
- аллокация маленьких блоков фиксированного размера (SLAB и Ko.):
 - блоки фиксированного размера проще аллоцировать
 - блоки фиксированного размера требуют меньше служебной информации
 - блоки имеют одинаковый размер не случайно часто это объекты одного типа и это можно использовать