Operating Systems Memory Allocation

Me

February 14, 2016

План

- 1 Классы памяти и кто за них отвечает.
- ② Простые аллокаторы памяти (SLOB) и Border Tags.
- Аллокация больших блоков памяти.
- Кеширующие аллокаторы (SLAB).

Классы памяти

По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

Классы памяти

По привелегиям доступа:

- привелигерованная (kernel space)
- не привелигерованная (user space)

По способу аллокации:

- статическая память (код, глобальные перменные размер известен заранее)
- динамическая память (куча, free store и тд размер не известен заранее)

Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x000080000000000000

Application Stack

Application MMAP

Application Heap
Application Code and
Static Data

- Kernel Code and Static Data привелигерованная статическая память (System V ABI amd64, 3.5.1 Architectural Constraints, Kernel code model)
- Canonical Address Space Hole недопустимые адреса памяти (Intel[®] 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, 3.3.7.1 Canonical Addressing)

Карта памяти

Kernel Code and Static Data

Kernel Free To Use This Area

0xffff800000000000

Canonical Address Space Hole 0x00008000000000000

Application Stack

Application MMAP

Application Heap
Application Code and
Static Data

- Application Stack аллоцируется ОС при старте программы
- Application MMAP разделяемые библиотеки, mmap/munmap
- Application Heap malloc берет память отсюда, изменяется системным вызовом sbrk
- Application Code and Static
 Data статическая не
 привелигерованная память

Чего мы хотим:

Чего мы хотим:

• реализовать malloc и free

Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше

Чего мы хотим:

- реализовать malloc и free
- чем быстрее тем лучше
- избежать фрагментации памяти, если получится

Исходные данные - участок памяти:

N bytes of memory

Исходные данные - участок памяти:

N bytes of memory

и, для удобства, какая-то память константного размера:


O(1) N bytes of memory

Простые алгоритмы аллокации памяти

Построим в памяти связный список свободных участков:

Busy

Free



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

 Best Fit - проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий Какая стратегия лучше?
 - науке это не известно разные приложения используют память по разному

При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

Как выбрать подходящий?

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий

Какая стратегия лучше?

- науке это не известно разные приложения используют память по разному
- зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)



При аллокации проходим список свободных участков и выбираем подходящий.

- Best Fit проходим весь список, выбираем наименьший из подходящих
- First Fit выбираем из списка первый подходящий
- Какая стратегия лучше?
 - науке это не известно разные приложения используют память по разному
 - зачастую First Fit лучше не нужно проходить весь список при прочих равных (неизвестных)
 - простые алгоритмы редко используются на практике есть лучшие подходы



Почему бы пользователю не запоминать размер аллоцируемого блока? В простых случаях это будет работать хорошо:

- часто размер известен в момент компиляции (sizeof(...))
- часто размер объекта вам нужен сам по себе можно избежать дублирования
- пользователь сам определяет, где и как хранить размер


Однако в нашем случае это не будет работать - аллоцированный блок может быть больше запрошенного:




Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:

free(ptr)


Функция освобождения принимает указатель как аргумент, нам так же нужен размер участка памяти:



Самый простой вариант, просто добавить элемент в список (начало или конец):



Рано или поздно это приведет к проблеме:



При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

• чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти

При освобождении необходимо объединять соседние свободные блоки:

- чтобы не фрагментировать память, иначе мы не сможем аллоцировать большие участки памяти
- чтобы список свободных блоков не разрастался плохо влияет на время аллокации памяти

Как объединять соседние свободные блоки:

Как объединять соседние свободные блоки:

• мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)

Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность

Как объединять соседние свободные блоки:

- мы можем поддерживать список отсортированным по адресу (классический версия malloc в UNIX, aka SLOB, описана в The C Programming Language)
- вместо списка можно использовать дерево жертвуем памятью в обмен на производительность
- можно использовать Border Tags (авторство приписывают Кнуту, но идея очень очевидная)

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

Size	Link	Tag		Size	Link	Tag

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

<u> </u>			 			
Size	Link	Tag		Size	Link	Tag

TAG - индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)

Простые алгоритмы аллокации памяти Освобождение

Мы уже храним служебную информацию в начале блока, давайте добавим еще и в конец:

			•	•			
Size	Link	Tag			Size	Link	Tag

- TAG индикатор свободности/занятости блока (это и есть Border Tag)
- Link-и в начале и в конце можно использовать как ссылки на следующий и ссылки на предыдущий блоки (просто для экономии памяти)

Простые алгоритмы аллокации памяти Освобождение

Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:


Is Previous Free? free(ptr)



Простые алгоритмы аллокации памяти Освобождение

Мы знаем где находится Border Tag предыдущего (следующего) блока и можем легко проверять свободность/занятость:

Is Previous Free? free(ptr)



При объединении сразу трех блоков нужно удалить один из двусвязного спика - $\mathrm{O}(1)$.

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
 - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
 - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации

Продвинутые алгоритмы аллокации памяти Аллокация в несколько этапов

Современные аллокаторы памяти выделяют две стадии:

- аллокация больших блоков (Buddy Allocator и Ko.):
 - аллокации просиходят нечасто, большие объекты живут долго
 - чем больше блок тем меньше накладные расходы на служебные структуры алокатора - можем хранить больше информации
- аллокация маленьких блоков фиксированного размера (SLAB и Ko.):
 - блоки фиксированного размера проще аллоцировать
 - блоки фиксированного размера требуют меньше служебной информации
 - блоки имеют одинаковый размер не случайно часто это объекты одного типа и это можно использовать

Вводные положения

- вся аллоцируемая память разбита на большие блоки фиксированного размера (будем называть их PAGE)
- каждому PAGE поставлен в соответсвие дескриптор (мы легко можем получить дескриптор по номеру PAGE и наоборот, считайте, что у нас есть массив таких дескрипторов), хранящий служебную информацию (свободен/занят, порядок свободного блока)
- память аллоцируется и освобождается блоками по $2^i \times PAGE$, i будем называть порядком блока
- порядок блока хранит пользователь и передает его в как функцию аллокации, так и в функцию освобождения


Buddy Allocator Buddies

Ключевой концепцией для Buddy Allocator-а является понятие Buddy:

- Buddy Allocator хранит блоки в отдельных списках для каждого порядка (т. е. для каждого возможного порядка блока есть свой список), элементом списка является дескриптор первого PAGE в этом блоке;
- смежные (в памяти, а не в списке) блоки одного пордяка называются Buddies (plural for buddy);
- два смежных блока (Buddies) в обединении дают один блок большего порядка, и наоборот из одного блока можно полуить два Buddies меньшего порядка.



Buddy Allocator Buddies



Аллокация блока порядка i происходит из списка соответствующего блокам порядка i:

Order i+2

Order i+1


Order i

Order i-1

Order i-2

Если список пуст, ищем непустой список большего порядка и аллоцируем из него, например, аллоцируем блок порядка i-2:

Order i+2



Order i-1

Order i-2

Блок порядка i слишком большой, поэтому делим его на две части порядка i-1 и одну из частей возвращаем аллокатору:

Order i+2 Order i+1 Order i Order i-1 Order i-2 Buddies, halfs of the original i order block

Аллокация

Продолжаем пока не дойдем до нужного порядка: Order i+2 Order i+1 Order i Order i-1 Order i-2 Return

Каждый свобожный блок, как отмечалось выше представляется дескриптором первого PAGE, дескриптор должен хранить:

- признак занятости и свободности блока;
- порядок блока, "головой" которого является данный PAGE.

Эта информация не нужна для аллокации, но понадобится для освобождения, поэтому при разделении блока необъодимо обновить дескрипторы обоих половин.

При освобождении необходимо обединять смежные блоки (Buddies), чтобы избежать фрагментации. Найти "голову" смежного блока легко:

$$Buddy_{No} = Head_{No}^{(}1 << i)$$

где

- Buddy_{No} номер PAGE, являющейгося "головой" смежного блока;
- Head_{No} номер PAGE, являющегося "головой" блока, с которым мы работаем;
- *i* порядок блока;



Buddy Allocator Освобождение


Освобождаемый блок можно обединить со смежным (Buddy), только если смежный блок свободен. Смежный блок свободен если:

- в дескрипторе "головы" блока установлен признак свободности;
- порядок сохраненный в дескрипторе "головы" блока совпадает с порядком освобождаемого блока.

Buddy Allocator Освбождение


Прядок блоков важен при объединении:

Free order i block




Buddy "Head" is free, but order is different - can't merge

Возможно придется сделать несколько объединений:



Buddy Allocator Освобождение

Возможно придется сделать несколько объединений:



Возможно придется сделать несколько объединений:


Order i

Merge 2 i-1 order blocks and continue

Order i-1

Order i-2

Продолжаем пока можем объединять смежные блоки или не дойдем до последнего уровня:



Аллокация блоков произвольного размера

Аллокация блоков только по степеням 2 может быть затратной - в неудачных случаях мы аллоцируем почти в 2 раза больше чем нужно. Есть как минимум 2 решения этой проблемы:

- пожертвовать интерфейсом разложить количество блоков на сумму степеней 2 и аллоцировать, аллоцировать каждый блок размера 2ⁱ отдельно и возврощать массив блоков;
- поправить алгоритм для аллокация блоков произвольного размера;

Аллокация блоков произвольного размера

Buddy Allocator легко изменить для аллокации блоков произвольного размера пожертвовав (совсем немного) памятью:

- вместо порядка блока в дескрипторе PAGE храним размер (очевидно);
- храним признак занятости/свободности и размер как в дескрипторе первого PAGE блока, так и в дескрипторе последнего (Border Tags);
- каждый список хранит блоки размеров $[2^i; 2^{i+1})$, кроме последнего для него нет верхней границы.

Аллокация маленьких объектов фиксированного размера

Теперь решаем еще более простую задачу - аллокацию "маленьких" объектов фиксированного размера:

- мы умеем аллоцировать большие блоки будем использовать их как пулы;
- аллоцируем блоки фиксированного размера из пула тривиально;
- объекты одного размера уменьшают вероятность фрагментации;
- как на этом построить универсальный аллокатор (malloc/free)?



Базовым понятием для SLAB аллокатора является (неожиданно) SLAB:


- SLAB это пулл объектов одинакового размера;
- аллокатор может имееть в распоряжении несколько SLAB-ов - при необходимости аллоцируются новые SLAB-ы;
- каждому объекту в SLAB-е соответствует дескриптор (по сути, нужен, чтобы связать объекты в список);

Разделение на большие и маленькие объекты


SLAB аллокатор делит объекты далее на большие и маленькие, и использует для них разную структуру SLAB-ов:

- разделение нужно чтобы уменьшить потери памяти для больших объектов;
- нет четкой границы, что считать большим объектом, а что маленьким;
- обычно маленькими объектами считают объекты меньше 1/8 размера PAGE (минимального размера пула).

Организация SLAB-а маленьких объектов



Организация SLAB-а больших объектов объектов



SLAB Allocator Детали реализации

- Для SLAB-ов больших объектов управляющие структуры нужно аллоцировать отдельно - используя SLAB-ы маленьких объектов.
- При освобождении объекта нам нужно найти SLAB из которого он аллоцирован, это можно делать используя словарь (dict, map) или (гораздо проще) используя дескриптор PAGE.
- Для SLAB-ов больших объектов ObjCtrl необходим только когда объект свободен, когда объект объект был аллоцирован ObjCtrl больше не нужен.
- Аллокатор должен поддерживать набор SLAB-ов, т. е. возможно ему придется сосздавать новые SLAB-ы, если старые SLAB-ы заняты.



SLAB Allocator malloc/free

Используя Buddy Allocator и Slab Allocator можно создать аллокатор общего назначения (malloc/free):

- Buddy Allocator для аллокации пулов памяти для SLAB-ов и для аллокации памяти для больших объектов;
- набор предварительно созданных SLAB Allocator-ов с разными размерами объектов - для аллокации маленьких объектов;

SLAB Allocator Объекты одного типа

Мы можем создавать SLAB Allocator-ы под специфичные нужды и не использовать аллокатор общего назначения:

- можно повысить надежность уменьшив вероятность, что кто-то, по ошибке, испортит нашу память, или, наоборот, что мы испортим чужую;
- меньше конкуренция за ресурсы аллокатором общего назначения пользуются все, а специальным аллокатором только мы;
- можно сэкономить на инициализации (далее подробнее);

SLAB Allocator Объекты одного типа

Многие поля объекта естественным образом оказываются в "иницализированном" состоянии при освобождении объекта:

- если объект хранит mutex или spinlock (или какой-то другой примитив синхронизации), то перед освобождением он должен быть отпущен;
- если объект хранит счетчик ссылок, то перед освобождением он, зачастую, равен нулю;
- если объект хранит список или корень дерева, то перед освобождением они, зачастую, будут пустыми;

Такие поля достаточно инициализировать один раз – экономия на инициализации.




SLAB Allocator Cache Coloring

Иногда, при использовании SLAB Allocator-а для достаточно больших объектов, в пуле памяти могут быть неиспользуемые "хвосты" - размер пула не делится нацело на размер объекта.


Этим неиспользуемым хвостам можно найти полезное применение - Cache Coloring.

SLAB Allocator Cache Coloring




- "горячие" поля, обычно, в начале:
 - указатели (следующий/предыдущий, левый/правый)
 - ключи для поиска (обычно короткие)
 - флаги и примитивы синхронизации
- "холодные" поля, обычно, в конце:
 - значения, которые мы ищем (могут быть большими)

SLAB Allocator Cache Coloring



- "горячие" поля обектов в Slab0 конкурируют с "горячими" полями объектов в Slab1 за место в процессорном кеше
- "холодные" поля конкурируют с "холодными" полями
- "холодные" поля используются редко - растрата кеша, лучше поделить его между "горячими" полями

SLAB Allocator Cache Coloring



- "горячие" поля обектов в Slab0 и Slab1 занимают весь кеш
- "холодные" поля поднимаются в кеш, только когда они нужны

Ссылки

- The Art of Computer Programming. Volume 1, 2.5.
 Donald Knuth обзор простых алгоритмов аллокации и их поведения;
- The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator. Jeff Bonwick - описание классического SLAB Allocator-a;
- Magazines and Vmem: Extending the Slab Allocator to Many CPUs and Arbitraray Resources. Jeff Bonwick, Jonathan Adams - продолжение истории SLAB Allocator-a;
- Slab allocators in the Linux Kernel: SLAB, SLOB, SLUB.
 Christoph Lameter о реализации кеширующих аллокаторов в ядре Linux.