Operating Systems Physical and Virtual Memory

Me

February 18, 2016

План

- Расположение физической памяти.
- Понятие процесса и виртуальная память.
- Оегментация памяти как способ защиты.
- Paging и Page Fault.
- Свободная память бесполезная память.




Figure: Classical UMA Architecture




Figure: NUMA Architecture

Память не однородна:

- адреса могут вообще быть не доступны память не отображена никуда;
- адреса могут быть отображены на устройства особые правила доступа/кеширования;
- разные адреса могут иметь разное время доступа с разных СРU (NUMA);

Память не однородна:

- адреса могут вообще быть не доступны память не отображена никуда;
- адреса могут быть отображены на устройства особые правила доступа/кеширования;
- разные адреса могут иметь разное время доступа с разных СРU (NUMA);

Нужна карта памяти!

• из документации чипсета

- из документации чипсета
- из device tree
 - кто-то все равно должен взять документацию чипсета и описать память в нужном формате и передать загрузчику

- из документации чипсета
- из device tree
 - кто-то все равно должен взять документацию чипсета и описать память в нужном формате и передать загрузчику
- BIOS/UEFI или их аналог
 - BIOS int \$0x15, функции 0xe820 или 0xe801
 - UEFI GetMemoryMap

- из документации чипсета
- из device tree
 - кто-то все равно должен взять документацию чипсета и описать память в нужном формате и передать загрузчику
- BIOS/UEFI или их аналог
 - BIOS int \$0x15, функции 0xe820 или 0xe801
 - UEFI GetMemoryMap
- спросить у загрузчика (где ее берет загрузчик не наше дело)

Типичная карта памяти

Такие регионы памяти, например, может сообщать QEMU через multiboot загрузчик:

- 0x00000000-0x0009fbff, Available
- 0x0009fc00-0x0009ffff, Reserved
- 0x000f0000-0x000fffff, Reserved
- 0x00100000-0x07ffdfff, Available
- 0x07ffe000-0x07fffffff, Reserved
- 0xfffc0000-0xfffffffff, Reserved

Понятие процесса

Процесс - контейнер ресурсов ОС:

Понятие процесса

Процесс - контейнер ресурсов ОС:

- ресурсы в ОС привязаны к процессам
 - память (свое адресное пространство у процессов)
 - файловые дескрипторы
 - другие ресурсы (сокеты, различные ІРС и тд)

Понятие процесса

Процесс - контейнер ресурсов ОС:

- ресурсы в ОС привязаны к процессам
 - память (свое адресное пространство у процессов)
 - файловые дескрипторы
 - другие ресурсы (сокеты, различные IPC и тд)
- процессы изолированы друг от друга
 - на сколько это позволяет аппаратное обеспечение (далее просто HW)
 - некоторые процессы могут разделять общие ресурсы намеренно

- VA отображается на физическую память (далее PA)
 - paging произвольное отображение
 - "один к одному", если HW не поддерживает трансляцию

- VA отображается на физическую память (далее PA)
 - paging произвольное отображение
 - "один к одному", если HW не поддерживает трансляцию
- VA может быть аппаратно защищено
 - сегментирование попытка обращения в чужой сегмент приводит к ошибке
 - paging устраняет саму возможность обратиться к чужой памяти

- VA отображается на физическую память (далее PA)
 - paging произвольное отображение
 - "один к одному", если HW не поддерживает трансляцию
- VA может быть аппаратно защищено
 - сегментирование попытка обращения в чужой сегмент приводит к ошибке
 - paging устраняет саму возможность обратиться к чужой памяти
- VA может быть неоднородным в нем могут быть дыры



VA процесса - это ресурс, который нужно аллоцировать и освобождать:

VA процесса - это ресурс, который нужно аллоцировать и освобождать:

 ОС необходимо делить память между несколькими процессами - не нужно выдавать процессу сразу много памяти, которая скорее всего не будет использрована;

VA процесса - это ресурс, который нужно аллоцировать и освобождать:

- ОС необходимо делить память между несколькими процессами - не нужно выдавать процессу сразу много памяти, которая скорее всего не будет использрована;
- разные части VA используются под разные нужды:
 - они находятся в разных регионах VA (стек растет вниз, его логично положить наверх)
 - могут иметь разные права/привелегии доступа (например, делать стек исполняемым - плохая затея с точки зрения безопасности)

Вся память разбивается на сегменты:

- уровень привелегий доступа назначается каждому сегменту отдельно
- сегменты могут перекрываться, т. е. два сегмента с разными привелегиями могут описывать одну и ту же физическую память

Unused in x86-64 mode




Figure: x86 segment data/code descriptor format

Дескрипторы сегментов хранятся в таблицах GDT и LDT:

- GDT предполагается общей для всех процессов (не обязательно)
- LDT своя для каждого процесса (не обязательно)
- при обращении к памяти таблица и номер дескриптора в ней определяются используя селектор сегмента (16-битное значение в CS, SS, DS, ES, FS или GS)

Data Selector (DS, ES)

DESCRIPTOR INDEX TRE

Code Selector (CS)

DESCRIPTOR INDEX TOPL

Figure: Code and Data Segment Selectors

Проверка привелегий:

- при записи селектора в сегментный регистр CPL (из CS) и RPL (то что мы записываем) должны быть меньше или равны DPL (в дескрипторе сегмента, на который мы ссылаемся);
- для селектора стека (SS) используются особые правила - RPL и DPL должны быть равны CPL.