



## 天河二号超级计算机 资源管理系统

任课教师:吴迪、杜云飞

### 天河二号逻辑架构


· 计算阵列

• 服务阵列

• 存储子系统

• 互联通信子系统

• 诊断监控子系统



### 天河二号逻辑结构

#### • 管理节点

- mn0,mn1,.....
- 运行系统管理进程与支撑服务

#### ・登录节点


- In0,In1,.....
- 用户登录、编辑、编译、提交作业、结果分析

#### • 计算节点

- cn0,cn1,.....
- 主要的计算资源,执行用户程序

#### I/O节点

- 元数据服务器: mds0,mds1,..
- 对象存储: ost0,ost1,......
- I/O增强: ion0,ion1,.....
- 提供存储服务
- 表现为全局共享文件系统



# Slurm资源管理系统概述

### 天河二号资源管理系统

- 基于开源软件SLURM定制
  - Simple Linux Utility for Resource Management from LLNL
  - 最大支持管理65,536个节点,作业吞吐率120,000Job/Hour
- 提供高效的资源与作业管理
  - 状态监控
  - 资源管理
  - 作业调度
  - 用量记账
- 是用户使用计算资源的接口
  - 作业提交 / 运行
  - 任务加载
  - 作业控制
  - 状态查看

### Slurm资源管理系统

External scheduler **SLURM** allocates manages nodes, starts and the queue Node 0 manages the jobs Job 1 Node 1 Job 2 Node 2 Job 3 Node 3 Job 4 Node 4 Node 5 Node 6 Users submit work Node 7

### Slurm资源管理系统架构





Fig. 1. SLURM architecture

### 天河二号slurm资源管理系统架构



### Slurm管理进程介绍

- 控制进程: Slurmctld
  - 运行在管理节点
  - 是资源管理系统的控制中枢
  - 记录节点状态
  - 进行分区管理
  - 进行作业管理、作业调度、资源分配
- 记账存储进程: Slurmdbd
  - 运行在管理节点
  - 将作业信息保存到数据库
  - 记录用户、帐号、资源限制、 QOS 等信息
  - 用户认证和安全隔离


### Slurm管理进程 (2)

- 节点监控进程: Slurmd
  - 运行在每个计算节点
  - 监控节点状态,并向控制进程注册
  - 接收来自控制进程与用户的请求并进行处理

### • 作业管理进程: Slurmstepd

- 加载计算任务时由节点监控进程启动
- 管理一个作业步的所有任务
  - 启动计算任务进程
  - 标准 I/O 转发
  - 信号传递
  - 任务控制
  - 资源使用信息收集

### 资源管理系统实体概念



### 资源管理系统实体

- 节点 (Node): 即指计算节点
  - 包含处理器、内存、磁盘空间等资源
  - 具有空闲、分配、故障等状态
  - 使用节点名字标识
- · 分区 (Partition) : 节点的逻辑分组
  - 提供一种管理机制,可设置资源限制、访问权限、优先级等
  - 分区可重叠,提供类似于队列的功能
  - 系统有一个默认分区
  - 使用分区名字标识


### 资源管理系统实体

- 作业 (Job): 一次资源分配
  - 位于一个分区中,作业不能跨分区
  - 排队调度后分配资源运行
  - 通过作业 ID 标识, 如 123
- · 作业步(Jobstep):一个作业可包含多个作业步
  - 通过 yhrun 进行的任务加载
  - 作业步可只使用作业中的部分节点
  - 可并发运行
  - 在作业内通过作业步 ID 标识, 如 123.0

### 资源管理系统关联

- 关联 (Association) : 系统实施资源限制的一个 基础概念
  - 由<cluster,account,user,partition>构成的四元组
  - 每个作业都有对应的关联,因为作业都是由用户使用某计费帐号提 交到系统的一个分区中
- 帐号、用户的资源限制,在实现上最终以关联进行记录
  - 节点数量
  - 作业数量
  - 时间限制

### Slurm工作流程



1: srun connects to slurmctld requesting resource allocation and step creation

2: slurmctld responds with node list and job step credential


3: srun opens I/O connection (ephemeral port)

4: srun sends job step requests to slurmd daemons

5: slurmd initiates job step and makes I/O connections to srun

### 天河二号作业步任务加载流程

yhrun [options] program [args]



- 1. 创建作业步 2. 响应: 任务布局/证书 3. 加载任务 4. 派生作业管理进程
- 5. 加载响应 6. 建立 I/O 连接 7. 派生任务 8. PMI 连接

# Slurm资源管理系统使用

### 天河二号命令工具

### 命令工具

- yhacct: 查看历史作业信息

– yhacctmgr: 记账管理

– yhalloc:资源分配

- yhbatch: 提交批处理作业

– yhcancel: 取消作业

- yhcontrol: 系统控制

- yhinfo: 节点与分区状态查看

- yhqueue: 队列状态查看

- yhrun: 任务加载

### 系统状态查看

节点状态监控机制	命令工具
节点状态	yhinfo
分区状态	yhqueue
作业状态	yhcontrol
作业步状态	yhacct

### 节点状态监控机制

• 节点状态由控制进程维护

- 控制进程使用三种机制检查节点状态
  - ping: 仅检查通信状态
  - register: 报告资源状态
    - slurmd 启动时主动进行
    - 节点多时,周期较长
  - health check: 管理员定制脚本
- 命令工具从控制进程获取节点状态

### 节点状态查看

#### • 使用yhinfo命令查看节点状态

- 别名: yhi

```
$ yhinfo
PARTITION
           AVAIL
                  TIMELIMIT
                             NODES STATE NODELIST
work*
                     infinite
                                1110 down* cn[0-451,494-1151]
              up
work*
                     infinite
                                   42
                                        idle cn[452-493]
              up
                     infinite
                                    7 down* cn[1178-1179,1224-1225,1244-1245,1259]
test
              up
                     infinite
                                  121
                                        idle cn[1152-1177,1180-1223,1226-1243,1246
test
              up
```

#### • 使用yhcontrol命令查看节点详细信息

```
$ yhcontrol show node cn0
NodeName=cn0 Arch=x86 64 CoresPerSocket=12
```

CPUAlloc=0 CPUErr=0 CPUTot=24 Features=(null)

OS=Linux RealMemory=64000 Sockets=2

State=DOWN\* ThreadsPerCore=1 TmpDisk=0 Weight=1

Reason=Not responding [slurm@2015-03-15T15:17:11]

### 节点基本状态

#### • 节点基本状态值

- UNKNOWN: 未知, unk
- IDLE: 空闲, idle
- ALLOCATED: 已分配, alloc
- DOWN: 故障, down

#### • 状态标识

- DRAIN:不再分配, drng/drain
- COMPLETING: 有作业正在退出, comp
- NO RESPOND: 无响应, \*

#### • 指定查看特定状态的节点:

- yhi -t 状态值

### 分区状态查看

- 使用yhinfo命令查看分区状态
  - 与查看节点状态一致

#### \$ yhinfo PARTITION AVAIL **TIMELIMIT** NODES STATE NODELIST work\* infinite 1110 down\* cn[0-451,494-1151] up work\* infinite 42 idle cn[452-493] up 7 down\* cn[1178-1179,1224-1225,1244-1245,1259] infinite test up idle cn[1152-1177,1180-1223,1226-1243,1246 test up infinite 121

- 分区名
- 分区状态
  - UP、DOWN、DRAIN、 INACTIVE
  - DEFAULT/\*
- 运行时间限制
- 查看指定分区
  - yhi -p 分区名

- 节点数量
- 节点状态
- 节点列表

### 分区属性查看

#### • 使用yhcontrol命令查看分区属性

#### \$ yhcontrol show partition work

PartitionName=work

AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=NO

DefaultTime=NONE DisableRootJobs=NO Hidden=NO

MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=UNLIMITED MinNodes=1

Nodes=cn[0-1151]

Priority=1 RootOnly=NO Shared=NO

State=UP TotalCPUs=27648 TotalNodes=1152

- 节点列表

- 状态: UP/DOWN

- 隐藏分区

- 访问权限

RootOnly

AllowGroups

- 资源限制

- 节点范围

- 运行时间

- 优先级

- 共享节点

- 默认分区

### 作业状态查看

- 使用yhqueue命令查看作业队列状态
  - 别名: yhq

```
$ yhqueue
JOBID PARTITION
               NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
1463
                sbatch
                      root R 1:06
                                       12 cn[1246-1257]
          test
1465
                 tjob
                      test PD 0:00
                                       66 (PartitionNodeLimit)
          work
                                       23 cn[452-474]
1464
                myjob root R 0:32
         work
```

- 作业结束一段时间后,信息将从slurmctld中清除
- 常用查询选项
  - -p: 指定分区
  - -u: 指定用户
  - -t: 指定状态
  - -w: 指定包含的节点
  - -j: 指定作业id号
  - -J: 指定作业名

### 作业详细信息查看

### • 使用yhcontrol命令查看作业详细信息


```
$ yhcontrol show job 1464
JobId=1464 Name=myjog
UserId=root(0) GroupId=root(0)
Priority=2 Account=(null) QOS=normal
JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
TimeLimit=UNLIMITED Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=1 ExitCode=0:0
SubmitTime=2015-03-16T08:24:34 EligibleTime=2015-03-16T08:24:34
SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
Partition=work AllocNode:Sid=ln0:8116
RegNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
NodeList=cn[452-474]
NumNodes=23 NumCPUs=23 CPUs/Task=1 RegS:C:T=1:1:1
MinCPUsNode=1 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
Features=(null) Reservation=(null)
Shared=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
Command=(null)
WorkDir=/WORK
```

### 历史作业信息查看

### • 使用yhacct命令查看历史作业信息

\$ yhacct	t					
JobID	JobName	Partition	Account	AllocCPUS	State	ExitCode
18	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
30	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
32	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
34	test.sh	work	test	256	COMPLETED	0:0
37	test.sh	work	test	256	FAILED	0:0
40	test.sh	work	test	2048	COMPLETED	0:0
40.0	xhpl		test	2048	COMPLETED	0:0
41	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
41.0	xhpl		test	2048	CANCELLED+	0:0
42	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
45	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
46	test.sh	work	test	2048	RUNNING	0:0
46.0	xhpl		test	2048	RUNNING	0:0
48	test.sh	work	test	0	PENDING	0:0

### 作业状态转换



#### 状态标识

• COMPLETING: 正在退出, CG

• CONFIGURING:分配给作业的节点正在启动,CF

• PENDING: 排队, PD

• RUNNING: 运行, R

• SUSPENDED: 挂起, S

· COMPLETED:成功结束,CD

FAILED: 失败结束, F

• CANCELLED:被取消,CA

• TIMEOUT: 超时, TO

NODE\_FAIL: 因节点故障而运行失败, NF

### 排队状态原因

- Priority: 优先级不够高
- Dependency: 作业的依赖关系未满足
- Resources: 当前可用资源不能满足作业需求
- PartitionNodeLimit: 作业请求的节点数超过分区的作业节点数限制
- PartitionTimeLimit: 作业请求的运行时间超过分区作业运行时间限制
- PartitionDown: 作业所在的分区处于 DOWN 状态
- JobHeld:作业被阻止调度
- BeginTime:作业请求的启动时间还未到达
- AssociationJobLimit: 关联的作业限制已满
- AssociationResourceLimit: 关联的资源限制已满
- AssociationTimeLimit: 关联的运行时间限制已满
- Reservation: 作业请求的预约时间未到
- ReqNodeNotAvail: 作业请求的节点不可用

### 结束状态原因

- PartitionDown: 作业所在的分区被删除
- NodeDown:分配给作业的节点进入 DOWN 状态
- BadConstraints: 作业的资源约束无效
- SystemFailure: 系统故障
- JobLaunchFailure: 作业加载故障
- NonZeroExitCode: 作业的退出代码非 0
- TimeLimit:作业超出运行时间限制
- InactiveLimit: 作业超出不活跃时间限制
- InvalidBankAccount:作业的计费帐号无效

### 作业步状态查看

- 使用yhqueue与yhcontrol命令查看作业步
  - 类似于查看作业队列

```
$ yhqueue -s
STEPID
                              USFR
              NAME PARTITION
                                           TIME NODELIST
45.0
                                         2:00:54 cn[0-255,512-1023]
               xhpl
                         work
                                test605
46.0
               xhpl
                         work
                                test605
                                         1:57:49 cn[256-511]
$ yhcontrol show steps 46.0
StepId=46.0 UserId=1000 StartTime=2014-05-20T08:19:27 TimeLimit=6-22:40:00
Partition=work Nodes=cn[256-511] Tasks=256 Name=xhpl Network=(null)
ResvPorts=(null) Checkpoint=0 CheckpointDir=/WORK/home/test605/hpl/goto/256-2
```


- 作业步仅在运行时存在,运行结束后从系统中删除,并记录到记账数据 库中
- 使用yhacct 命令可查看历史作业步信息

### 作业与资源分配

- 作业运行模式
- 作业的资源需求
- 作业的运行参数



### 作业 = 资源分配请求



• 提交:申请资源

排队:等待资源

• 运行:分配资源(无论是否执行程序)

挂起:暂时释放资源

结束:释放资源

### 作业运行模式


- 交互模式 yhrun
- 批处理模式 yhbatch
- 分配模式 yhalloc

- 只是用户使用方式区别
- 管理、调度、记账时同等 对待

### 交互模式

#### 交互模式作业

- 1.在终端提交资源分配请求
- 2.等待资源分配
- 3.加载计算任务
- 4.运行中,任务I/O传递到终端
- 5.可与任务进行交互: I/O, 信号
- 6.任务执行结束后,资源被释放



• 一个作业(一次资源分配)包含一个作业步(一次任务加载)

### 交互模式


### • 通过yhrun命令运行

```
$ yhrun -n 4 cpi
yhrun: job 52 queued and waiting for resources
yhrun: job 52 has been allocated resources
Enter the number of intervals: (0 quits) 1
pi is approximately 3.200000000000000, Error is 0.0584073464102071
wall clock time = 0.000047
Enter the number of intervals: (0 quits) 2
pi is approximately 3.1623529411764704, Error is 0.0207602875866773
wall clock time = 0.000022
Enter the number of intervals: (0 quits) 3
pi is approximately 3.1508492098656031, Error is 0.0092565562758100
wall clock time = 0.000014
Enter the number of intervals: (0 quits) 0
```

### 批处理模式

#### 批处理模式

- 1.用户编写作业脚本
- 2.提交作业
- 3.作业排队等待资源分配
- 4.在首节点加载执行作业脚本
- 5.脚本执行结束,释放资源
- 6.用户在输出文件中查看运行结果



- 脚本中可通过yhrun加载计算任务
  - 一个作业可包含多个作业步

## 批处理模式

脚本文件:第一行应以"#!"开头,指定脚本文件的解释程序;在脚本中,如果一行以"#SBATCH"开头,则该行中的其余部分被当作命令行选项,被yhbatch处理

```
$ cat job.sh
#!/bin/sh
#SBATCH -N 16 -t 100 -n 16 -c 4
yhrun -n 16 hostname
```

#### • 通过yhbatch命令运行

```
$ yhbatch job.sh
Submitted batch job 53
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                   NAME
                          USFR
                                           TIME NODES NODELIST(REASON)
                                   ST
                                                     16 (Priority)
53
                 job.sh
                                            0:00
          work
                           test605
                                   PD
52
          work
                   test.sh test605
                                         7:04:01
                                                    256 cn[256-511]
```


#### • 运行后,生成输出文件

```
$ Is
hpl-2.0 iotest job.sh NPB3.3-MPI slurm-53.out test.sh
```

### 分配模式

#### 分配模式

- 1.提交资源分配请求
- 2.作业排队等待资源分配
- 3.执行用户指定的命令
- 4.命令执行结束,释放资源



#### • 交互模式作业与批处理模式作业的结合

- 一个作业可包含多个作业步
- 可通过yhrun加载计算任务
- 可与任务进行交互
- 命令在用户提交作业的节点上执行

### 分配模式

• 通过yhalloc命令运行

```
$ yhalloc -N 2 -n 4 -c 2 -t 100 /bin/sh
yhalloc: Granted job allocation 56
sh-4.1$ yhrun -n 4 hostname
cn1
cn1
cn<sub>0</sub>
cn0
sh-4.1$ ssh cn0 ls
hpl-2.0 iotest job.sh NPB3.3-MPI slurm-53.out test.sh
sh-4.1$ yhrun -n 2 date
Fri Mar 20 15:46:05 CST 2015
Fri Mar 20 15:46:05 CST 2015
sh-4.1$ exit
exit
yhalloc: Relinquishing job allocation 56
$
```

# 作业的资源需求

- 节点数量: -N,--nodes min[-max]
  - 如未指定,则根据其他需求,分配足够的节点
- 处理器数量:由几个参数决定
  - 作业要加载的任务数 -n,--ntasks, 默认每个节点一个
  - 每个任务需要的处理器数 -c,--cpus-per-task, 默认为 1
  - 系统将根据参数计算,分配足够处理器数目的节点
- 节点与处理器数目约束

```
$ yhrun -N 4 -n 8 -l hostname
```

0: cn1246

2: cn1247

4: cn1248

6: cn1249

1: cn1246

3: cn1247

5: cn1248

7: cn1249

## 作业的资源需求

- 运行时间: -t,--time
  - 单位为分钟
  - 超出时间限制的作业将被终止
  - 应尽可能准确估计:调度时用此估计时间进行backfill判断与优先级设置

\$ yhrun -N 4 -n 8 -t 100 a.out

- 分区: -p,--partition
  - 从指定分区中分配节点
  - 使用指定分区的资源限制/访问权限进行检查
  - 作业必须位于一个分区中,不能跨分区

#### • 节点:

- -w,--nodelist: 指定分配给作业的资源中至少要包含的节点
- -F,--nodefile: 指定分配给作业的资源中至少要包含的节点,但节点写在文件中,而不是在命令行直接给出(此选项仅对yhalloc和yhbatch可用)
- -x,--exclude: 指定分配给作业的资源中不要包含的节点
- --exclusive: 指定作业不能与其它作业共享节点 (默认作业不共享节点)
- --contiguous: 表示作业需要被分配连续的节点

## 作业的运行参数

#### • 作业名字

- 默认:加载的程序/批处理脚本文件名/执行的命令

- -J,--job-name: 指定名字

```
$ yhbatch -N 4 job.sh
$ yhbatch -N 8 -J myjob job.sh
$ yhqueue

JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES

NODELIST(REASON)

1234 work job.sh test R 00:05 4 cn[0-3]

1235 work myjob test R 00:03 8 cn[12-19]
$ yhcancel -n myjob
```

#### 工作目录

- -D,--chdir: 指定任务/脚本/命令的工作目录

- 默认: yhrun/yhbatch/yhalloc 的工作目录

\$ yhbatch -N 4 -D /WORK/test/devel/bin job.sh

# 作业的运行参数

- 启动时间
  - --begin: 作业在指定时间之后才能运行
- 依赖关系
  - -d,--dependency: 指定作业的依赖关系
    - after:jobid: 在指定作业开始之后
    - afterok:jobid: 在指定作业成功结束之后
    - afternotok:jobid: 在指定作业不成功结束之后
    - afterany:jobid: 在指定作业结束之后
  - 满足依赖关系的作业才能运行
  - 不可能满足依赖关系的作业将被取消
- 节点故障容忍
  - 默认: 节点失效时将终止作业
    - 失效指节点变为 DOWN 状态
    - 主要针对 MPI 程序的执行,及时释放资源
  - -k,--no-kill: 容忍节点故障
    - 程序自身容错
    - 正在执行的作业步失败后,继续运行后续作业步

# 作业的环境变量

- 系统在运行计算任务/作业脚本/命令时,会为其设置一些环境变量,以反映其资源分配情况
- 在批处理和分配模式作业中,可根据环境变量获得资源分配情况
  - SLURM\_NPROCS:要加载的任务数
  - SLURM TASKS PER NODE: 每节点要加载的任务数
  - SLURM JOB ID: 作业的 JobID
  - SLURM SUBMIT DIR: 提交作业时的工作目录
  - SLURM JOB NODELIST: 作业分配的节点列表
  - SLURM JOB CPUS PER NODE:每个节点上分配给作业的 CPU 数
  - SLURM\_JOB\_NUM\_NODES: 作业分配的节点数
  - HOSTNAME:对于批处理作业,此变量被设置为批处理脚本所执行节点的节点名

# 作业步与任务加载

- 作业步任务布局
- 作业步任务I/O 传递
- 登录计算节点



## 任务布局

- 任务布局指任务在所分配节点上的分布
  - 任务数分布
  - 任务号分布
- 支持多种布局方式: -m,--distribution
  - 循环布局
  - 块布局
  - 基于面的布局
  - 任意布局
- 可用于性能调优
  - 节点的负载
  - 任务间通信

# 循环布局

- -m cyclic
- 在分配的处理器数目范围内,尽可能将任务在节点间平均分配
- 示例:设作业步使用 4 个节点, cn[0,3] 四个处理器, cn[1-2] 两个 处理器

cn0	cn1	cn2	cn3	
0	1	2	3	先按可用处理器在节点间轮转分配任务
4	5	6	7	
8			9	
10			11	处理器全部分配,按节点轮转分配任务
12	13	14	15	

# 块布局

- -m block
- 各节点任务数与循环布局相同,仅任务编号不同
  - 由横着排变成竖着排

### 16 个任务

cn0	cn1	cn2	cn3
0	5	8	11
1	6	9	12
2			13
3			14
4	7	10	15

#### 10 个任务

cn0	cn1	cn2	cn3
0	3	5	7
1	4	6	8
2			9

### 基于面的布局

- -m plane=size
- 是一种块循环布局,块大小为 size
- 不考虑负载

示例: 4 节点×4 处理器,加载 16 任务

循环布局

cn0	cn1	cn2	cn3
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

块布局

cn0	cn1	cn2	cn3
CITO	CIT		
0	4	8	12
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15

面布局,块大小为3

<u> </u>					
cn0	cn1	cn2	cn3		
0	3	6	9		
1	4	7	10		
2	5	8	11		
12	15				
13					

14

### 任意布局

- -m arbitrary
- -F, --nodefile 指定节点列表文件
  - 每个节点一行
  - 行数与要加载的任务数相同

```
$ cat job.sh
#!/bin/sh
echo "This is process $SLURM PROCID of $SLURM NPROCS running on
`hostname`"
$ cat hostlist
cn2
cn1
cn0
$ yhrun -N 3 -n 3 -w ./hostlist -m arbitrary ./job.sh
This is process 0 of 3 running on cn2
This is process 1 of 3 running on cn1
This is process 2 of 3 running on cn0
```

### 查看任务布局

• 对于已经加载运行的作业步,可以通过"yhattach --layout"命令 查看其任务布局

```
$ yhqueue -s
STFPID
              NAME PARTITION
                                  USFR
                                            TIME NODELIST
45453.0
               xhpl
                            all
                                   root
                                             7:46 cn[0-63]
45454.0
                xhpl
                            all
                                             7:46 cn[64-127]
                                   root
                xhpl
45455.0
                            all
                                   root
                                             7:33 cn[128-142,144-149,151-
193]
$ yhattach --layout 45453.0
Job step layout:
64 tasks, 64 nodes (cn[0-63])
Node 0 (cn0), 1 task(s): 0
Node 1 (cn1), 1 task(s): 1
Node 2 (cn2), 1 task(s): 2
Node 62 (cn62), 1 task(s): 62
Node 63 (cn63), 1 task(s): 63
```

# 多程序作业步

- 支持 MPMD 程序的运行,即不同任务号执行不同程序
  - --multi-prog 选项
  - yhrun 最后跟配置文件,而不是可执行程序命令

#### • 配置文件格式

- 按行组织,每行分为若干空白分隔的字段
- 第一字段: 任务号部分
  - 逗号分隔的任务号列表
  - 可包含范围 min-max
  - "\*"表示其余所有任务
- 第二字段: 要执行的程序
- 其余字段: 执行程序的参数

# 多程序作业步

#### • 配置文件格式

- 在程序和参数部分,支持变量替换

- %t: 任务号 %o: 在本行的偏移

```
$ cat mp.conf
0 a.out abc
1 b.out %t
2,7-9 c.out %o
* d.out
$ yhrun -n 16 --multi-prog mp.conf
```

#### • 任务布局

```
0: a.out abc

1: b.out 1

2: c.out 0

3-6,10-15: d.out

7: c.out 1

8: c.out 2

9: c.out 3
```

# 作业步任务I/O 传递

• I/O 传递:可通过 -i,--input/-o,--output/-e,--error 选项控制

• all: 默认, 传递所有任务 I/O

• none: 不传递

• taskid: 仅传递指定任务的 I/O

filename: 将任务的 I/O 写入文件

• 支持变量替换, 节点名 / 任务号 / 局部任务号等

将任务的标准输出(和标准错误)写入文件 result:

\$ yhrun -n 16 -o result a.out

• 将每个任务的标准输出(和标准错误)写入不同文件中:

\$ yhrun -n 16 -o result-%t a.out

• 任务从文件 input 读取标准输入:

\$ yhrun -n 16 -i input a.out

### 登录计算节点

- 用户分配资源后,可使用 SSH 登录所分配的节点
- 用户只能登录自己的已经有作业分配的节点
- 可用于查看节点上进程状态、运行程序等
- 用户自行运行的程序不会由资源管理系统自动进行CPU 绑定
- 当用户不再有作业分配计算节点后,其在相应节点上的 所有进程将被终止

## MPI程序加载

#### MPICH2 及派生 MPI

- 资源管理系统中集成了PMI实现,对使用PMI接口进行进程管理的MPI实现,可利用yhrun直接加载,包括 MPICH2、MVAPICH2、YH-MPI等
- 编译配置MPI时需指定 --with-pmi=slurm

#### Open MPI

- Open MPI支持使用yhrun加载任务,编译配置时需指定 --with-slurm
- 加载的是 orted,而不是直接加载任务,产生作业步,但名字为 orted

#### • 通用加载方法

- 利用资源管理系统分配资源
  - yhalloc
  - yhbatch
- 使用 MPI 自带的 mpiexec 加载计算任务
  - 进行修改或包装
  - 从环境变量中获取分配的节点、要加载的任务等

# 作业控制

- 取消作业
- 挂起与恢复
- 修改作业

## 取消作业

- yhcancel 命令取消作业 / 作业步
  - 排队作业:标记为 CANCELLED 状态
  - 运行 / 挂起作业:终止所有作业步;标记为 CANCELLED 状态;回收资源
  - 使用yhcancel之后,系统将定期重复发送 SIGKILL 到作业步任务,直到其退出
  - 显示为 CG 状态的作业已经结束, 不用再取消

```
$ yhcancel 123 456
$ yhcancel 789.1
# yhcancel -u test
# yhcancel -p debug -t pd
```

# 作业挂起与恢复

- yhcontrol 命令挂起 / 恢复作业 / 作业步
  - 挂起:暂时释放处理器资源
    - 向任务发送 SIGTSTP 和 SIGSTOP 信号
    - 节点被释放,可以分配给其它作业
  - 恢复: 节点再次分配给作业; 向任务发送 SIGCONT 信号

\$ yhqueue					
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES NODELIST(REASON)
123 work	job.sh	root	R	0:02	2 cn[0-1]
\$ yhcontrol suspen	d 123				
\$ yhqueue					
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES NODELIST(REASON)
123 work	job.sh	root	S	0:02	2 cn[0-1]
\$ yhcontrol resume	2 123				
\$ yhqueue					
JOBID PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES NODELIST(REASON)
123 work	job.sh	root	R	0:05	2 cn[0-1]

# 修改作业

#### 改变作业排队的分区与作业名字

```
$ yhqueue
JOBID PARTITION
              NAME USER ST
                                        TIME NODES NODELIST(REASON)
                 job.sh root PD
                                                   2 (Resource)
 123
         work
                                         0:00
$ yhcontrol update jobid=123 partition=debug name=myjob
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                 NAME
                           USER ST
                                        TIME NODES NODELIST(REASON)
 123
         debug
                  myjob
                                         0:00
                                                   2 (Resource)
                            root
                                PD
```

#### 改变已运行作业的运行时间限制

```
$ yhqueue --format '%i %P %l %t %.5M %N'
JOBID PARTITION TIMELIMIT ST. TIME NODELIST
                    60:00 R 52:12 cn[0-1]
 123
          work
# yhcontrol update jobid=123 timelimit=100
$ yhqueue --format '%i %P %l %t %.5M %N'
JOBID PARTITION TIMELIMIT ST TIME NODELIST
 123
          work
                 01:40:00 R 52:25 cn[0-1]
```

## 小结

#### 1.天河二号系统概述

### 2.资源管理系统概述

- 系统组成
- 系统实体

### 3.资源管理系统使用

- 状态查看
- 作业与资源分配
- 作业步与任务加载
- 作业控制

