SmartX Labs for Computer Systems

Build Lab (2016, Spring)


NetCS Lab




History and Contributor of Build Lab (2016. 05. 01.)


Version	Updated Date	Updated Contents	Contributor
-	2016/04	(구) Playground Lab 최종본 작성	김 병 돈
v1.0	2016/05	Build Lab 초안 작성 (Outline 및 Control Tower 추가)	김 승 룡
V1.1	2016/05	검수 및 제안 사항 반영 (apt-get source 변경 내용 외)	김 승 룡 김 진 우

Build Lab: Outline





CSLab: SmartX-mini Playground





- ▶ BIOS Setting (64bit OS 설치시 필요)
 - ▶ Booting 후 F2 버튼을 통해 BIOS Setting 화면으로 접속
 - ▶ UEFI boot 체크 해제, (Legacy 방식으로 부팅)





- OS: Ubuntu Desktop 14.04.4 LTS(64bit)
 - Download Site : http://www.ubuntu.com/download/desktop



- ▶ OS 설치를 위해 download 된 파일(ubuntu-14.04.4-desktop-amd64.iso, 0.99Gb)을 이용하여 bootable USB 구성(bootable CD 는 불가능, NUC에 CD-Rom이 없음)
- NUC에 설치





설치 완료 후 Ubuntu 초기화면

Raspberry Pi2 Start Kit

Component



Raspberry Pi2 Model B



Pi2 case



5V adapter



SD card



SD card reader



Wi-Fi dongle



Lan cable



Micro USB cable



HDMI-DVI cable



Heat sink


Raspberry Pi2 OS Setting

- OS: Hypriot(Version: 0.5 Will, 07.10.2015 published)
 - Download Site : http://blog.hypriot.com/downloads/

Hypriot Docker Imag	e for Raspberry Pi	<u> </u>			
Download and flash this image to your SD card. Start your Pi with the flashed SD card and enjoy instant Docker awesomeness.					
Description	Download Link	SHA256 Checksum	Published		
Version 0.6.1 Hector	hypriot-rpi-20151115-132854.img.zip	Checksum	15.11.2015		
Version 0.6 Hector	hypriot-rpi-20151103-224349.img.zip	Checksum	03.11.2015		
Version 0.5 Will	hypriot-rpi-20151004-132414.img.zip	Checksum	07.10.2015		
Version 0.5 Will (beta)	hypriot-rpi-20150727-151455.img.zip	Checksum	27.07.2015		
Version 0.4 Elizabeth	hypriot-rpi-20150416-201537.img.zip	Checksum	16.04.2015		

- ▶ 압축을 푼 후 파일(hypriot-rpi-20151004-132414.img, 1.39Gb)은 SD Writer 를 이용하여 Write.
- ▶ SD Writer Download :

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download?s
ource=navbar









Micro SD 카드에 Hypriot 설치가 완료되면 Pi2에 삽입 후 부팅



loading 화면

CUI 환경으로 부팅되면 성공

the exact distribution terms for each program are described in the

Login ID: pi

permitted by applicable law. priotOS: pi@black-pearl in

black-pearl login: pi

Password: raspberry

individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

- Root password 변경
 - ▶ package 설치, RPM upgrade, 시스템 관리를 위해 필요 \$sudo passwd root

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
pi@raspberrypi:~ $
```

- password 입력시 * 표시가 나오지 않지만 입력되고 있으니 걱정하지 말 것
- root password는 꼭 기억할 것!!!
- login ID인 pi 계정의 password 도 변경하도록 하자. \$passwd

NUC & Pi2 IP address Setting

- ▶ Pi2 IP address 설정을 위해 필요한 파일(편집은 root 만 가능)
 - /etc/network/interfaces

\$cd /etc/network
\$sudo vi interfaces

```
HypriotOS: pi@black-pearl in ~
$ cd /etc/network/
HypriotOS: pi@black-pearl in /etc/network
$ sudo vi interfaces
```

```
#iface eth0 inet dhcp ← # 은 주석
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.29.0.X ← ip address
netmask 255.255.255.0 ← subnet mask
gateway 172.29.0.254 ← Gateway
dns-nameservers 203.237.32.100 203.237.32.101
```



▶ 일반적으로 dns-nameservers 를 입력하면 9 page 는 필요 없으나, Hypriot OS 는 삽입되지 않으므로 resolv.conf 파일에 직접 nameserver를 입력해야 함!

NUC & Pi2 IP address Setting

- ▶ Pi2 IP address 설정을 위해 필요한 파일
 - /etc/resolv.conf

\$cd /etc/ \$sudo vi resolv.conf

```
# nameserver config
nameserver 203.237.32.100
nameserver 203.237.32.101
```

기존의 nameserver 는 #을 추가하여 주석처리

```
# nameserver config
#nameserver 213.133.98.98
#nameserver 213.133.99.99
#nameserver 213.133.100.100
nameserver 203.237.32.100
nameserver 203.237.32.101
```

\$sudo /etc/init.d/networking restart 입력 또는 rebooting 후 network 확인 \$sudo reboot (rebooting command)

```
$ sudo /etc/init.d/networking restart
[....] Restarting networking (via systemctl): networking.serviceWarni
ce changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
. ok
HypriotOS: pi@black-pearl in /etc
```


NUC & Pi IP address Setting

- NUC IP address Setting
 - 1. Pi와 동일하게 진행
 - 2. GUI 환경에서 setting



Network icon Edit Connection.. 선택





System Setting icon





Linux Setting(NUC & Pi)

- ▶ Ubuntu & Hypriot OS: Debian 계열 linux
 - ▶ Package 관리 관련 명령어(apt-get : Advanced Packaging Tool)

\$sudo apt-get update

▶ Update package index 갱신(/etc/apt/sources.list)

\$sudo apt-get upgrade


▶ Package 목록을 비교하여 package upgrade 실행

\$sudo apt-get dist-upgrade

- ▶ Package 간의 의존성 검사를 하며 upgrade(optional)
- ▶ Package 설치(/var/cache/apt/archive/에 설치)
 \$sudo apt-get install <package_name>
- ▶ 자신에 맞는 기본적인 package 설치
 - ▶ Kernel Lab(Pi2)을 위한 package: gcc-4.9, make
 - Editor : vim(vi iMproved), emacs, gedit, etc.
 - SSH(Secure Shell) : openssh



> Terminal 창



< 간단한 명령어 모음 >

\$pwd : 현재위치

\$cd : Change directory

\$ls : directory 보기 \$mkdir : directory 생성

\$su : root 계정으로 이용

\$apt-get : package 설치 및 삭제

\$poweroff

\$shutdown -h now

- ▶ gcc-4.9 설치(NUC & Pi2)
 - ▶ gcc 설치 \$sudo apt-get install gcc-4.9
 - ▶ gcc version 확인: \$gcc --version

```
root@eecs:/home/eecs# clear
root@eecs:/home/eecs# gcc --version
gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1) 4.8.4
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation
This is free software; see the source for c
warranty; not even for MERCHANTABILITY or F
```

< NUC >

HypriotOS: pi@black-pearl in ~ \$ gcc --version gcc (Raspbian 4.9.2-10) 4.9.2 Copyright (C) 2014 Free Software This is free software; see the s warranty; not even for MERCHANTA

< pi2 >

▶ NUC 에 gcc 설치를 위해 아래의 command 실행

\$sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test

```
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install gcc-4.9
```

```
eecs@eecs:-$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
[sudo] password for eecs:
Toolchain test builds; see https://wiki.ubuntu.com/ToolChain

More info: https://launchpad.net/~ubuntu-toolchain-r/+archive/ubuntu/test
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it

gpg: keyring '/tmp/tmpkwcjvts6/secring.gpg' created
gpg: keyring '/tmp/tmpkwcjvts6/pubring.gpg' created
gpg: requesting key BA9EF27F from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmpkwcjvts6/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key BA9EF27F: public key "Launchpad Toolchain builds" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
OK
eecs@eecs:-$
```



▶ gcc-4.9 설치(NUC & Pi2)

```
eecs@eecs:~$ sudo apt-get install gcc-4.9
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 cpp-4.9 gcc-4.9-base gcc-5-base lib32gcc1 libasan1 libatomic1 libcilkrts5
 libgcc-4.9-dev libgcc1 libgomp1 libisl15 libitm1 liblsan0 libmpfr4
 libquadmath0 libtsan0 libubsan0 libx32gcc1
Suggested packages:
 gcc-4.9-locales gcc-4.9-multilib gcc-4.9-doc libgcc1-dbg libgomp1-dbg
 libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan1-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg
 libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg libguadmath0-dbg
The following NEW packages will be installed:
 cpp-4.9 gcc-4.9 gcc-5-base libasan1 libcilkrts5 libgcc-4.9-dev libisl15
 liblsan0 libubsan0
The following packages will be upgraded:
 gcc-4.9-base lib32gcc1 libatomic1 libgcc1 libgomp1 libitm1 libmpfr4
 libquadmath0 libtsan0 libx32gcc1
10 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
Need to get 14.7 MB of archives.
After this operation, 49.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

▶ version 확인

eecs@eecs:~\$ gcc --version gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1) 4.8.4 Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

▶ link 설정을 해주면 된다.





- ▶ gcc-4.9 link 설정
 - ▶ 현재 gcc-4.8 version 이 link 되어 있음
 - ▶ 현재의 link 를 지우고 4.9 version으로 재설정

\$sudo rm /usr/bin/gcc : link 삭제 \$sudo ln -s /usr/bin/gcc-4.9 /usr/bin/gcc : link 설정

```
eecs@eecs:~$ ls -al /usr/bin/gcc
lrwxrwxrwx 1 root root 16 3월 14 16:06 /usr/bin/gcc -> /usr/bin/gcc-4.8
eecs@eecs:~$ sudo rm /usr/bin/gcc
'eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
ls -al /usr/bin/gcc
lrwxrwxrwx 1 root root 16 3월 14 16:07 /usr/bin/gcc -> /usr/bin/gcc-4.9
eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
eecs@eecs:~$
copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```





Vi/vim editor 명령어 모음



- ▶ 입력 모드 : 원하는 글자를 입력
 - ▶ a: 현재 위치의 다음부터 입력 시작
 - ▶ i : 현재 위치의 앞에서부터 입력 시작
- ▶ 명령 모드: 문서 편집을 할 수 있으며, 입력 모드 상태에서 ESC키를 누르면 명령모드로 전환됨
 - ▶ x : 커서가 있는 문자 삭제
 - ▶ dd: 현재 줄 전체 삭제
- ▶ 라인 모드 : ESC 키를 누른 후 colon(:) prompt 에서 명령을 입력하며 저장, 편집, 검색 기능 제공
 - ▶ :q: 그대로 종료하기
 - ▶ :q!: 변경된 내용을 저장하지 않고 종료하기
 - ▶ :wq : 변경된 내용을 저장하고 종료하기
- ▶ 보다 다양한 명령어가 있으며, 직접 실습을 하는 것이 좋은 방<mark>법</mark>

VMWare Workstation Player Install

- ▶ 노트북 혹은 NUC에 VM으로 Control Tower를 구축
- ▶ 환경에 맞는 링크를 통해 VMWare Workstation Player 다운로드 https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/12_0
- ▶ 실행 후 옵션 변경 없이 모두 Next 클릭하여 설치 완료





64Bit 09

- VMWare Workstation Player Start
 - ▶ 실습 목적의 무료 사용을 위해 유효한 메일 주소 입력 후 Continue
 - ▶ 메인 화면에서 새로운 가상 머신 추가 버튼을 클릭하여 가상 머신 생성



Welcome to VMware Workstation 12 Player



Create a new virtual machine, which will then be added to the top of your library.

Open a Virtual Machine

Open an existing virtual machine, which will then be added to the top of your library.

Upgrade to VMware Workstation Pro

Get advanced features such as snapshots, virtual network management, and more.


Help View online help.






64Bit OS


- Create a New Virtual Machine for Control Tower
 - Control Tower OS: Ubuntu Desktop 14.04.4 LTS(64bit)
 - Download Link: http://ftp.daumkakao.com/ubuntu-releases/14.04/ubuntu-14.04.4-desktop-amd64.iso
 - ▶ VMWare Workstation Player에서 Virtual Machine 생성에 사용할 Ubuntu Image 다운로드 한 뒤 해당 파일의 경로 지정





- Create a New Virtual Machine for Control Tower
 - ▶ 이후 계정 생성 및 저장 공간 및 위치 지정은 상황에 맞게 설정함으로써 가상 머신 생성






Name the Virtual Machine	
What name would you like to use for this virtual machine?	
/irtual machine name:	
Ubuntu 64-bit	
ocation:	
F:\\DevOpsTower	Browse



- Create a New Virtual Machine for Control Tower
 - ▶ OS 설치 작업이 끝나면 설정에서 지정한 계정 정보로 로그인하여 Control Tower를 활용







Visualization Server Environments Setting



Change apt-get sources

- sudo sed -i 's/us.archive.ubuntu.com/ftp.daum.net/g' /etc/apt/sources.list
- sudo sed -i 's/kr.archive.ubuntu.com/ftp.daum.net/g' /etc/apt/sources.list
- ▶ 현재 설정된 아카이브에 따라 바꿔야 할 내용이 다르지만 모를 경우엔 둘 다 입력해도 무방
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade

Install Docker

- curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
- sudo usermod -aG docker [username]
- sudo service docker restart

25

▶ 이후 터미널 재시작 후에는 root 권한 없이 바로 docker 커맨드 사용 가능

- Run Base Image for Visualization Container
 - docker pull ubuntu:14.04

```
Unable to find image 'ubuntu:14.04' locally
14.04: Pulling from library/ubuntu
943c334059c7: Downloading 3.227 MB/65.69 MB
a1acf99303d2: Download complete
27616aacb7b3: Download complete
35d12cd1c9fc: Download complete
a3ed95caeb02: Waiting
```

- docker run -it --net=host --name visualization ubuntu:14.04
- Change apt-get sources in Visualization Container
 - sed -i 's/archive.ubuntu.com/ftp.daum.net/g' /etc/apt/sources.list
 - apt-get update
 - apt-get install -y curl vim




- Install Node.js
 - curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
 - apt-get install -y nodejs
 - node --version

root@ubuntu:/# node --version v5.11.0

- Download Visualization Server Sources
 - Download Link:
 https://www.dropbox.com/sh/n8bkus92w7mvsnj/AABFCQhkX_LqwYRyd7TtOZ05a?dl=0
 - ▶ 컨테이너가 아닌 VM 상에서 해당 파일들을 다운 후 visualization 폴더에 압축을 푼 뒤, Docker의 cp 명령을 활용해 컨테이너 내부로 복사
 - Ctrl+P+Q
 - docker cp visualization visualization:/opt/visualization
 - docker attach visualization
 - cd /opt/visualization



- Run Visualization Server
 - node node.js
 - ▶ 이 후 VM 상에서 웹 브라우저 실행 후 http://localhost:3000/ 접속



▶ 브라우저에서 샘플 차트가 표시되고 터미널 창에서 message consume에 반복 표시되면 정상적으로 설치 완료 28



- Commit Container
 - ▶ 컨테이너 내의 변경사항을 반영하여 새로운 컨테이너 이미지 작성
 - Ctrl+P+Q
 - docker commit -a "[username]" -m "add visualization server based node.js" visualization visualization:0.1

```
srkim@ubuntu:~$ docker commit -a "srkim" -m "add visualization server based node.js" visualization visualization:0.1
sha256:b5ca7015908b7438e1d47f372ab0b03627baed08fa1f8e11c88366f0c1c3dfda
srkim@ubuntu:~$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
```

 REPOSITORY
 TAG
 IMAGE ID
 CREATED
 SIZE

 visualization
 0.1
 b5ca7015908b
 4 seconds ago
 325 MB

 <none>
 867c578dd875
 58 seconds ago
 325 MB

 ubuntu
 14.04
 8fa7f61732d6
 5 days ago
 188 MB

- Restart Container
 - ▶ Stop했던 컨테이너를 Restart하면 이전 작업 내용을 유지한 채로 다시 컨테이너를 시작할 수 있다.
 - docker stop visualization
 - docker restart visualization



Appendix

NUC: Ubuntu Server version(64bit) install guide


Pi2: Raspbian Jessie install guide

- 설치 가이드라인
 - ▶ ubuntu-14.04.4-server-amd64.img 다운 후 진행(4page 참조)
 - ▶ 제시된 화면 이외의 부분은 기본 값으로 진행

Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons

Encrypt your home directory?

<No>



- ▶ 설치 가이드라인
 - ▶ 제시된 화면 이외의 부분은 기본 값으로 진행
 - Guided use entire disk and set up LVM



The installer can guide you through partitioning a disk (using different standard schemes) or, if you prefer, you can do it manually. With guided partitioning you will still have a chance later to review and customise the results.

If you choose guided partitioning for an entire disk, you will next be asked which disk should be used.

Partitioning method:


Guided – use entire disk
Guided – use entire disk and set up LVM
Guided – use entire disk and set up encrypted LVM
Manual

(Go Back)

- ▶ 설치 가이드라인
 - ▶ 제시된 화면 이외의 부분은 기본 값으로 진행
 - Write the changes to disks and configure LVM?




<Yes>




- ▶ 설치 가이드라인
 - ▶ 제시된 화면 이외의 부분은 기본 값으로 진행
 - Write the changes to disks?

<Yes>



Manager 1 and 1 an

- ▶ 설치 가이드라인
 - ▶ 제시된 화면 이외의 부분은 기본 값으로 진행
 - ▶ Install the GRUB boot loader to the master boot record?



<Yes>

Raspberry Pi2 OS Setting





- OS: Raspbian Jessie
 - Download Site: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/



- ▶ Download 된 파일(2016-02-09-raspbian-jessie.img, 3.84Gb)은 SD Writer 를 이용하여 Write.
- ▶ SD Writer Download :

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download?s
ource=navbar










▶ Micro SD 카드에 raspbian 설치가 완료되면 PI2에 삽입 후 부팅





- ▶ Root password 변경
 - ▶ package 설치, RPM upgrade, 시스템 관리를 위해 필요

\$sudo passwd root


```
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
pi@raspberrypi:~ $
```

▶ password 입력시 * 표시가 나오지 않지만 입력되고 있으니 걱정하지 말 것



▶ Pi 기본 설정을 위해 Configuration Tool 실행

\$sudo raspi-config



- ▶ 주요 내용
 - 1. Expand Filesystem: SD 카드의 전체용량을 사용할 수 있게 함
 - 2. Change User password : 'pi' 계정의 password 변경(초기 password : raspberry)
 - 3. Boot Options: 부팅 환경 설정(console or GUI)
 - 4. Wait for Network at Boot: 부팅시 네트워크 접속 여부 설정
 - 5. Internationalisation Options: 언어, 키보드, timezone 설정
 - 6. Enable Camera: Pi 전용 카메라 사용 여부 결정



- ▶ 필수 설정 사항
 - ▶ 1. Expand Filesystem(체크 & 해제 : space bar , 이동 : 방향키, tab키)
 - ▶ SD 카드를 복사해서 사용하면 사용 용량이 2G 로 설정되어 있으므로 전체 용량을 사용하기 위해 실행

Root partition has been resized. The filesystem will be enlarged upon the next reboot

- 2. Change User Password
 - ▶ 'pi' 계정의 보안을 위해 password 변경

Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully



Password changed successfully

- ▶ 3. Boot Options
 - ▶ 작업 환경에 따라 부팅 설정 변경

B1 Console Text console, requiring user to login
B2 Console Autologin Text console, automatically logged in as 'pi' user
B3 Desktop Desktop GUI, requiring user to login
B4 Desktop Autologin Desktop GUI, automatically logged in as 'pi' user



- ▶ 필수 설정 사항
 - ▶ 5. internationalisation Options : 언어, 키보드, timezone 설정

```
Il Change Locale Set up language and regional settings to match your location
I2 Change Timezone Set up timezone to match your location
I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
```

- ▶ I1 Change Locale: default keyboard 설정이 en_GB.UTF.8로 되어 있어 키보드 사용에 불편하므로 변경
 - ▶ en_GB.UTF.8 UTF-8 제거, en_US.UTF-8 UTF8 과 ko_KR.UTF8 UTF8 체크

```
[ ] en_US.ISO-8859-15 ISO-8859-15
[*] en_US.UTF-8 UTF-8
[ ] en_ZA ISO-8859-1
[ ] en_ZA.UTF-8 UTF-8
```

- ▶ 12 Change Timezone : Asia → Seoul 설정
- ▶ 13 Change Keyboard Layout
 - ▶ Generic 105-Key (Intel) PC → Other → Korean 설정
- ▶ 설정이 모두 끝나면 <Finish> 선택 후 재부팅

\$sudo reboot

▶ 이후 setting 은 8page 참조