

### Table des matières

1) Installation basique	1
2) Utilisation élémentaire	
3) Captures de trames	
4) QoS	
5) Négociation de QoS	
6) Retain	
7) Last Will	
8) Clean Session	
9) Authentification	

# 1) Installation basique

Je commencer par installer le broker MQTT :

### test@202-15:~\$ sudo apt install mosquitto

Installation du client :

### test@202-15:/etc/mosquitto\$ sudo apt install mosquitto-clients

Grâce au client je vais pouvoir passer les commandes comme mosquitto\_sub ou mosquitto\_pub Il faut maintenant que je le configure dans /etc/mosquitto/ :

```
pid_file /var/run/mosquitto.pid

persistence true

persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d
```

Mon fichier de configuration inclus plusieurs fichiers situés dans plusieurs dossiers. Si je veux apporter d'autres modifications à mon broker je dois juste aller placer des fichiers .conf dans le dossier conf.d (on le voit en lisant le README) :

Any files placed in this directory that have a .conf ending will be loaded as config files by the broker. Use this to make your local config.

Les logs du broker se situent dans /var/log/mosquitto/mosquitto.log

Les librairies du broker sont placées dans /var/lib/mosquitto/

```
test@202-15:~$ mosquitto_sub -h localhost -t yeet-piano.sh
test
test2
```

Dans un autre terminal:

```
test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t yeet-piano.sh -m test
test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t yeet-piano.sh -m test2
```

# 2) Utilisation élémentaire

Les joker permettent de remplacer un dossier dans un chemin.

Voici un exemple d'utilisation avec le joker + :

```
test@202-15:~$ mosquitto_sub -h localhost -t usr/<mark>+</mark>/dconf/
bonjour
^C
```

Dans un autre terminal:

```
test@202-15:~$ mosquitto pub -h localhost -t usr/toto/dconf/ -m bonjour
```

Si après /toto je mettais autre chose que /dconf je ne verrai pas le message

Voici un exemple d'utilisation avec le joker #:

```
test@202-15:~$ mosquitto_sub -h localhost -t "usr/test/#"
bonjour
```

```
test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t usr/test/coucou/ -m bonjour test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t usr/test/coucou/test/test -m bonjour
```

Ici n'importe quel chemin qu'on va mettre derrière usr/test/ sera pris par le sub

# 3) Captures de trames

#### **Connexion d'un client:**

No. Time Source Destination Protocol Length Info 4 0.000094435 ::1 ::1 MQTT 119 Connect

Command

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Command

Header Flags: 0x10, Message Type: Connect Command

Msg Len: 31

Protocol Name Length: 4 Protocol Name: MQTT Version: MQTT v3.1.1 (4)

Connect Flags: 0x02, QoS Level: At most once delivery (Fire and Forget),

Clean Session Flag Keep Alive: 60 Client ID Length: 19

Client ID: mosqsub|1996-202-15

No. Time Source Destination Protocol Length Info 6 0.000272717 ::1 ::1 MQTT 90 Connect Ack

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack

Header Flags: 0x20, Message Type: Connect Ack

Msg Len: 2

Acknowledge Flags: 0x00

Return Code: Connection Accepted (0)

Sur ces deux trames de connexion d'un client on retrouve pas mal d'infos comme le client.id ou le type de QoS mais aussi le return code qui permet de dire que la connexion a bien été accepté

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000381990 ::1 ::1 MQTT 103 Subscribe

Request (id=1) [usr/test/#]

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Request

Header Flags: 0x82, Message Type: Subscribe Request

Msa Len: 15

Message Identifier: 1
Topic Length: 10
Topic: usr/test/#

Requested QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

No. Time Source Destination Protocol Length Info

9 0.000448579 ::1 ::1 MQTT 91 <mark>Subscribe Ack</mark>

(id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Ack Header Flags: 0x90, Message Type: Subscribe Ack

Msg Len: 3

Message Identifier: 1

Granted QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

**Publication d'une information :** 

No. Time Source Destination Protocol Length Info 4 0.000094951 ::1 ::1 MOTT 119 Connect

Command

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Command

Header Flags: 0x10, Message Type: Connect Command

Msg Len: 31

Protocol Name Length: 4 Protocol Name: MQTT Version: MQTT v3.1.1 (4)

Connect Flags: 0x02, QoS Level: At most once delivery (Fire and Forget),

Clean Session Flag Keep Alive: 60 Client ID Length: 19

Client ID: mosqpub|4769-202-15

No. Time Source Destination Protocol Length Info 6 0.000312447 ::1 ::1 MOTT 90 Connect Ack

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack Header Flags: 0x20, Message Type: Connect Ack

Msg Len: 2

Acknowledge Flags: 0x00

Return Code: Connection Accepted (0)

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000421702 ::1 ::1 MQTT 122 Publish

Message [usr/test/coucou/test/test]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x30, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most

once delivery (Fire and Forget)

Msg Len: 34 Topic Length: 25

Topic: usr/test/coucou/test/test

Message: bonjour

No. Time Source Destination Protocol Length Info \_\_9 0.000461513 ::1 ::1 MQTT 88 Disconnect

Req

MQ Telemetry Transport Protocol, Disconnect Req Header Flags: 0xe0, Message Type: Disconnect Req

Msg Len: 0

Lors d'une publication d'une information on retrouve la connexion du client vers le broker puis une fois accepté il réceptionne la donnée dans le chemin indiqué

#### **Réception d'une information :**

No. Time Source Destination Protocol Length Info 10 0.000522331 ::1 ::1 MQTT 122 Publish

Message [usr/test/coucou/test/test]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x30, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most

once delivery (Fire and Forget)


Msg Len: 34 Topic Length: 25

Topic: usr/test/coucou/test/test

Message: bonjour

Pour la réception c'est tout simplement l'envoi de la donnée du broker vers un autre client toujours pareil avec une connexion au début

Le schéma est donc le suivant :



# 4) QoS

#### Publication d'une info dans le niveau de QoS 0 :

Dans le terminal je fais la commande suivante :

### test@202-15:~\$ mosquitto sub -h localhost -t usr/test/

Maintenant dans un autre terminal je vais lancer plusieurs publish avec différentes QoS:

#### test@202-15:~\$ mosquitto pub -h localhost -t usr/test/ -m QoS1 -q 0

Pour les analyses de trames je ne met pas les trames de connexion car c'est toujours la même chose dans chaque QoS :

No. Time Source Destination Protocol Length Info ::1 8 0.000393919 ::1 MOTT 103 Publish Message [usr/test/] MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message Header Flags: 0x30, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most once delivery (Fire and Forget) Msg Len: 15

Topic Length: 9
Topic: usr/test/
Message: QoS0

Ici en QoS 0 on a juste une trame d'envoi de donnée et on ne regarde même pas si le broker a reçu les infos

#### Publication d'une info dans le niveau de QoS 1 :

Dans le terminal:

### test@202-15:~\$ mosquitto pub -h localhost -t usr/test/ -m QoS1 -q 1

En analyse de trames :

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000356442 ::1 ::1 MQTT 105 **Publish** Message (id=1) [usr/test/] MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message Header Flags: 0x32, Message Type: Publish Message, QoS Level: At least once delivery (Acknowledged deliver) Msg Len: 17 Topic Length: 9 Topic: usr/test/ Message Identifier: 1 Message: QoS1 No. Time Destination Protocol Length Info Source 9 0.000384677 ::1 Publish Ack ::1 MOTT 90 (id=1)MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Ack Header Flags: 0x40, Message Type: Publish Ack Msg Len: 2 Message Identifier: 1

Cette fois ci pour la QoS 1 on a une réponse du broker qui dit qu'il a reçu l'info au moins une fois (surligné en rouge). Le message identifier permet d'identifier la donnée envoyée

#### Publication d'une info dans le niveau de QoS 2 :

Dans le terminal:

test@202-15:~\$ mosquitto\_pub -h localhost -t usr/test/ -m QoS2 -q 2

En analyse de trames :

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000395668 ::1 ::1 MQTT 105 Publish

Message (id=1) [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x34, Message Type: Publish Message, QoS Level: Exactly

once delivery (Assured Delivery)

Msg Len: 17 Topic Length: 9 Topic: usr/test/

Message Identifier: 1

Message: QoS2

No. Time Source Destination Protocol Length Info 9 0.000485146 ::1 ::1 MQTT 90 Publish

Received (id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Received

Header Flags: 0x50, Message Type: Publish Received

Msg Len: 2

Message Identifier: 1

No. Time Source Destination Protocol Length Info 10 0.000578293 ::1 ::1 MQTT 90 Publish

Release (id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Release

Header Flags: 0x62, Message Type: Publish Release

Msg Len: 2

Message Identifier: 1

No. Time Source Destination Protocol Length Info 11 0.000696167 ::1 ::1 MQTT 90 Publish

Complete (id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Complete

Header Flags: 0x70, Message Type: Publish Complete


Msg Len: 2

Message Identifier: 1

Cette fois ci pour la QoS 2 on a une réponse du broker qui dit qu'il a reçu l'info une fois et une seule (surligné en rouge). Le message identifier permet d'identifier la donnée envoyée

Voici donc les différences entre les trames de QoS 0, 1 ou 2 :

#### **QoS 0:**



# 5) Négociation de QoS

Dans un terminal je m'abonne à un topic avec un niveau de QoS 0 :

### test@202-15:~\$ mosquitto sub -h localhost -t usr/test/ -q 0

Dans un autre terminal je publie une information dans un niveau de QoS 2 sur le même topic :

### test@202-15:~\$ mosquitto pub -h localhost -t usr/test/ -m QoS2 -q 2

Voici ce qui se passe en capture de trames :

No. Time Source Destination Protocol Length Info
4 0.000094815 ::1 ::1 MQTT 120 Connect

Command

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Command
Header Flags: 0x10, Message Type: Connect Command

Msg Len: 32

Protocol Name Length: 4
Protocol Name: MQTT
Version: MQTT v3.1.1 (4)

Connect Flags: 0x02, QoS Level: At most once delivery (Fire and Forget),

Clean Session Flag Keep Alive: 60 Client ID Length: 20

Client ID: mosqsub|10332-202-15

No. Time Source Destination Protocol Length Info 6 0.000271805 ::1 ::1 MQTT 90 Connect Ack

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack Header Flags: 0x20, Message Type: Connect Ack

Msg Len: 2

Acknowledge Flags: 0x00

Return Code: Connection Accepted (0)

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000380133 ::1 ::1 MQTT 102 Subscribe

Request (id=1) [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Request

Header Flags: 0x82, Message Type: Subscribe Request

Msq Len: 14

Message Identifier: 1
Topic Length: 9
Topic: usr/test/

Requested QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

No. Time Source Destination Protocol Length Info 9 0.000478251 ::1 ::1 MOTT 91 Subscribe Ack

(id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Ack Header Flags: 0x90, Message Type: Subscribe Ack

Msa Len: 3

Message Identifier: 1

Granted QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

Pour le subscribe on retrouve bien le QoS de niveau 0

Maintenant si on fait un publish avec un QoS de niveau 2 on retrouve les trames suivantes :

No. Time Source Destination Protocol Length Info

14 51.231918710 ::1 ::1 MOTT 120 Connect Command MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Command Header Flags: 0x10, Message Type: Connect Command Msa Len: 32 Protocol Name Length: 4 Protocol Name: MOTT Version: MQTT v3.1.1 (4) Connect Flags: 0x02, QoS Level: At most once delivery (Fire and Forget), Clean Session Flag Keep Alive: 60 Client ID Length: 20 Client ID: mosqpub|10571-202-15 No. Time Source Destination Protocol Length Info 16 51.232099625 ::1 ::1 MOTT 90 Connect Ack MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack Header Flags: 0x20, Message Type: Connect Ack Msg Len: 2 Acknowledge Flags: 0x00 Return Code: Connection Accepted (0) Destination No. Time Source Protocol Length Info 18 51.232211068 ::1 MOTT ::1 105 Publish Message (id=1) [usr/test/] MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message Header Flags: 0x34, Message Type: Publish Message, QoS Level: Exactly once delivery (Assured Delivery) Msg Len: 17 Topic Length: 9 Topic: usr/test/ Message Identifier: 1 Message: QoS2 Destination Protocol Length Info No. Time Source 19 51.232300201 ::1 ::1 MOTT 90 Publish Received (id=1) MO Telemetry Transport Protocol, Publish Received Header Flags: 0x50, Message Type: Publish Received Msa Len: 2 Message Identifier: 1 Protocol Length Info Time Source Destination

No.

20 51.232393047 ::1 ::1 MQTT 90 Publish

Release (id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Release

Header Flags: 0x62, Message Type: Publish Release

Msg Len: 2

Message Identifier: 1

No. Time Source Destination Protocol Length Info 21 51.232490375 ::1 ::1 MQTT 90 Publish

Complete (id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Complete

Header Flags: 0x70, Message Type: Publish Complete

Msg Len: 2

Message Identifier: 1

No. Time Source Destination Protocol Length Info 22 51.232525357 ::1 ::1 MOTT 103 Publish

Message [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x30, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most

once delivery (Fire and Forget)

Msg Len: 15 Topic Length: 9 Topic: usr/test/ Message: QoS2

En faisant un publish avec un QoS de niveau 2 on voit qu'on retrouve un QoS de niveau 0 (il s'est mis au même niveau que le sub)

## 6) Retain

Le retain permet de récupérer la dernière valeur contenu dans le retain lors de la connexion d'un nouveau client. Si une donnée n'est envoyée que toutes les heures (en publish) et qu'un client se connecte au bout de 30min (en subscribe) alors il va prendre la dernière donnée enregistrée dans le retain.

Exemple avec des captures de trames :

J'envoie une donnée avec un client dans le retain :

test@202-15:~\$ mosquitto\_pub -h localhost -t usr/test/ -m retain -q 2 -r

TP MQTT LAFORGE Samuel 17/11/20

Destination Protocol Length Info No. Time Source 8 0.000408162 ::1 ::1 MOTT 103 Publish

Message [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x31, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most

once delivery (Fire and Forget), Retain

Msg Len: 15 Topic Length: 9 Topic: usr/test/ Message: retain

On voit bien que mon publish a été mis dans le retain

Maintenant si avec un autre client je me subscribe je dois voir mon retain :

### test@202-15:~\$ mosquitto sub -h localhost -t usr/test/ -q 0 retain

On voit bien le retain apparaître :

No. Time Source Destination Protocol Length Info 8 0.000384719 ::1 MOTT 102 Subscribe ::1

Request (id=1) [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Request

Header Flags: 0x82, Message Type: Subscribe Request

Msa Len: 14

Message Identifier: 1

Topic Length: 9 Topic: usr/test/

Requested QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

No. Time Source Destination Protocol Length Info

9 0.000483620 ::1 Subscribe Ack ::1 MOTT 91

(id=1)

MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Ack

Header Flags: 0x90, Message Type: Subscribe Ack

Msa Len: 3

Message Identifier: 1

Granted QoS: At most once delivery (Fire and Forget) (0)

Time Destination Protocol Length Info No. Source 11 0.043631259 105 Publish ::1 ::1 MOTT

Message [usr/test/]

MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

Header Flags: 0x31, Message Type: Publish Message, QoS Level: At most

once delivery (Fire and Forget), Retain

Msg Len: 17
Topic Length: 9
Topic: usr/test/
Message: retain

## 7) Last Will

Le LastWill permet d'envoyer les dernières volontés d'un client.

Les champs "LastWill" contiennent :

- Un topic
- Le niveau de QoS
- Un message
- Un retain

On peut le voir en faisant les commandes suivantes :

Dans un terminal:

test@202-15:~\$ mosquitto sub -h localhost -t usr/test/mort/ -q 2

Dans un autre terminal (le sub avec ses dernières volontés):

test@202-15:~\$ mosquitto\_sub -h localhost --will-payload "mort" --will-qos 2 --will-topic usr/test/mort/ -t usr/test/

Si je ferme cette connexion je verrais dans l'autre terminal mon message de mort :

test@202-15:~\$ mosquitto\_sub -h localhost -t usr/test/mort/ -q 2 mort

# 8) Clean Session

Le clean session permet de stocker les messages qui arrivent pendant un publish quand le client (avec son id) n'est pas connecté et ainsi les voir quand il se connecte :

Je me connecte une fois à un topic avec un id que je me donne (ici test) :

test@202-15:~\$ mosquitto\_sub -h localhost -t usr/id/ -q 1 -c --id test ^C

Maintenant que ma connexion est arrêtée je vais envoyer plusieurs messages dans ce même topic mais avec un client différent :

```
test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t usr/id/ -q 1 -m test
test@202-15:~$ mosquitto_pub -h localhost -t usr/id/ -q 1 -m bonjour
```

Maintenant si je me reconnecte avec mon client qui a l'id test je dois voir tous les messages envoyés pendant que je n'étais pas connecté :

```
test@202-15:~$ mosquitto_sub -h localhost -t usr/id/ -q 1 -c --id test
bonjour
test
^C
```

# 9) Authentification

Je commence par me créer un fichier pour contenir les mots de passe avec le mot de pass pour un utilisateur :

```
test@202-15:~$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd test
Password:
Reenter password:
```

Maintenant dans le fichier de configuration de mosquitto je dois donner le chemin vers le fichier de mot passe et accepter la connexion :

```
password_file /etc/mosquitto/passwd
allow anonymous false
```

Je relance mosquitto:

test@202-15:~\$ sudo systemctl restart mosquitto

Maintenant je n'ai plus qu'à me connecter avec un client :

test@202-15:~\$ mosquitto\_sub -u test -P test -h localhost -t usr/id/

-u pour donner le user et -P pour donner le mot de passe