

Základy výslovnosti

Norma výslovnosti spisovného jazyka je v norštině značně rozkolísaná. Příčiny tkví v existenci dvou spisovných variant národního jazyka, ale v neposlední řadě i ve specifickém postavení norských dialektů. Mluvčí dialektu mají právo používat ho i ve veřejném oficiálním styku – a téměř každý tohoto práva s nadšením využívá.

Zde uváděné fonetické zásady odpovídají výslovnosti východní části Norska (Østlandet), kde je největší koncentrace obyvatel, a zároveň odpovídají i zaměření této učebnice na variantu *bokmål*.



Jsem kreslená.

Samohlásky

Dlouhá samohláska se od krátké liší zpravidla nejen délkou, ale i zavřeností a napjatostí. Ve srovnání s češtinou je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím norským samohláskám:

Graficky:	Zvukově:	Příklady:
o	[u:]	<i>bok</i>
å	[o:]	<i>båt</i>
æ	mezi českým [a] a [e] podobně jako anglické otevřené [æ]	<i>være</i>
y	zvýrazněný český ypsilon	<i>lys</i>
u	podobné německému, s výrazněji zaokrouhlenými rty [ü]	<i>tur</i>
ø	výrazně zaokrouhlené [e], temnější než v češtině, blíží se německému [ö]	<i>høre</i>

Dvojhlasčky

Uvádíme výslovnost tří základních:

Graficky:	Zvukově:	Příklady:
eg, ei	[æi]	<i>meg, vei</i>
au, eu	[æu]	<i>august, Europa</i>
øy	[öy]	<i>øye, tøy</i>

Výslovnost dvojhlasček je klouzavá, od první samohlásky, která je jádrem dvojhlasčky, přecházejí mluvidla plynule k druhé, poněkud oslabené samohlásce.

Souhlásky

Většina souhlásek na následující:

p, t, k	vy
d, t, n	tv
	ne

Skupiny souhlásek

gj-	na
hj-, hv-	na
kj	blí
	je
	o
	se
	tal
ld, nd	d
rs	je
	(ve
skj, sj	se
sk	se
	na
	vy

Nevyslovují se

t	v
	(p
g	v
d	na
	sa
v	v

Souhlásky

Většina souhlásek je svou výslovností blízká češtině, upozorňujeme pouze na následující:

Zvuková podoba:

p, t, k	vyslovují se s aspirací, velmi výraznou v přízvučné slabice
d, t, n	tvoří se podstatně blíže ke kořenům zubů než obdobné hlásky v češtině

Skupiny souhlásek:

Příklady:

gj-	na začátku slova; g se nevyslovuje	<i>gjøre</i>
hj-, hv-	na začátku slova; h se nevyslovuje	<i>hjemme, hva</i>
kj	blíží se českému č, avšak souhláska je úžinová, tj. špička jazyka se opírá o dolní zuby, přední část jazyka se blíží patru – výdechový proud prochází takto vzniklou úžinou	<i>kjøpe</i> <i>kveld, kokende</i>
ld, nd	d se nevyslovuje	
rs	je vyslovováno přibližně jako š (ve vých. Norsku)	<i>verst</i>
skj, sj	se vyslovuje téměř stejně jako české š	<i>skje, sjø</i>
sk	se vyslovuje jako š, následuje-li i, y, øy, následují-li samohlásky jiné, vyslovuje se [sk]	<i>ski, skyte, skøyte</i> <i>skap, sko, skulle, skåret</i>

Nevyslovují se tyto koncové souhlásky:

t	v zájmenu <i>det</i> a v určitém (postpozitivním) členu	<i>huset</i>
g	v příponě <i>-ig, -lig</i>	<i>riktig, hyggelig</i>
d	na konci slov po r a často po dlouhých samohláskách	<i>jord, med</i>
v	v některých slovech po l	<i>halv, selv</i>

Přízvuk a délka

Přízvuk je poněkud výraznější než v češtině. Zpravidla je umístěn na první slabice (s výjimkou slov cizího původu, která mají přízvuk na poslední či předposlední slabice).

Přízvučné slabiky jsou dlouhé, nepřízvučné krátké. Délka přízvučné slabiky závisí na vztahu jednotlivých složek slabiky. Obsahuje-li přízvučná slabika dlouhou samohlásku, následuje krátká (tj. jednoduchá) souhláska (*brev*). Obsahuje-li krátkou samohlásku, následuje dlouhá (tj. zdvojená) souhláska (*plass*). Jinými slovy, krátkou samohlásku poznáme podle toho, že po ní následuje skupina dvou nebo více souhlásek.

Slovní intonace

Zvláštností norské výslovnosti je zpěvavá intonace:

první intonace, takzvaná jednoduchá (tonem 1): na počátku slova je výška hlasu pod normální úrovní a postupně se zvyšuje.

druhá intonace, takzvaná složená (tonem 2): počáteční tónová hladina je poněkud vyšší než obvykle, ihned však klesá. Právě v tomto bodu sklouznutí dochází k realizaci slovního přízvuku a v následujících slabikách hlas stoupá výš, než byla jeho původní úroveň.

Podat vyčerpávající přehled pravidel pro užití jedné, nebo druhé intonace na tomto místě nelze, neboť jsou poměrně složitá (nehledě k tomu, že užití intonace se liší v jednotlivých částech země a v některých dialektech se s nimi nesetkáme vůbec). Pro orientaci uvádíme alespoň základní skupiny slov s první intonací:

- jednoslabičná slova (i po připojení určitého členu): *hus, huset*
- slova s koncovkou *-el, -en, -er*: *sykkel*
- víceslabičné výpůjčky: *kaffe*
- dny v týdnu: *mandag*
- víceslabičná substantiva s příponou *-else, -ing, -het*: *opplevelse*