
ľ	大	容
		_

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾	
	09:30 ~ 10:20	集群及LVS简介	
	10:30 ~ 11:20		
	11:30 ~ 12:20	IVC NAT佳報	
下 午	14:00 ~ 14:50	LVS-NAT集群	
	15:00 ~ 15:50	LVS-DR集群	
	16:10 ~ 17:00		
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑	







集群简介

Tedu.cn 达内教育

什么是集群

- 一组通过高速网络互联的计算组,并以单一系统的模式加以管理
- 将很多服务器集中起来一起,提供同一种服务,在客户端看来就象是只有一个服务器
- 可以在付出较低成本的情况下获得在性能、可靠性、 灵活性方面的相对较高的收益
- 任务调度是集群系统中的核心技术



集群目的

- 提高性能
 - 如计算密集型应用,如:天气预报、核试验模拟

PPT

- 降低成本
 - 相对百万美元级的超级计算机,价格便宜
- 提高可扩展性
 - 只要增加集群节点即可
- 增强可靠性
 - 多个节点完成相同功能,避免单点失败



知识

(讲解

知识

八讲解



集群分类

- 高性能计算集群HPC
 - 通过以集群开发的并行应用程序,解决复杂的科学问题
- 负载均衡(LB)集群
 - 客户端负载在计算机集群中尽可能平均分摊
- 高可用 (HA) 集群
 - 避免单点故障,当一个系统发生故障时,可以快速迁移





LVS概述

Tedu.cn 达内教育

LVS项目介绍

- Linux 虚拟服务器(LVS)是章文嵩在国防科技大学 就读博士期间创建的
- LVS可以实现高可用的、可伸缩的Web、Mail、 Cache和Media等网络服务
- 最终目标是利用Linux操作系统和LVS集群软件实现一个高可用、高性能、低成本的服务器应用集群

Tedu.cn 达内教育

LVS集群组成

• 前端:负载均衡层

- 由一台或多台负载调度器构成

• 中间:服务器群组层

- 由一组实际运行应用服务的服务器组成

PPT

• 底端:数据共享存储层

- 提供共享存储空间的存储区域

+*

知识讲解

Tedu.cn 达内教育

LVS术语


- Director Server: 调度服务器
 - 将负载分发到Real Server的服务器
- Real Server: 真实服务器
 - 真正提供应用服务的服务器
- VIP:虚拟IP地址
 - 公布给用户访问的虚拟IP地址
- RIP: 真实IP地址
 - 集群节点上使用的IP地址
- DIP:调度器连接节点服务器的IP地址



LVS工作模式



知识讲解





LVS工作模式(续1)



- VS/NAT
 - 通过网络地址转换实现的虚拟服务器
 - 大并发访问时,调度器的性能成为瓶颈
- VS/DR
 - 直接使用路由技术实现虚拟服务器
 - 节点服务器需要配置VIP,注意MAC地址广播
- VS/TUN
 - 通过隧道方式实现虚拟服务器



2019/1/29



负载均衡调度算法

- LVS目前实现了10种调度算法
- 常用调度算法有4种
 - 轮询 (Round Robin)
 - 加权轮询(Weighted Round Robin)
 - 最少连接 (Least Connections)
 - 加权最少连接(Weighted Least Connections)

+*

知识

公讲解

- 轮询 (Round Robin)
 - 将客户端请求平均分发到Real Server
- 加权轮询 (Weighted Round Robin)
 - 根据Real Server权重值进行轮询调度
- 最少连接(Least Connections)
 - 选择连接数最少的服务器





负载均衡调度算法(续2)

- 加权最少连接
 - 根据Real Server权重值,选择连接数最少的服务器
- 源地址散列 (Source Hashing)
 - 根据请求的目标IP地址,作为散列键(Hash Key)从静态分配的散列表找出对应的服务器

PPT



知识

讲解

知识讲解





负载均衡调度算法(续3)

• 其他调度算法

- 基于局部性的最少链接
- 带复制的基于局部性最少链接
- 目标地址散列 (Destination Hashing)
- 最短的期望的延迟
- 最少队列调度







2019/1/29



安装前准备

- LVS的IP负载均衡技术是通过IPVS模块实现的
- IPVS模块已成为Linux组成部分

[root@svr1 $^$]# grep -i 'ipvs' /boot/config-3.10.0-327.el7.x86_64

- # IPVS transport protocol load balancing support
- # IPVS scheduler
- # IPVS SH scheduler
- # IPVS application helper



知识

八讲解



安装ipvsadm

• 使用rpm命令安装ipvsadm

知识讲解

[root@svr1 Packages]# rpm -ihv ipvsadm-1.27-7.el7.x86_64.rpm.rpm warning: ipvsadm-1.27-7.el7.x86_64.rpm.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID fd431d51: NOKEY

Preparing... ############################### [100%]
1:ipvsadm ############################ [100%]

[root@svr1 Packages]#

[root@svr1 Packages]# ipvsadm -v

ipvsadm v1.27 2008/5/15 (compiled with popt and IPVS v1.2.1)







知识讲解

• 创建虚拟服务器

- -A 添加虚拟服务器

- -t 设置群集地址(VIP, Virtual IP)

_ -s 指定负载调度算法

[root@svr1 ~]# ipvsadm -A -t 172.16.16.172:80-s rr





ipvsadm用法(续1)

- 添加、删除服务器节点
 - _ -a 添加真实服务器
 - -d 删除真实服务器
 - -r 指定真实服务器 (Real Server)的地址
 - -m 使用NAT模式;-g、-i分别对应DR、TUN模式
 - --w 为节点服务器设置权重,默认为1

[root@svr1 ~]# ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.7.21:80 -m [root@svr1 ~]# ipvsadm -d -r 192.168.7.24:80 -t 172.16.16.172:80



知识

讲解

2019/1/29



ipvsadm用法(续2)

• 查看IPVS

知识讲解

[root@svr1 ~]# ipvsadm -Ln TCP 172.16.16.172:80 rr

-> 192.168.7.21:80	Masq	1	2	7
-> 192.168.7.22:80	Masq	1	3	9
-> 192.168.7.23:80	Masq	1	2	8
-> 192.168.7.24:80	Masq	1	4	6

PPT





案例1:ipvsadm命令用法


- 使用命令添加基于TCP一些的集群服务
- 在集群中添加若干台后端真实服务器
- 实现同一客户端访问,调度器分配固定服务器
- 会使用ipvsadm实现规则的增、删、改
- 保存ipvsadm规则



课堂练习



LVS-NAT案例



Tedu.cn 达内教育

操作流程

- Real Server :
 - 配置WEB服务器
- Director Server :
 - 在上安装并启用ipvsadm
 - 创建虚拟服务器
 - 向虚拟服务器中加入节点
- · Client:
 - 连接虚拟服务器测试



知识讲解

Tedu.cn 达内教育

部署LVS调度器

• 打开ip_forward

[root@svr1 ~]# vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@svr1 ~]# sysctl-p

启动ipvsadm

[root@svr1 ~]# systemctl start ipvsadm [root@svr1 ~]# systemctl enable ipvsadm



2019/1/29



部署LVS调度器(续1)

• 创建虚拟服务器, VIP为10.10.10.1, 采用的调度算法为Round Robin

[root@svr1 ~]# ipvsadm -A -t 10.10.10.1:80 -s rr

向虚拟服务器中加入节点,并指定权重分别为1和2, 目前权重不起作用(为什么?)

[root@svr1 ~]# ipvsadm -a -t 10.10.10.1:80 -r 192.168.10.11 -m -w 1 [root@svr1 ~]# ipvsadm -a -t 10.10.10.1:80 -r 192.168.10.12 -m -w 2



知

识讲解

部署LVS调度器(续2)



//注意:这两个选项不写反

• 查看配置

[root@svr1 ~]# ipvsadm -L -n

• 保存配置

[root@svr1 ~]# ipvsadm-save > /etc/sysconfig/ipvsadm

• 修改Director调度算法为WRR

[root@svr1 ~]# ipvsadm -E -t 10.10.10.1:80 -s wrr



Tedu.cn 达内教育

Client端验证

- 通过web浏览器访问
- 使用ab进行大并发测试

[root@client ~]# ab -c 10 -n 1000 http://10.10.10.1/index.html

• 在Director上查看连接数

[root@svr1 ~]# ipvsadm -L -n







案例2:部署LVS-NAT集群


- 准备三台虚拟机
 - 1台作为Director
 - 2台做为Real Server
 - 物理机作为客户端
- Real Server安装httpd服务
 - 每台服务器的主页内容不同
- 在Director上安装双网卡,并将其配置为NAT模式
- 集群使用加权轮询调度算法,真实服务器权重分别为 1和2



课堂练习







操作流程



- Real Server :
 - 配置WEB服务器
 - 配置辅助IP地址、调整内核参数
- Director Server:
 - 在上安装并启用ipvsadm
 - 配置辅助IP地址
 - 创建虚拟服务器、向虚拟服务器中加入节点
- Client :
 - 连接虚拟服务器测试





ARP广播的问题

当客户端发起访问VIP 对应的域名的请求时,根据网络通信原理会产生ARP 广播

- 因为负载均衡器和真实的服务器在同一网络并且VIP 设置在集群中的每个节点上
- 此时集群内的真实服务器会尝试回答来自客户端的 ARP广播,这就会产生问题,大家都说我是"VIP"



知识讲解

Tedu.cn 达内教育

内核参数说明

- arp_ignore (定义回复ARP广播的方式)
 - 0(默认值)

回应所有的本地地址ARP广播,本地地址可以配置在任意网络接口

_ 1

只回应配置在入站网卡接口上的任意IP地址的ARP广播





内核参数说明(续1)

- arp_announce
 - 0 (默认)

使用配置在任意网卡接口上的本地IP地址

- 2

对查询目标使用最适当的本地地址。在此模式下将忽略这个IP数据包的源地址并尝试选择与能与该地址通信的本地地址。首要是选择所有的网络接口的子网中外出访问子网中包含该目标IP地址的本地地址。如果没有合适的地址被发现,将选择当前的发送网络接口或其他的有可能接受到该ARP回应的网络接口来进行发送



知识

八讲解



ARP防火墙

• 使用ARP防火墙也可以禁止对VIP的ARP请求

知识

讲解

[root@client ~]# yum -y install arptables_jf [root@client ~]# arptables -A IN -d <virtual_ip> -j DROP [root@client ~]# arptables -A OUT -s <virtual_ip> -j mangle \ > --mangle-ip-s <real_ip>





LVS-DR案例实施

Tedu.cn 达内教育

配置后端Web服务器

· 配置辅助VIP地址

[root@web1 ~]# ifconfig lo:0 192.168.10.100 netmask \ > 255.255.255.255 broadcast 192.168.10.100 up

• 调整内核参数

[root@web1 ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore [root@web1 ~]# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce [root@web1 ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore [root@web1 ~]# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce

+*

知识

(讲解

Tedu.cn 达内教育

配置LVS调度器

• 配置辅助IP地址

[root@svr1 ~]# ifconfig eth0:1 192.168.10.100 broadcast 192.168.10.100 \ > netmask 255.255.255.255 up

• 创建虚拟服务器

[root@svr1 ~]# ipvsadm -A -t 192.168.10.100:80 -s wlc

• 向虚拟服务器中加入节点

[root@svr1 ~]# ipvsadm -a -t 192.168.10.100:80 -g -r 192.168.10.11 -w 1 [root@svr1 ~]# ipvsadm -a -t 192.168.10.100:80 -g -r 192.168.10.12 -w 2



知识

(讲解

知识讲解



Client端验证

- 通过web浏览器访问
- 使用ab进行大并发测试

[root@client ~]# ab -c 10 -n 1000 http://10.10.10.1/index.html

· 在Director上查看连接数

[root@svr1~]# ipvsadm-L -n






案例3:部署LVS-DR集群

- 使用LVS实现DR模式的集群调度服务器,为用户提供Web 服务:
 - 客户端IP地址为192.168.4.10
 - VS调度器VIP地址为192.168.4.15
 - LVS调度器DIP地址设置为192.168.4.5
 - 真实Web服务器地址分别为192.168.4.100、192.168.4.200
 - 使用加权轮询调度算法, web1的权重为1, web2的权重为2





总结和答疑





Tedu.cn 达内教育

问题现象

- 在LVS调度器上配置的real server权重不一样
- 客户机访问服务器时, real server的权重不起作用, 只是简单的轮询



知识

(讲解



故障分析及排除

- 原因分析
 - LVS调度器虽然为real server设置了权重,但是调度算法仍然是轮询
 - 轮询算法根本不检查权重值
- 解决办法
 - 修改调度算法为wrr





服务无法启动

Tedu.cn 达内教育

问题现象

- 启动LVS服务时,启动失败
- 尝试以restart方式启动服务,仍然失败





故障分析及排除

- 原因分析
 - 检查服务状态和日志,提示没有 /etc/sysconfig/ipvsadm文件
 - 该文件是调度规则文件
- 解决办法
 - 先将规则存盘,再重启服务

