



# 内存管理


陈海波/夏虞斌

上海交通大学并行与分布式系统研究所

https://ipads.se.sjtu.edu.cn

## 版权声明

- 本内容版权归**上海交通大学并行与分布式系统研究所**所有
- 使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
- 使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
  - 内容来自:上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
- 对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者,将依法保留追究权
- 本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  - 完整文本: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</a>



## 物理内存管理的其它问题

### ・安全问题

- Rowhammer
- Cache Side Channel


### ・性能问题

- 性能隔离、QoS等

## Rowhammer攻击


Recap: 尽管Memory controller屏蔽了物理内存细节,

但是真实访问依然会用到Row等物理结构




### Rowhammer攻击

攻击者利用物理内存缺陷,极频繁访问某一行,其相邻行某些位会发生翻转



## Rowhammer攻击

#### 巧妙地利用位翻转,可以实施包括提权在内的多种攻击



## 安全防御

· 为抵御Rowhammer攻击,实际上操作系统需要知道部分硬件细节,从而能够在物理内存分配时主动加入一些Guard Page

· 为抵御cache Side Channel攻击,操作系统需要知道同样cache映射细节

## 性能考虑

- · Cache miss的开销很高
  - 物理内存分配同样需要考虑到降低cache冲突几率
  - 典型机制: cache coloring

- ·保证性能隔离是QoS的必要前提
  - Intel CAT
  - AARCH64 MPAM


- ☑虚拟内存抽象
- ✓ 物理内存分配

# 操作系统内存管理的功能

# 共享内存

### ・基本功能

- 节约内存, 如共享库
- 进程通信,传递数据




## 写时拷贝 (copy-on-write)

### ・实现

- 修改页表项权限
- 在缺页时拷贝、恢复

### ・ 典型场景fork

- 节约物理内存
- 性能加速



以写时拷贝的方式共享内存

## 内存去重

- memory deduplication
  - 基于写时拷贝机制
  - 在内存中扫描发现具有相同内容的物理页面
  - 执行去重
  - 操作系统发起,对用户态透明
- ・ 典型案例: Linux KSM
  - kernel same-page merging

## 内存去重潜在安全隐患

- · 导致新的side channel
  - 访问被合并的页会导致访问延迟明显
- ・潜在攻击
  - 攻击者可以确认目标进程中含有构造数据

· 思考:如何平衡这个tradeoff?

## 内存压缩

### ・基本思想

当内存资源不充足的时候,选择将一些"最近不太会使用"的内存页进行数据压缩,从而释放出空闲内存

## 内存压缩案例


#### Windows 10

- 压缩后的数据仍然存放在内存中
- 当访问被压缩的数据时,操作系统将其解压即可
- 思考:对比交换内存页到磁盘?

#### Linux

- zswap:换页过程中磁盘的缓存
- 将准备换出的数据压缩并先写入 zswap 区域 (内存)
- 好处:减少甚至避免磁盘I/O;增加设备寿命


## 大页:再次回顾4级页表



### 大页

- 在4级页表中,某些页表项只保留两级或三级页表
- · L2页表项的第1位
  - 标识着该页表项中存储的物理地址(页号)是指向 L3 页表页(该位是 1)还是指向一个 2M 的物理页(该位是 0)
- L1页表项的第1位
  - 类似地,可以指向一个 1G 的物理页

# 大页



## 大页的利弊

### • 好处

- 减少TLB缓存项的使用,提高 TLB 命中率
- 减少页表的级数,提升遍历页表的效率

### · 案例

- 提供API允许应用程序进行显示的大页分配
- 透明大页 (Transparent Huge Pages) 机制

### 弊端

- 未使用整个大页而造成物理内存资源浪费
- 增加管理内存的复杂度

### AARCH64支持多种最小页面大小

- x86\_64:4K
- AARCH64
  - TCR EL1可以配置3种:4K、16K、64K
  - 4K + 大页: 2M/1G
  - 16K + 大页: 32M(思考为什么是32M?)
    - 只有L2页表项支持大页
  - 64K + 大页: 512M
    - 只有L2页表项支持大页 (ARMv8.2之前)

## 思考

· 什么页/什么情况适合使用大页?

• 安卓关于大页使用的讨论

## Linux上有趣的内存管理API

#### mmap

void \*mmap(void \*addr, size\_t length, int prot, int flags, int fd, off\_t offset)

### · 轶事:IPADS学生凭借mmap夺得世界冠军

- 文件操作,相比于read/write的优势
- 避免特权级切换

## Linux上有趣的内存管理API

#### madvise

- int madvise(void \*addr, size\_t length, int advice)

### ・使用

- 用户态的语义信息告诉内核,便于优化
- 例如:将madvise和mmap搭配起来使用,在使用数据 前告诉内核这一段数据需要使用,从而减少缺页异常

## 思考题

- · 在物理内存足够大的今天,虚拟内存是否还有存在的必要?
  - 如果不使用虚拟内存抽象,恢复到只用物理内存寻址,会带来哪些改变?

- · 如果不依靠 MMU,是否有可以替换虚拟内存的方法?
  - 基于高级语言实现多个同一个地址空间内运行实例的隔离
  - 基于编译器插桩实现多个运行实例的隔离
    - 参考 Software Fault Isolation

# 下节课

・进程