EA 869 - Turma U - 1. Semestre 2008 Prova 4 - 29/05/2008 - Prof. Léo Pini Magalhães

(sem consulta)

Nome: Ricardo Drogo Righetto Número: 064144

Q1 (2,75) Considere um programa com o trecho abaixo. Mostre o estado da pilha, de seu registrador associado SP e dos registradores e endereços indicados, após a execução dos comandos (a) até (i). Em cada linha mostre com um círculo os valores alterados pelo comando. Se necessário coloque valores coerentes em PC. As instruções têm comprimento 1.

Q1, 2,0 Q2, 2,95 Q3, 2,4

move dado1, R1 **SUBROTINA** 800E (d) 9009 (a) pop R2 900A (b) push **R**1 R4 (e) pop 900B (c) call SUBROTINA (R2 não é alterado) pop R2(R4 recebe valor 1C) move R2, dado2 **(f)** push R4 push R2 (g) (h) return

a) (2,0) preencha a tabela abaixo – UTILIZE SEMPRE HEXADECIMAL

	R1	R2	R4	SP	1508	1509	150A	150B	150C	PC	
\ após											
(a)	9	4	3	150A	5	2	6	В	1	900A	
(b)	9	4	3	150B		2	9/	В	}	900B	
(c)	9	Ц	3	1500/	15	2	a	9000	1	800E	
(d)	9	200C	3	150B	, 5	2	9	9000	l	800F	
(e)	9	2000	Y	150K	5	2	9	do∝	1	8010	
(f)	9	900 c	10	150B	5	2	100	9000	ì	8010+X	1
(g)	9	900C	10	1500	15	2	10	9000		80104X4	1
(h)	9	900c	10	ISOB	5	2	10	9000	1	90X	5/
(i)	9	12	١٢	150A	15	2	1	9000		9000	

b)(0,75) considere dado1 e dado2 como as variáveis do programa principal. Justifique se a passagem de parâmetros é por valor ou endereço.

A passagem de parametros e por enderego, pois o retorno é feito para o enderego apontado por 20002.

16 - POS=08 SIZE= 2 CODE=0000 PLA+POS=03CE+08=03D6

17-POSEDA SIZE= 2 CODE=0000 PLA+POS= 03D8

18-POS=02 SIMB=SEC ENDR=POS+PLA=02+03CE=03DO VALOR= 03CE (GEST) (ENDR)=(03DO)=((03DO))+VALOR=0000+03CE=03CE

PI- PLA=PLA+SCOMP=03CE+OC=03DA FIM Q2. (3,75) Você utiliza um processador com uma arquitetura para controle de interrupção que controla 4 linhas de interrupção (L1 a L4) sendo o controle de atendimento por máscara. As linhas L1 a L4 tem a si associados os níveis 1 a 4 respectivamente. Os bits 0, 1, 2 e 3 da PSW armazenam a máscara das linhas L1, L2, L3 e L4 respectivamente. Programe o processador de forma a atuar como a seguir:

- a rotina de serviço Rot4 não poderá ser interrompida;
- a rotina de serviço Rot3 poderá ser interrompida por qualquer linha;
- a rotina de serviço Rot2 poderá ser interrompida pelas linhas L1 e L2;
- a rotina de serviço Rot1 só poderá ser interrompida por L3;
- O programa principal só poderá ser interrompido por L3.

O programa principal inicia em 1000h, as rotinas em: Rot1 2000h, Rot2 3000h, Rot3 4000h, Rot4 4050h. O esquema de interrupção é vetorizado (endereço do vetor inicia em 5000h) associando duas posições a cada linha de interrupção, a primeira contendo **Nova-PSW** e a outra **End-rotina**.

a: (1,0) Forneça as instruções geradas pela CPU ao aceitar a interrupção inicial. // -> wastario LAUSH PC// armazena valor atual de PC va pilha LAUSH PSW parmazena valor atual de PSW va pilha of MOVE (END) PSW/ativa a Nova-PSW adequada, apontada por EM (END.+1) // Salta para o endereço da rotina de Serviço a dequada (End-rotina), amazona Em END;+1 no vetor de interrupção b. (2,75) Escreva um código (use ORG, DW, MOVE) para definir todos os elementos acima descritos com valores que determinem o comportamento descrito (vetor de interrupção, Rot1, Rot2, Rot3, Rot4, programa principal). L4 -> massays PSW 0000 1/ -> comento Ho 1111 L2> mascara 0011 Ll→ mascana 0100 ORG 5000HC isoxpo 0100 // Nova-PSWI 7 2000H // End-toting, ENDI: DW END2: DW OOII // Nova-PSW2-DW ABR 3000H // End-roting2 ENDS: DW IIII HNOVS-PSW3 DOJABR 4000H // End-roting; END4: DW 0000 1/N012-PSW4 xe ABR 4050H //End-totins, ORG 2000H Rot1: ---//Rotina de serviço de LI Continuo no verso

Q3. (2,5) Defina uma macro que trate a soma de 1 elemento com até 2 outros elementos e armazene em um quarto elemento. A chamada da macro tem o seguinte formato: B1,B2,B3,B4 SomaM (a) (1,0) Defina a macro SomaM: que Bl. seja o parsonalio menimor (sempre valido) Se não for especificado elemento para arma zevar o resultado este ficara em RI SOULL: MOVE RIBH. FIM: ENDMACRO ADD B2 RI SOMAL: ATT ('B3'="") . SOMAI (b) (1,0) Realize as duas expansões indicadas abaixo: X, ,Y,Z SomaM (b1) MOVE #D. RI ADD Y. RI MOVE ALZ

(b2) SomaM X,,,Z

MOVE #0, R1

ADD X, R1

MOVE R1, Z

05

(c) (0,5) Em qual momento se dá o tratamento de macros? Qual a entrada e qual a saída do programa tratador de macros ?

O tratamento de macros se de em tempo de montagem, ou seja, quando se faz a expansão do texto do código-fonte e este é convertido em código de marquina.

E introda do programa tratador de macros é o texto do código-fonte, e sua satida é a versão expandida do mesmo.

Rota: ORG 3000H
Rotas de Serviço de LD ORG 4000H Rot3: --- Rotins de Senigo de LO ORG 4050H "--- "Rotins de sarviço de LA ORG 1000H MAIN: MOVE #0100, PSW MMSscara do programa principal OBS: Com o esquemo de mossessos definido no código ocimo, o programa deve funcionar como específicado. Foi considerado que o "nivel" de cada linha de interrupão representava a máscara associada à sua rotina de senviço. to vice en gils