03MNO ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA A.A. 2019/20

Commento al Laboratorio n. 3

Esercizio n.1: Individuazione di regioni

L'esercizio propone un problema verifica/selezione su una matrice. Il numero di righe e colonne letto da file dalla funzione leggiMatrice è ritornato come parametro by reference (si usano quindi i puntatori), come pure la base e l'altezza del rettangolo riconosciuto dalla funzione riconosciRegione. Un rettangolo viene riconosciuto da una qualunque casella nera (la prima in alto a sinistra), in quanto appena riconosciuto, tutte le caselle del rettangolo vengono modificate (valore 2). La strategia, pur se leggermente meno efficiente di quella descritta nella soluzione dell'esercizio 1 del lab. 2, viene presentata per completezza e perché potrebbe consentire di estendere il problema al caso di rettangoli adiacenti. Il problema è di ottimizzazione e richiede cha siano enumerate tutte le regioni. Si mantengono i valori della regione che massimizza base, area e altezza e li si aggiorna ogni volta che viene individuata una nuova regione.

Esercizio n.2: Puntatori e rappresentazione dati

Premessa: la memoria contiene byte che, in opportuni gruppi, codificano dei dati (es. numeri float, double o long double). I singoli byte possono essere facilmente "osservati", considerandoli come numeri senza segno da 8 bit (tipo unsigned char), mediante puntatori (servono operazioni di cast o di passaggio intermedio a void *). L'unsigned è opportuno quando si vogliono evitare i numeri negativi, ad esempio per vedere un byte come un intero nell'intervallo 0..255. Per accedere ai dati si può usare, quasi in modo indifferente, la notazione a puntatore, con aritmetica dei puntatori, oppure la notazione vettoriale con parentesi quadre e indici.

Non si tratta dell'unica soluzione, si potrebbe usare il tipo char, ma occorerebbe tener conto dei numeri negativi, oppure si potrebbero trattare word, ad esempio di 4 byte, viste come into unsigned int.

1) Determinare endianness

Per determinare se il sistema utilizzi *Little o Big Endian*, è sufficiente analizzare i byte di un dato per il quale sia possibile riconoscere la differenza tra il byte più significativo (MSB) e il byte meno significativo (LSB). Una strategia semplice, tra le altre, è quella di utilizzare una variabile di tipo int contenente il valore 1: in tale variabile l'unico byte diverso da 0 sarà il meno significativo (LSB). La funzione checkBigEndian utilizza una variabile intera (int test) a cui viene assegnato 1. Per osservare il byte meno significativo, si usa una variabile puntatore a char (pchar) a cui si assegna (con cast) l'indirizzo (il puntatore) a test. Il char puntato da pchar è quello di indirizzo basso (più piccolo): il sistema è quindi Big Endian se tale byte è 0.

2) Determinare le dimensioni

Si tratta semplicemente di applicare l'operatore sizeof. Si noti che, per il tipo long double, la dimensione potrebbe essere superiore a quella effettivamente utilizzata (in pratica è un caso di allineamento/padding).

Il numero di byte indicato dall'operatore sizeof può quindi risultare sovradimensionato in più casi, nei quali, ad esempio, l'elaboratore proposto lavori su "extended precision" da 80 bit. Se ci si limitasse quindi al size determinato con sizeof, non si individuerebbero correttamente, ad esempio, bit di segno ed esponente nella codifica Little Endian.

Un modo pragmatico di affrontare tale problema, una volta noto l'elaboratore e il software usato, consiste nel determinare empiricamente, ad esempio usando la funzione stampaMemoria (punto



03MNO ALGORITMI E PROGRAMMAZIONECORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA A.A. 2019/20

4), la codifica effettivamente usata e usare questa informazione, in modo opportuno nella fase di stampa.

Il programma proposto mostra una funzione che automatizza il riconoscimento del padding, limitato alle architetture Little Endian (quasi tutte): la funzione dimensioneConPadding, ricevuta la dimensione totale (padding incluso) determinata con sizeof, calcola la dimensione netta (padding escluso). A tale scopo si "cerca" il bit di segno, facendo in modo che sia l'unico a differire, in due variabili con valori opposti: la funzione usa due variabili contenenti valori opposti (tali che differiscano per il solo segno) e itera su tali variabili, a partire dal byte meno significativo, alla ricerca del byte contenente il bit di segno (tutti gli altri sono identici). *Attenzione*, si sconsiglia di cercare il bit di segno partendo dal padding (indirizzi più alti) in quanto i bit di padding potrebbero essere arbitrari (non è garantito che contengano zeri e/o che siano uguali nei due dati).

3) Acquisire i dati

Si usa una sola scanf, per la variabile af, assegnando poi il valore acquisito (come richiesto) alle variabili ad e ald. Si potrebbero acquisire tre valori diversi per le tre variabili. Si faccia tuttavia attenzione al fatto che su alcuni elaboratori, i compilatori (specie open source) potrebbero non gestire correttamente il tipo long double in input (si tratta di un problema di compatibilità del software con un dato processore).

4) Stampare il contenuto della memoria

Pur se *non richiesta*, si è realizzata la funzione stampaMemoria, che visualizza (in formato esadecimale, con formato %02x, variante del formato esadecimale %x, tale da stampare almeno 2 byte, aggiungendo, se serve, uno o due zeri per riempire entrambe cifre) il contenuto della memoria associata a una variabile (tutta, incluso eventuale spazio per allineamento/padding). Visualizzare il contenuto della memoria è in definitiva il modo migliore per capire e/o verificare la codifica applicata. La funzione osserva il dato come se si trattasse di un vettore di unsigned char, visualizzato in due modi:

- un byte alla volta, per indirizzi crescenti, visualizzando per ogni byte sia l'indirizzo che il contenuto
- tutti i byte contigui su una sola riga, dal più al meno significativo (si noti l'uso dell'informazione bigEndian).

5) Stampa dei bit, suddividendo le 3 parti: segno, esponente, mantissa

Si noti (come specificato nel testo) che è sufficiente visualizzare i bit così come sono, NON è necessario interpretarli o decodificarli (non serve, ad esempio, gestire il fatto che il primo 1 della mantissa in alcuni casi venga nascosto e in altri sia esplicito).

Il problema principale consiste nel fatto che nè le memorie RAM, nè il linguaggio C consentono di indirizzare e *leggere/scrivere direttamente i bit*, per cui occorre un lavoro a due livelli: un primo livello che gestisce un *vettore di byte* e un secondo che riconosce/visualizza i *bit all'interno di un byte*. Si propongono, a tale scopo, due soluzioni per la funzione stampaCodifica¹

¹ si propone, per gestire la scelta tra stampaCodifical e stampaCodifica2, una opportuna #define che associ il nome stampaCodifica, nella chiamata fatta nel main, a una delle due.



03MNO ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA A.A. 2019/20

- stampaCodifica1: la funzione sfrutta un vettore di char, usati ognuno per rappresentare un solo bit (è quindi sufficiente il tipo char, sottoutilizzato per i soli valori 0 e 1). A partire dal byte meno significativo, vengono analizzati i byte e per ognuno si generano gli 8 bit, proponendo tre strategie alternative²
 - o separaBit1, ricevuti il byte, il vettore destinazione e l'indice da cui iniziare a scrivere i bit, decodifica il byte con una strategia simile ai problemi di codifica in "Dal problema al programma", Cap. 4. I bit di un byte vengono generati osservando se il numero, diviso iterativamente per 2, sia pari o dispari (mediante resto della divisione per 2)
 - o separaBit2 usa una strategia simile alla precedente³, ma cambia gli operatori usati: la divisione per 2 viene fatta utilizzando l'operatore shift (>>) che, spostando dutti i bit a destra, realizza divisioni per potenze di 2 (in questo caso shift di una posizione, quindi divisione per 2). Per determinare il valore del bit meno significativo, anzichè l'operatore resto (%2) si isola il bit mediante un'operazione logica: AND bit-a-bit ("bitwise") tra gli 8 bit del byte osservato e la "maschera" 0x01 (00000001 binario), contenente tutti 0 eccetto il bit meno significativo: tale AND ha due soli risultati possibili: 0x00 o 0x01 (gli interi 0 o 1), che indicheranno, rispettivamente, 0 o 1 come bit meno significativo separaBit3 continua a usare operatori di shift e AND bit-a-bit, ma cambia strategia: anzichè muovere i bit nel byte, per portarli nella posizione meno significativa, facendo sempre AND con la stessa maschera, si tiene il byte così come è e si muove la maschera, che assumerà i valori (binari) 00000001, 00000010, ..., 10000000. In questo caso il risultato dell'operazione AND sarà 0, per indicare bit a 0, oppure una potenza di 2

Una volta accumulati i bit (al massimo 128) nel vettore vb, questi andranno visualizzati in tre sezioni: segno, esponente e mantissa. In pratica, l'unica grandezza che differenzia float, double e long double (a parte la dimensione complessiva, eventualmente corretta per il padding) è la dimensione dell'esponente. A tale scopo nella soluzione proposta si usa una variabile nExpBits, assegnata usando la funzione nBitEsponente (questa, a partire dalla dimensione (size), usa un costrutto switch per selezionare una tra le 3 possibili dimensioni dell'esponente).

• stampaCodifica2: la funzione evita il vettore vb di char, usato per accumulare i bit prima di stamparli, ma percorre direttamente i bit, come se fossero in un vettore virtuale di bit (mentre in realtà si tratta di una matrice di bit, in cui ogni riga corrisponde a un byte e le colonne sono 8), cui si accede mediante la funzione estraiBit. Questa funzione, ricevuto il vettore di byte e l'indice (iBit) del bit desiderato (es. bit 30, inizio dell'esponente, di un float), calcola dove

Ovviamente la scelta non può essere fatta in esecuzione, ma per cambiare occorre ricompilare il programma.

(valore diverso da 0) per indicare bit a 1.

² Anche in questo caso si utilizza una #define per la scelta della funzione.

³ Questa strategia è di solito preferita dai programmatori in quanto gli operatori shift e logici sono più veloci rispetto agli operatori artmetici di divisione e resto.



03MNO ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA A.A. 2019/20

trovare tale bit, determinandone l'indice del byte (iByte = iBit/8) nel vettore e l'indice del bit all'interno del byte (iBit%8). L'indice iByte serve a selezionare la casella del vettore di byte, mentre iBit%8 serve a costruire la maschera adatta a isolare/riconoscere il bit selezionato.

OSSERVAZIONE: mentre la funzione stampaCodifical è strutturata su due cicli annidati, uno sui byte e un secondo sui bit all'interno di un byte, la funzione stampaCodifica2 fa una sola iterazione su tutti i bit, risalendo tuttavia al byte e al bit all'interno di questo, mediante opportune operazioni (divisione e resto della divisione).