

# Smart pointers Лекция 7

Гуров Роман

Advanced C++

# Проблема

Нужно всегда следить за сырыми указателями и не забывать вызывать **delete** 

```
T* f() {
    T* a = new T;
    g();
    return a;
}
// ...
T* obj = f();
h(obj);
delete obj;
```

А если в g или h бросится исключение?

# Проблема

```
struct C {
    int* p1;
    int* p2;
    C() {
        p1 = new int;
        p2 = new int;
    }
    ~C() {
        delete p1;
        delete p2;
    }
};
```

Если при аллокации p2 вылетит исключение, то p1 не будет удален

# Проблема

```
struct C {
    int* p1;
    int* p2;
   C() {
        p1 = new int;
        try {
            p2 = new int;
        } catch (...) {
            delete p1;
            throw;
    ~C()
        delete p1;
        delete p2;
};
```

Обрабатывать руками каждый случай тяжело, и код становится нечитаемым

# auto\_ptr

В старых версиях стандарта проблема решалась классом auto ptr:

```
template <typename T>
struct auto_ptr {
    T* ptr;
    explicit auto_ptr(T* ptr) : ptr(ptr) {};
    ~auto_ptr() {
        delete ptr;
    }
};
```

Но что делать с копированием такого класса?

# std::auto\_ptr

В старых версиях стандарта проблема решалась классом auto ptr:

```
template <typename T>
struct auto_ptr {
    T* ptr;
    explicit auto_ptr(T* ptr) : ptr(ptr) {};
    ~auto_ptr() { delete ptr; }

    auto_ptr(auto_ptr& other) : ptr(other.ptr) {
        other.ptr = NULL;
    }
};
```

Вместо копирования auto\_ptr делает перемещение, что может привести к неявным ошибкам в коде

# std::unique\_ptr

B C++11 добавили unique\_ptr, использующий преимущества move-семантики:

```
unique_ptr(const unique_ptr& other) = delete;
unique_ptr& operator=(const unique_ptr& other) = delete;
unique_ptr(unique_ptr&& other);
unique_ptr& operator=(unique_ptr&& other);
```

Теперь указатель не получится случайно переместить и инвалидировать

# std::unique\_ptr

У умных указателей есть перегрузки операторов, позволяющие работать с ними, как с сырыми указателями

```
T& operator*() {
    return *ptr;
}

T* operator->() {
    return ptr;
}
```

# std::unique\_ptr

Что делать, если хотим передать указатель на массив, который надо удалять с помощью **delete**[]?

Для этого есть специальная перегрузка:

```
std::unique_ptr<int[]> a (new int[10000]);
```

### std::unique\_ptr и исклюечения

Можно исправить прошлый пример с помощью unique ptr:

```
struct C {
    std::unique_ptr<int> p1;
    std::unique_ptr<int> p2;
    C() : p1(new int), p2(new int) {}
};
```

Теперь, если при аллокации объектов бросится исключение, память всегда корректно очистится

А если всё-таки хотим уметь копировать умные указатели?

Все упирается в реализацию такого поведения деструктора:

Нужно как-то считать количество копий указателя, чтобы вызвать **delete** только в последней

Значит, должен быть какой-то блок данных, который не хранится непосредственно внутри указателя, общий для всех копий

```
struct ControlBlock {
    T* ptr;
    size_t ref_count;
};

Kоличество shared_ptr,
    Kоторые владеют данными
```

```
explicit shared ptr(T* ptr) {
    cb = new ControlBlock;
    cb->ptr = ptr;
   cb->ref count = 1;
};
~shared ptr() {
    if (cb->ref count == 1) {
                                                  Теперь можем реализовать упрощённый
        delete cb->ptr;
                                                           аналог shared ptr
        delete cb;
    } else {
        --cb->ref count;
shared ptr(const shared ptr& other) : cb(other.cb) {
    ++cb->ref count;
```

Тогда при таком использовании произойдет утечка памяти:

shared ptr<int>(new int)

Поэтому правильная реализация конструктора должна вызывать delete ptr при бросании исключения

#### Рассмотрим данный вызов:

```
f(g(), shared_ptr<int>(new int));
```

Стандарт C++11 не имеет строгих требований на порядок обработки аргументов при вызове функции, и может быть так, что сначала вызовется new, потом g(), и только в конце конструктор shared\_ptr

Если д () бросит исключение, то произойдет утечка памяти

Попробуем избежать явных вызовов **new** при помощи отдельной функции, которая аллоцирует объект за нас

```
shared_ptr<int> sp = make_shared<int>(5);
```

```
template <class T, class... Args>
shared_ptr<T> make_shared(Args&&... args) {
}
```

Попробуем избежать явных вызовов **new** при помощи отдельной функции, которая аллоцирует объект за нас

```
shared_ptr<int> sp = make_shared<int>(5);
```

```
template <class T, class... Args>
shared_ptr<T> make_shared(Args&&... args) {
    return shared_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
}
```

Аналогично реализуется и make\_unique

```
template <class T, class... Args>
unique_ptr<T> make_unique(Args&&... args) {
    return unique_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
}
```

# std::make\_shared

На самом деле, часто применяется оптимизация  $make\_shared$ , вызывающая оператор new только один раз, аллоцируя память сразу для ControlBlock и T

# std::allocate\_shared, std::allocate\_unique

Бывает нужно, чтобы аллокация происходила на нашем аллокаторе

```
template <class T, class Alloc, class... Args>
shared_ptr<T> allocate_shared(const Alloc& alloc, Args&&... args);

template <class T, class Alloc, class... Args>
unique_ptr<T> allocate_unique(const Alloc& alloc, Args&&... args);
```

### Проблема с std::shared\_ptr

Может показаться, что shared\_ptr позволяет избежать любых утечек памяти, но это не так.

```
struct B;
struct A {
        shared_ptr<B> b;
};
struct B {
        shared_ptr<A> a;
};

shared_ptr<A> a (new A);
shared_ptr<B> b (new B);
a->b = b;
b->a = a;
```

shared ptr не может сам узнать, что образовалась закольцованность

# std::weak\_ptr

Есть дополнительный вид указателя, который не владеет данными

```
struct B;
struct A {
        shared_ptr<B> b;
};
struct B {
        weak_ptr<A> a;
};

shared_ptr<A> a (new A);
shared_ptr<B> b (new B);
a->b = b;
b->a = a;
```

Так утечка памяти не произойдет

# std::weak\_ptr

weak\_ptr позволяет спросить, жив объект или нет, и создать shared\_ptr, владеющий им

### Deleter'ы

Не всегда выделенный указатель нужно удалять с помощью delete

```
FILE* file = fopen("filename", "r");
fclose(file);
```

### Deleter'ы

Умные указатели в C++11 поддерживают передачу кастомных delete'ов, которые будут вызваны при уничтожении объекта

```
struct FileCloser {
    void operator()(FILE* file) {
        fclose(file);
    }
};

std::shared_ptr<FILE> file(fopen("filename", "r"), FileCloser());
```

По умолчанию используется функтор std::default\_delete, который просто вызывает delete

### std::enable\_shared\_from\_this

Иногда может возникнуть желание уметь получать внутри какого-то класса shared\_ptr на самого себя

Для этого существует специальный класс:

```
template <typename T>
class enable shared from this;
```

### std::enable\_shared\_from\_this

Нужно унаследовать свой класс от него

```
class Foo : public std::enable_shared_from_this<Foo> {};
```

Teпepь при создании shared\_ptr foo на класс Foo, в него запишется weak\_ptr, связанный с foo, позволяющий вернуть валидную копию в любой момент

```
std::shared_ptr<Foo> foo = std::make_shared<Foo>();
foo->shared from this();
```

Тут вернется честная копия foo