# Funcții sistem Utilizarea Sistemelor de Operare

#### Paul Irofti

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
Department de Informatică
Email: paul.irofti@fmi.unibuc.ro

#### **API**

#### Application Programming Interface (API)

- set de rutine, structuri de date şi obiecte
- descrie comportamentul, intrările și ieșirile rutinelor
- unul sau mai multe protocoale de apel
- bazat pe cod sursă, nu cod compilat
- documentația unui API la un moment dat este însoțită de o versiune
- descris formal într-un header (ex. xml.h)
- de-a lungul timpului apar sau dispar elemente din API
- implementarea unui API este împachetată într-o bibliotecă
- exemplu: libc.so.11.2
- două implementări pentru aceiași versiune de API sunt interschimbabile fără nevoia altor operații (ex. recompilare, repornire)

#### **ABI**

#### Application Binary Interface (ABI)


- asemănător cu principiile API
- bazat pe cod maşină (compilat), nu pe cod sursă!
- dependent de hardware
  - cum sunt împachetate și ordonate structurile de date
  - convenția de apel a funcțiilor (ex. unde sunt puse argumentele)
  - dimensiunea datelor (ex. int este int32\_t sau int64\_t)
  - ▶ aliniere la 16, 32 sau 64 de biti
- asigurat de compilatoare şi sisteme de operare
- programe foarte vechi pot rula cu succes pe sisteme de operare moderne dacă ABI-ul a fost păstrat
- două programe binare pot comunica între ele fără acces la sursă dacă respectă același ABI
- cum rezolvă C++ problema ABI pentru funcții definite multiplu (overloading)?

# Funcții sistem (syscalls)

#### API și ABI al sistemului de operare

- solicitarea unui serviciu din partea sistemului de operare
- arbitrează folosirea resurselor hardware şi software între procese
- ▶ apelate cu ajutorul bibliotecilor de sistem (ex. biblioteca C)
- este interfața ce separă nivelul userland (al aplicaților) de sistemul de operare (nivelul kernel)
- API Win32 pentru Windows
- API POSIX pentru toate celelalte sisteme de operare: Linux, Android, Mac OS, OpenBSD etc.
- descrierea funcțiilor sistem se află în secțiunea 2 al manualelor Unix (ex. man 2 open)

#### Arhitectură și servicii



http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/

```
ssize_t read(int d, void *buf, size_t nbytes);
```

read() folosește obiectul la care se referă descriptorul d din care încearcă să citească nbytes de date pentru a le scrie în bufferul indicat de buf

Întoarce numărul de bytes citiți efectiv sau -1 în caz de eroare. Codul de eroare este pus în variabila globală errno.

#### Observatii:

- d poate fi orice obiect, nu doar un fișier
- buf conține date binare; semantic sistemul de operare nu știe ce reprezintă; programul care a solicitat serviciul știe cum să le interpreteze
- nbytes este o rugăminte, nu o cerere fermă, nu trebuie respectată

Apel când vreau să citesc o cantitate fixă: char buf[BUFSZ]; left = sizeof(buf); nread = 0;while (left) { nr = read(fd, buf, left); if (nr == -1 || nr == 0) break; nread += nr; left -= nr; } Apel când vreau să citesc tot: while ((nr = read(fd, buf, sizeof(buf))) != -1 && nr != 0) { /\* consume nr bytes from buf \*/

#### Senzor de umiditate

- d reprezintă legătura dintre aplicație și senzor
- ▶ read(2) cere date kernel-ului care la rândul lui, prin driver, cere date senzorului
- stivă apel:
  - 1. aplicatie
  - 2. kernel syscall (upper layer)
  - 3. driver senzor (lower layer)

#### Fișier text

- d reprezintă legătura dintre aplicație și disc
- ▶ read(2) cere date kernel-ului care la rândul lui, prin mai multe nivele de abstractizare, cere date mediului de stocare
- stivă apel:
  - 1. aplicatie
  - 2. kernel syscall (upper layer)
  - 3. sistem de fisiere (middle layer)
  - 4. driver stocare disc, usb, flash (lower layer)

## Tipuri de funcții sistem

- control procese
- organizarea fișierelor
- manipularea dispozitivelor hardware
- configurarea sistemului
- comunicații
- protecție și securitate

### Control procese

- crearea și oprirea proceselor
- obţinerea şi setarea atributelor unui proces
- suspendarea procesului pentru un interval de timp
- așteptarea ca un eveniment să aibă loc
- semnalarea că un eveniment a avut loc
- alocarea și eliberarea memoriei
- dump memorie proces în caz de eroare
- depanarea unui proces activ
- mecanisme de sincronizare şi acces exclusiv la resurse

### Exemple: funcții proces

```
pid_t fork(void);
```

Pornește un proces nou identic din momentul în care a fost apelat:

fork(2) întoarce o valoare negtivă dacă a eșuat. Dacă procesul a fost creat, părintele primește înapoi PID-ul copilului iar copilul primește valoarea zero.

Pentru sincronizare și ieșire se folosesc wait(2) și exit(3).

```
pid_t wait(int *status);
void exit(int status);
```

Pornește un proces nou și execută comanda din path cu argumentele argv.

## Organizarea fișierelor

- crearea și ștergere fișierelor
- deschidere şi închiderea unui fişier
- citire, scriere, poziționare într-un fișier
- obţinerea și setarea proprietăților

## Exemple: organizarea fișierelor

```
int open(const char *path, int flags, int mode);
```

Deschide un fișier din path în modul citire, scriere conform flags și dacă trebuie să-l creeze folosește drepturile rwx conform mode. Întoarce un descriptor când este executat cu succes.

```
ssize_t write(int d, const void *buf, size_t nbytes);
Funcționează similar read(2).
int close(int d);
```

Închide fișierul asociat descriptorului d.

Descriptori definiți implicit (ca cei din C)

- ▶ 0 stdin
- ▶ 1 stdout
- ▶ 2 stderr

# Manipularea dispozitivelor hardware

- cerere și eliberare acces la un dispozitiv
- citire, scriere, repoziționare
- obţinerea și stabilirea diferitor proprietăți
- atașare, detașare dispozitive

# Exemple: manipularea dispozitivelor hardware

Se folosesc tot open(2), read(2), write(2), close(2). În plus există ioctl(2) care are trei tipuri de apel

```
int ioctl(int d, unsigned long request);
int ioctl(int d, unsigned long request, int arg);
int ioctl(int d, unsigned long request, void *arg);
```

Dispozitivul asociat descriptorului d primește o cerere de tip request care are eventual și informație necesară în plus trimisă prin arg.

# Exemple: manipularea dispozitivelor hardware

Operația ioct1(2) poate fi de tip intrare sau ieșire, caz în care al treilea argument este fie citit, fie scris. Tipul operației este dat implicit de numele cererii request.

#### Intrare:

```
char *font = "Comic Sans";
ret = ioctl(fd, SETFONT, font);
leşire:
char product_key[24];
ret = ioctl(fd, GETPRODKEY, product_key);
```

# Configurarea sistemului

- informații privind ora și data
- setarea orei și a datei
- prelucrarea și configurarea proprietăților legate de procese, fișiere și dispozitive
- crearea, modificarea și eliminarea utilizatorilor și grupurilor
- configurarea și activarea serviciilor (ex. sshd, httpd)
- programarea executării unor comenzi la o anumită dată și oră
- stabilirea utilizării resurselor de către utilizatori (ex. disk quota)

## Exemple: configurarea sistemului

```
Setarea orei si datei
int clock_gettime(clockid_t clock_id, struct timespec
    *tp);
int clock_settime(clockid_t clock_id, const struct
   timespec *tp);
int clock_getres(clockid_t clock_id, struct timespec *
   tp);
Obtinerea PID-ului procesului curent si pe cel al procesului tată:
pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);
Semnalează procesul după ce se scurge un timp dat
unsigned int alarm(unsingned int seconds);
```

#### Comunicații

- crearea și eliminarea unei conexiuni
- trimiterea și primirea mesajelor (ex. client-server)
- crearea și obținerea accesului la zone de memorie partajate (shared-memory)
- atașararea și detașarea dispozitivelor la distanță (ex. samba, nfs)
- configurarea dispozitivelor de rețea
- configurarea rutelor de comunicație
- filtrarea pachetelor și mesajelor

## Exemple: comunicații

Conectează două procese prin conectarea descriptorului scriere (ieșire) a primului la descriptorul citire (intrare) al celui de-al doilea:

```
int pipe(int fildes[2]);
```

Este în general apelat înainte de o operație de tip fork(2).

Partajarea memoriei cu mmap (2)

```
void * mmap(void *addr, size_t len, int prot, int
flags, int d, off_t offset);
```

Conținutul este luat prin intermediul descriptorului d începând de la poziția offset.

#### Exemple: comunicații

```
Crearea unui socket:
int socket(int domain, int type, int protocol)
Serverul deschide conexiunea:
int listen(int s, int backlog)
Clientul se conectează.
int connect(int s, const struct sockaddr *name,
    socklen t namelen):
Trimiterea si receptionarea mesajelor dintr-un socket:
ssize_t send(int s, void *msg, size_t len, int flags);
ssize_t recv(int s, void *buf, size_t len, int flags);
```

#### Protecție și securitate

- controlul şi accesul la resurse
- setarea și obținerea drepturilor asupra obiectelor (ex. fișiere, dispozitive)
- permiterea și blocarea accesului utilizatorilor și grupurilor
- încapsularea şi limitarea unui serviciu
- elevarea și retrogradarea drepturilor unui serviciu sau utilizator

#### Exemple: protecție și securitate

Schimbarea drepturilor de acces: int chmod(const char \*path, int mode); Fisierul sau directorul se găsește în path (ex. /etc/passwd), iar tipul de acces în mode (ex. 0775). Schimbarea proprietarului int chown(const char \*path, uid\_t owner, gid\_t group); user si grup sunt întregii corespunzători ID-urilor din fișierele /etc/passwd si /etc/group.

## Exemple: protecție și securitate

- încapsulare:
  - chroot(2), chroot(8) schimbă rădăcina
  - FreeBSD jail și sysjail: crearea unui mediu minimal pentru executie
  - containers: solaris, cgroups, docker, vmm
- W∧X: write or execute, not both! (NX bit)
- ASLR: address space layout randomization
  - kernel
  - userland
  - libraries
- limitarea funcților sistem ce pot fi apelate
  - pledge: promisiune de început ce tipuri de funcții sistem voi folosi în program
  - systrace: politică de acces la nivel de functie
- ► SELinux, AppArmor: extinderea drepturilor Unix pentru a crea politici complexe de acces la date si resurse