

Instruction

Pool

Processor

Processor

Processor


Processor

SIMD

Pool


Data

Speed Limited by the rate computer transfer information internally




Suits for vector/matrix calculation

Single instruction multiple data



 $Z = \sin(x) + \tan(x) + \cos(x)$ not used commercially



Shared / distributed memory all access local mems to mem comm unicate through network tight couple a hard to scale

- a no tolerance to foilure



SSE register χ y z w

addps xmm0, xmm1

尽量避免考点数运算与SIMD运算混合、石则

- ◎ 第小浮点运算寄存器将勘写全部拷贝至simp寄存器
- ③ 拷贝时需算许SIMO完成手数的所有工作,STALL造成可期浪费

★尽量将教据存在simo寄存器中

ex. 点积纺果为标量、存储于SIMD中 可将单个将总值存于SSE 1854个位置中,表标集

#include < xmminthin - h> 11 __ m128 and SSE intrinsic functions

内联环编

内部海教

```
— m 128 add With Intrinsics (const _ m128 a, const _ m128 b)
{

return _ mm_ add_ps (a, b);
}

如同调用逐奏
接張元修惠亦助的化
```

#include <xmmintrin.h> // ****/ // **** // **** // **** // **** // *** // *** // *** // * // * // * // * // * // * // * // * // * // * // * //

```
__m128 b = _mm_load_ps(&B[0]);
                         11 从内存中转入偏存器
// 测试那两个函数
__m128 c = addWithAssembly(a, b);
__m128 d = addWithIntrinsics(a, b);
// 把a和b的值存储回原来的数组,才能打印
_mm_store_ps(&A[0], a);
_mm_store_ps(&B[0], b);
// 把两个结果存储至数组,以便打印
_mm_store_ps(&C[0], c);
_mm_store_ps(&D[0], d);
// 检查结果(注意结果是从后往前的,因为Intel是小螭机器)
printf("a = %g %g %g %g\n", A[0], A[1], A[2], A[3]);
printf("b = %g %g %g %g\n", B[0], B[1], B[2], B[3]);
printf("c = %g %g %g %g\n", C[0], C[1], C[2], C[3]);
printf("d = %g %g %g %g\n", D[0], D[1], D[2], D[3]);
return 0:
```

使用SSE进行矢量&矩阵计算

4.7.4 用SSE实现矢量对矩阵相乘

让我们来看看如何用SSE实现矢量对矩阵的相乘。目的是把 1×4 矢量 \mathbf{v} 和 4×4 矩阵 \mathbf{M} 相 乘,得出乘积矢量 \mathbf{r} 。

$$\begin{bmatrix} r_x & r_y & r_z & r_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z & v_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \\ M_{41} & M_{42} & M_{43} & M_{44} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} v_x M_{11} + v_y M_{21} + v_x M_{31} + v_w M_{41} \\ v_x M_{12} + v_y M_{22} + v_z M_{32} + v_w M_{42} \\ v_z M_{13} + v_y M_{23} + v_z M_{33} + v_w M_{43} \\ v_y M_{14} + v_y M_{24} + v_y M_{34} + v_w M_{44} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}$$

此乘法涉及计算行矢量 \mathbf{v} 和M矩阵列矢量的点积。若要使用SSE指令来计算,可先把 \mathbf{v} 存储至SSE寄存器($_$ m128),再把M矩阵的每个列矢量存储至SSE寄存器。那么就可利用 mulps 指令,并行计算所有 $v_k M_{ij}$:

但问题是这么做的话,就需要在寄存器内做加法,才能计算所需结果。例如, $r_x = v_x M_{11} + v_0 M_{21} + v_0 M_{21} + v_0 M_{21} + v_0 M_{21}$,这需要把viscoll的4个分量相加,把寄存器内的分量相加,是既困难义低效的。再者,相加后的结果将分散在4个SSE寄存器中,那么还需要把它们结合剑即个结果矢量。好还还有更好的做法。

这里的"技巧"是,使用M的行矢量相乘,而不是用列矢量。这样,就可以并行地进行加法,最终结果也会置于代表输出矢量"约单个SSES落存器中。然而,在未枝巧中不能直接用矢量v乘以M的行,而是需要用 v_* 来以第1行, v_* 来以第2行。 v_* 来以第3行。 v_* 来以第4行, v_* 年以34行。现这么做,就需要把-里的单个分量如 v_* ,复剩(replicate)到其余的分量里去,生成一个 v_* 。 v_* 。 v_* 。 v_* 。 v_* 。)的矢量。之后就可以用已复制某分量的矢量,乘以M中迈当的行。

幸好,有强大的SSE指令shufps (对应内部函数为_mm_shuffle_ps()) 支持这种复 制运算⁶。这个强大指令比较难理解,因为它是通用的指令。可ESSE寄存器的分量次序任 意调品、然而,这年风需知道以下的安可用来复制z。n、皮股小量星等个客存器。





```
_ml28 result = _mm_add_ps(xMrow1, yMrow2);
result = _mm_add_ps(result, xMrow3);
result = _mm_add_ps(result, wMrow4);
```

这段代码产生以下的中间矢量:

$$\begin{split} \mathbf{x} \mathbf{Mrow1} &= [v_x M_{11} \quad v_x M_{12} \quad v_x M_{13} \quad v_x M_{14}] \\ \mathbf{y} \mathbf{Mrow2} &= [v_y M_{21} \quad v_y M_{22} \quad v_y M_{23} \quad v_y M_{24}] \\ \mathbf{z} \mathbf{Mrow3} &= [v_z M_{31} \quad v_x M_{32} \quad v_z M_{33} \quad v_x M_{34}] \\ \mathbf{w} \mathbf{Mrow4} &= [v_w M_{41} \quad v_w M_{42} \quad v_w M_{43} \quad v_w M_{44}] \end{split}$$

把这4个中间矢量相加,就能求得结果r:

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} v_x M_{11} + v_y M_{21} + v_z M_{31} + v_w M_{41} \\ v_x M_{12} + v_y M_{22} + v_z M_{32} + v_w M_{42} \\ v_x M_{13} + v_y M_{23} + v_z M_{33} + v_w M_{43} \\ v_x M_{14} + v_y M_{24} + v_z M_{34} + v_w M_{44} \end{bmatrix}$$

对某些CPU来说,以上代码还可以进一步优化,方法是使用相对简单的**乘并加** (multiplyand-add) 指令,通常表示为madd。此指令把前两个参数相乘,再把结果和第3个参数相加。 可惜SSE并不支持madd指令,但我们可以用宏代替它,效果也不错:

```
#define _mm_madd_ps(a, b, c) \
    _mm_add_ps(_mm_mul_ps((a), (b)), (c))

_ml28 mulVectorMatrixFinal(_ml28 v,
    _ml28 Mrowl, _ml28 Mrow2, _ml28 Mrow3, _ml28 Mrow4)

{
    _ml28 result;
    result = _mm_mul_ps (_mm_replicate_x_ps(v), Mrow1);
    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_x_ps(v), Mrow2, result);
    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_x_ps(v), Mrow3, result);
    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_x_ps(v), Mrow4, result);
    return result;
```

当然,矩阵对矩阵的乘法也可以用类似方法实现。对于微软Visual Studio编译器提供的 所有SSE内部函数。可参阅MSDN。

_m128



Mrow 1

result

```
IF instruction fetch

ID instruction decode

EX Execute

MEM Memory Access

Register Write Bad
```

```
__m128 result;

    result = _mm_mul_ps (_mm_replicate_x_ps(v), Mrowl);

    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_y_ps(v), Mrow2, result);

    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_z_ps(v), Mrow3, result);

    result = _mm_madd_ps(_mm_replicate_w_ps(v), Mrow4, result);
    return result;
```

```
EX EX EX

MEM

No need as all calculations
that result

is already in multiple.
```

IF IF IF