

# -ELEKTRÍNA A MAGNETISMUS

→ Elektrický náboj -  $Q$  → elektronovámi těles = písmenem e merí tělem

1, star tělesa → těleso má náboj, je nabité a jejich nabité

2, fyzikální veličina -  $Q$

- $Q = n \cdot e$

$n$  = počet elementárních nábojů

$e$  = elementární náboj = velikost náboje elektronu

$e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$

→ nejmenší možný náboj  
a protonu

- $[Q] = C \rightarrow \text{Coulomb}$

- 2 druhy nábojů

→ kladný - nedostatek elektronů

→ záporný - přebytek elektronů

→ 2 stejné náboje se odpušťují  $\rightarrow \leftarrow \oplus \quad \oplus \rightarrow$


→ 2 opačné náboje se přitahují  $\rightarrow \oplus \rightarrow \leftarrow \ominus$

→ Coulombův zákon:

- popisuje elektrostatické silové působení nabízených těles
- Velikost elektrostatické síly, kterou na sebe namazájí působí 2 náboje, je první uměrná absolutní hodnotě součinu nábojů a nepřímo uměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti
- Směr síly roví se na druhu nábojů
  - shodné náboje → odpušťají se
  - opačné náboje → přitahují se

→ elektřictví / elektrostática síla -  $F_e$

- $F_e \sim |Q_1 \cdot Q_2|$
- $F_e \sim \frac{1}{r^2}$



$$F_e = k \cdot \frac{|Q_1 \cdot Q_2|}{r^2}$$

→ jde o New. grav. rádu

$k$  = Coulombova konst.

- ve vákuu

$$k \doteq 9 \cdot 10^9 N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0}$$

- permitivita vákuu -  $\epsilon_0$

$$\epsilon_0 \doteq 8,85 \cdot 10^{-12} C^2 \cdot m^{-2} \cdot N^{-1}$$

- v jiném prostředí (dielektrikum)

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

- relativní permitivita -  $\epsilon_r$

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \begin{cases} \epsilon_r = 1 - \text{vákuum} \\ \epsilon_r \doteq 1 - \text{vzduch} \\ \epsilon_r > 0 - \text{ostatní prostředí} \end{cases}$$

→ elektřické pole je v očekávaném místě silnější  
a projeví se silným působením na jinou nabité tělesa

→ Vektorový model elektrického pole

→ Intenzita elektrického pole -  $E$

$$E = \frac{F_e}{|q_1|}$$

$F_e$  = síla, která v daném bodě v daném bodě el. pole působí na vložený náboj  $q_1$

$q_1$  = náboj vložený do el. pole jiného náboje

$$E = \frac{2 \cdot \frac{|Q \cdot q_1|}{r^2}}{|q_1|} = \frac{2 \cdot |Q| \cdot |q_1|}{r^2 \cdot |q_1|}$$

$$[E] = NC^{-1} = V \cdot m^{-1}$$

$$E = 2 \cdot \frac{|Q|}{r^2}$$

↳ Volt

• směr  $E$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_1}$$

↳ směr  $\vec{F}_e \rightarrow$  směr je opakovaný polarizaci  $q_1$

$Q$

$+$

$q_1$

$+$

$\vec{E}$

$\vec{F}_e$

•  $\vec{E} = \frac{\text{směr od}}{\oplus} = \text{směr od}$

•  $\vec{E} = \frac{\text{směr k}}{\ominus} = \text{směr od}$

$\ominus$   $\leftarrow \oplus$

$\ominus$   $\leftarrow \ominus$


→ směr intenzity elektrického pole, závisí na polaritě náboje, který vytvárá toto el. pole

• elektrický silovým

→ grafická představce traru elektrického pole


• radiační pole

→ silovým jsou přímky procházející 1. bodem




• homogenní pole

→ silovým jsou rovnoběžné přímky  $\rightarrow \vec{E}$  je všude v poli stejný - (směr)




obecné pole



## → Práce v elektrickém poli

### • homogenní elektrické pole



→ do určitého místa el. pol. s intenzitou  $E$  vložím náboj  $Q$   
→ na náboj působí el. síla  $F_e$ , která ho může do polohy ve směru silových el. pole

$$W = F_e \cdot d$$

$$\bullet E = \frac{F_e}{|q|}$$

$$F_e = E \cdot |q|$$

$$\rightarrow W = E \cdot |q| \cdot d$$

### • elektrické napětí

$$U = \frac{W}{|q|}$$


$$\bullet U = \frac{E \cdot |q| \cdot d}{|q|}$$

$$U = E \cdot d \quad [U] = N \cdot C^{-1} \cdot m = Volt = V$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{U}{d} \\ [E] &= V \cdot m^{-1} \end{aligned}$$

$U = E \cdot d$  → elektrické napětí měří delší vzdálenost  $d$

### • libovolné elektrické pole



- chci přenest náboj  $q$  z bodu A do bodu B
- v různých částech el. pole je různá velikost intenzity  $E$
- na trajektorii si rozložuje na m delky  $\sigma$  délce  $d$
- na kažtě výsečích je  $E$  konstantní

$$\bullet W_{AB} = \sum_{i=1}^n W_i \rightarrow W_{AB} = W_1 + W_2 + \dots + W_n$$

$$\bullet W_{AB} = \sum_{i=1}^n F_{ei} \cdot d_i \cdot \cos \alpha_i \rightarrow U_{AB} = \frac{W_{AB}}{|q|}$$

$$\bullet W_{AB} = \sum_{i=1}^n E_i \cdot |q| \cdot d_i \cdot \cos \alpha_i$$

- nepří i práce jsou soudáme větší (nemají většinu)
- velikost práce není ovlivněna tvarem Majektorie, ale pouze na poloze počátečního a koncového bodu
- výrasti se Sam by cosing

## Potenciální energie v elektrickém poli

- při přemístění náboje  $q$  po směru  $F_E$  se  $E_p$  náboje snižuje
- při přemístění náboje  $q$  proti směru  $F_E$  se  $E_p$  náboje zvýšuje

→ elektrická síla  $F_E$  dělá práci  $W$ , která je rovná změně potenciální energie  $E_p$  náboje  $q$ , mezi body A a B

$$W_{AB} = \Delta E_p$$

$$\underline{W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}}$$

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{E_{pA} - E_{pB}}{q}$$

$$U_{AB} = \frac{E_{pA}}{q} - \frac{E_{pB}}{q} \rightarrow \underline{U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B}$$

## Elektrický potenciál - $\varphi$ - f

$$\leftarrow \underline{\varphi = \frac{E_p}{q}}$$

- $E_p$  = potenciální energie náboje  $q$  v daném místě elektrického pole

$$\underline{[\varphi] = J \cdot C^{-1} = V} \quad - \text{skalárna veličina}$$

→ pořad řemeň a těleso vodivé spojená se řemeň jsem místa nulového potenciálu


→ uvnitř tělesa

$$\underline{\varphi = 0}$$

$$\leftarrow \bullet \underline{\varphi = \frac{W}{q}}$$

- $\varphi$  je podíl práce, kterou vykonají sily elektrického pole při přenosu bladného náboje  $q$  z daného místa el. pole na místo s malým  $\varphi$
- pořad řemeň a těleso náboje

## Rozdílení el. pole pomocí el. potenciálu



→ body s stejným el. potenciálu mají rovný


→ elektrického hladiny / pláty

→ elektrické pláty jsou rády kolmé na silnice

• silnice

• hladiny

• El. potential v radařním poli




$$\varphi = \frac{W}{q}$$

$$F_e \cdot r = W$$

$$\kappa \cdot \frac{|Q \cdot q|}{r^2} \cdot r = W$$

$$\frac{\kappa \cdot |Q \cdot q|}{r} = W$$



$$\rightarrow \varphi = \kappa \cdot \frac{|Q|}{r}$$


→ pláně i s homogenním pole

$$E = \kappa \cdot \frac{|Q|}{r^2} \rightarrow \underline{\varphi = E \cdot r}$$

## Vodič v elektrickém poli

- do homogenního pole uvéstím rodit
- ve vodiči vznikne dočasné elektrické pole
- způsobí pohyb volných elektronů
- když se hromadí lítium, kde siločáry vlnují
- do rodice → tabule strana = 0
- druhá strana =  $\oplus$
- Po selektivním vodici se nazývá  
elektrostatická induce

- tento dej probíhá tak dlouho, až pole indukovaných nábojů zmíní celém objemu tělesa přirodní el. pole a zatímco pole vzniké monití vodici je antona



## Izolant v elektrickém poli

→ izolant = dielektrikum

→ izolanty nemají volné elektrony

→ atomová polarizace dielektrika

→ v elektrickém poli se jádra atomů posouvají ve směru siločáru el. pole  $\rightarrow \oplus$

→ rájové elektronové obaly se posouvají opačným směrem  $\ominus$

→ u atomů vznikají elektrické dipoly




## → orientační polarizace dielektrika

- vlivy miskových polí mohou tvorit dipoly
- tyto dipoly ale nejsou uspořádány → neprojednávají se
- v el. poli se usměřují
- kladné poláry se natáčí ve směru silového



## → vznik polárových vlastních nábojů při polarizaci dielektrika

- v místech kde silovým vstupuje do dielektrika vzniká senzorální vlastní záporný náboj  $\Theta$
- na druhé straně vzniká senzorální vlastní kladný náboj  $\Theta$
- Tyto náboje jsou vlastní na dipoly a nebere je z dielektrika odstranit




- náboje, které vznikly ( $-Q', +Q'$ ) vytvářejí vnitřní elektrické pole s intenzitou  $E_i$  → interní namířenou proti  $E_e$  → externí = intenzita původního vlastního pole, které polarizaci reguluje

→ výsledná intenzita  $\vec{E}$  má směr intenzity  $\vec{E}_e$ , ale je menší

$$\rightarrow E_r = \frac{E_e}{E} = \text{relativní permittivita dielektrika}$$

$$\Leftrightarrow \kappa = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 E_r}$$

$$\frac{E \rightarrow \leftarrow E_i}{E_e \rightarrow}$$



## → Elektrické pole nabitého rodičovského tělesa

- náboj přivedený na těleso se rozloží pouze na jeho vnitřní povrch

## → koule s poloměrem R

- náboj se rozloží rovnoměrně po celém povrchu koule
- v oblasti  $r > R$  bude vznikat stejně el. pole, jako kdyby celý náboj  $Q$  byl soustředěn v jejím středu
- intenzita elektrického pole koule

$$E = k \cdot \frac{|Q|}{r^2} \quad \rightarrow \text{vnitř koule je intenzita nulová}$$

→ vzdálenost od středu koule

## → elektrický potenciál

- potenciál vnitř koule je všude stejný, jako na jejím povrchu

$$\psi = k \cdot \frac{Q}{R}$$

## → plošná hustota náboje - $\sigma$ - sigma

- charakterizuje rozložení náboje na určité ploše rodičovského tělesa

$$\sigma = \frac{Q}{S} \quad [G] = C \cdot m^{-2}$$

- u koule je plošná hustota všude stejná

$$\rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_n} \cdot \frac{|Q|}{R^2} = \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \frac{|Q|}{\epsilon_0\epsilon_n} = \frac{|Q|}{S \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_n}$$

$$\rightarrow E = \frac{|Q|}{\epsilon_0 \epsilon_n}$$

## → nepravidelné těleso

- náboj se nerovněně rozloží rovnoměrně

- větší hustota je na hrách a hranačích tělesa

- v dutinách je hustota náboje malá

## → intenzita elektrického pole

- vnitř tělesa je nulová

- největší intenzita je v blízkosti hrán a hrátek

- nejménší je v dutinách

### → elektrický potenciál

- vnitřní kůle sa je všude stejný jako na jeho povrchu
- plátinační hustota na náboje

$$\sigma = \frac{q}{\Delta S} - \text{velikost náboje na určité ploše}$$

$\Delta S$  - určitá plocha

$$\rightarrow E = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

$$[\sigma] = C \cdot m^{-2}$$

### → Kapacita vodiče - C

- připojíme-li osamocený vodič se svorkou zdroje, různá stejný potenciál, jaký má svorka
- náboj na vodiči je přímo úměrný jeho potenciálu

$$Q = C \cdot \varphi \rightarrow Q = C \cdot U \rightarrow [C] = A \cdot \lambda$$

### → Kapacita vodiče

$$[C] = \frac{C}{V} = F = \text{farad}$$

- kapacita vodiče závisí na jeho tvare a velikosti

### → Kapacita osamoceného kulového vodiče o poloměru R

$$\varphi = \kappa \cdot \frac{Q}{R}$$

$$Q = \varphi \cdot \frac{R}{\kappa} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} C = \frac{R}{\kappa}$$

## Kondenzátor

- desený kondenzátor je tvoren 2 rovnobežnými deskami s plošným obsahom  $S$  a vzdialosťou  $d$
- pripojíme - li desky le sverkáma zdroje, vznikne na desce s vysokým potenciálem stádny náboj  $\rightarrow +Q$  a na desce s nízkym potenciálem ráforný náboj  $\rightarrow -Q$
- mezi deskami vznikne homogenné elektrické pole s intenzitou  $E$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} \quad \rightarrow \varphi_1 = \text{potenciál sverky na } +\text{ deske}$$

$$\qquad \qquad \qquad \rightarrow \varphi_2 = \text{potenciál sverky na } -\text{ deske}$$

→ využijte vzťahy plošné hustoty náboje

$$\left. \begin{array}{l} \sigma = \frac{Q}{S} \\ E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} E = \frac{Q}{S \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \\ E = \frac{U}{d} \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} Q = \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot U}{d} \\ Q = C \cdot U \end{array} \right\}$$

$$C = \epsilon \cdot \frac{S}{d} \quad \underline{C = \frac{S \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{d}}$$

↳ kapacita deskového kondenzátora

→  $S$  = účinná plocha

↳ plocha ve ktorej sa desky prekrývajú

## druhy kondenzátorů

- izolované je podle dielektrika
  - papír, plastová fólie, sklo, slida, keramika, elektrolyt
- otocné deskové kondenzátory → menitelná kapacita
  - změnami včímní plochy

## spojení kondenzátorů

- paralelním nebo sériovým spojením kondenzátorů doslaneme soustava se dvěma svorkami, která se chová jako jediný kondenzátor
- paralelní spojení kondenzátorů

→ oba kondenzátory se nabijí na možné zdroje  $U$


$$\rightarrow \text{celkový náboj } Q = Q_1 + Q_2 \quad \rightarrow U = U_1 = U_2$$

$$Q = C_1 U + C_2 \cdot U$$

$$Q = U(C_1 + C_2)$$

$$Q = C \cdot U \Rightarrow C = C_1 + C_2 + \dots$$


↳ celková kapacita



## sériové spojení kondenzátorů

→ na deskách kondenzátorů spojených se svorkami zdroje budem nabíjet  $+Q, -Q$

→ na zvýrazňujících rozdílně spojených deskách se vytvoří elektrostatickou indukcí stejně velké nabíje opačného znaménka



$$U = U_1 + U_2 \rightarrow U = \frac{Q}{C} \quad \rightarrow Q = Q_1 = Q_2$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

## → energie kondenzátoru

- při nabíjení a vybíjení kondenzátoru dochází k pohybu náboje, při kterém elektrické sily dělají práci
- v kondenzátoru při nabíjení vzniká a při vybíjení různá elektrická pole.
  - ⇒ Ačko pole má elektron energii
- kondenzátor se nabije ze zdroje s napětí  $U$
- při vybíjení se napětí měří deskami postupně zvětšujícími se s nabojem na deskách
  - ⇒ naboj je přenášen při menším napětí než na frontální celková elektrická práce při vybití = potřebné energie

průměrná hodnota  
 $U = \frac{1}{2} U$

$$W = E_e = \frac{1}{2} U \cdot Q \rightarrow \text{průměrná hodnota práce při vybití}$$

↳  $Q = C \cdot U \Rightarrow E_e = \frac{1}{2} C \cdot U^2.$  ↳ max na min




evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenčeschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 1) Jak velkou elektrickou silou se odpuzují dva elektrony ve vakuu, je-li jejich vzájemná vzdálenost 1 m? Kolikrát je elektrická síla, kterou se elektrony navzájem odpuzují, větší než gravitační síla, kterou se navzájem přitahují? (Elektrický náboj elektronu je  $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ , hmotnost elektronu  $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ , permitivita vakua  $8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ , gravitační konstanta  $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ )
- $$(F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} \doteq 2,31 \cdot 10^{-28} \text{ N}; \frac{F_e}{F_g} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 k} \cdot \frac{e^2}{m_e^2} \doteq 4 \cdot 10^{42})$$

- 2) Ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m jsou ve vakuu umístěny bodové náboje +1 nC, +1 nC a -1 nC. Vypočítejte velikost intenzity elektrického pole těchto tří nábojů v těžišti trojúhelníku a velikost elektrické síly, kterou kladné náboje působí na záporný. ( $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ )

$$(E = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a^2} \cdot \cos^2 30^\circ \cdot (1 + 2 \cdot \cos 60^\circ) = \frac{3}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|Q|}{a^2} \doteq 54 \text{ N.C}^{-1};$$

$$F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|Q|^2}{a^2} \cdot \cos 30^\circ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|Q|^2}{a^2} \cdot \sqrt{3} \doteq 1,56 \cdot 10^{-8} \text{ N})$$

- 3) Vodivá koule ve vakuu nabité elektrickým nábojem 15 nC má elektrický potenciál 1,8 kV. Vypočítejte poloměr koule, hustotu elektrického náboje na povrchu koule a intenzitu elektrického pole ve vzdálenosti 1 m od středu koule. Jaký by byl elektrický potenciál koule, pokud by byla nabita nábojem 0,1 nC?

$$(\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2})$$

$$(R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\varphi} \doteq 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 75 \text{ mm}; \sigma = \frac{4\pi\epsilon_0^2\varphi^2}{Q} \doteq 2,13 \cdot 10^{-7} \text{ C.m}^{-2} = 213 \text{ nC.m}^{-2};$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = 135 \text{ N.C}^{-1}; \varphi' = \varphi \cdot \frac{Q'}{Q} = 12 \text{ V})$$

- 4) Kondenzátor s keramickým dielektrikem o relativní permitivitě 700 má desky o účinné ploše  $20 \text{ cm}^2$  ve vzdálenosti 17,7 mm je nabity elektrickým nábojem 350 nC. Vypočítejte kapacitu kondenzátoru, elektrické napětí mezi deskami kondenzátoru a intenzitu elektrického pole mezi deskami kondenzátoru.

$$(\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2})$$

$$(C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{s}{d} = 7 \cdot 10^{-10} \text{ F} = 700 \text{ pF}; U = \frac{d}{\epsilon_0 \epsilon_r s} \cdot Q = 500 \text{ V}; E = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r s} \doteq 28 \cdot 10^3 \text{ V.m}^{-1} = 28 \text{ kV.m}^{-1})$$

- 5) Jaká je vzájemná vzdálenost dvou bodových nábojů  $10 \mu\text{C}$ , které na sebe působí ve vakuu elektrickou silou o velikosti 10 N?

- 6) Při přenesení náboje  $0,25 \mu\text{C}$  mezi dvěma izolovanými vodiči byla vykonána práce  $10^{-3} \text{ J}$ . Jaké je elektrické napětí mezi vodiči?

# ELEKTROSTATIKA

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & r = 1 \text{ m} \\ & \text{elektrony} \rightarrow Q = e \\ & F_e, \frac{F_e}{F_g} = ? \end{aligned}$$

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r^2} \doteq 2,31 \cdot 10^{-28} \text{ N}$$

$$F_g = G \cdot \frac{m_e \cdot M_e}{r^2} \Rightarrow \frac{F_e}{F_g} = \frac{k \cdot e^2}{G \cdot M_e^2} \doteq 4 \cdot 10^{41}$$

$F_e \gg F_g$


$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & Q_1 = Q_2 = 1 \text{ nC} \\ & Q_3 = -1 \text{ nC}, a = 1 \\ & E, F_e = ? \end{aligned}$$

$$E = E_0 + E_1 = 2E_0$$

$$E = 28 \frac{Q_1}{r^2}$$

$$E = \frac{2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{10^{-9}}{\frac{1}{3}} \text{ NC}^{-1}$$

$$E = \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2\pi\epsilon_0} \doteq 54 \text{ NC}^{-1}$$



$$E_0 = 2 \cdot \frac{Q_1}{a^2}$$

$$\Rightarrow E_1 = E_0$$

$$\cos(30^\circ) = \frac{1}{2} \frac{F_e}{F_0} *$$

$$* F_e = 2F_0 \cdot \cos(30^\circ) = 2F_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} F_0$$

$$F_e = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|Q_1 Q_3|}{a^2} = \frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot 10^{-18} \text{ N} \doteq 1,56 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad & Q = 15 \text{ nC} \\ & \varphi = 1,82 \text{ V} \\ & R, G = ? \end{aligned}$$

$$\boxed{4 = \frac{Q}{R}} \Rightarrow R = \frac{Q \cdot R}{4} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 15 \cdot 10^{-9}}{1800} \text{ m} = \frac{9 \cdot 15}{9 \cdot 200} \text{ m}$$

$$R = \frac{3}{40} \text{ m} = \underline{7,5 \text{ cm}}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{15 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot \frac{9}{1600}} \text{ C m}^{-2} = \frac{15 \cdot 400 \cdot 10^{-9}}{\pi \cdot 9} \text{ C m}^{-2} \\ &= \frac{20 \cdot 10^{-7}}{3\pi} \text{ C m}^{-2} \doteq 2,12 \cdot 10^{-7} \text{ C m}^{-2} = \underline{212 \text{ mC m}^{-2}} \end{aligned}$$

$$\bullet \underline{r = 1 \text{ m} \rightarrow E = ?}$$

$$E = \frac{Q}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot 15 \cdot 10^{-9} \text{ NC}^{-1} = \underline{135 \text{ NC}^{-1}}$$

$$\bullet \underline{Q' = 0,1 \text{ nC} \rightarrow \varphi' = ?}$$

$$\varphi' = \frac{Q'}{R} = \frac{Q \cdot Q'}{R \cdot Q} = \varphi \cdot \frac{Q'}{Q} = 1800 \cdot \frac{0,1}{15} \text{ V} = \frac{180}{15} \text{ V} = \underline{12 \text{ V}}$$

$$\textcircled{4} \quad \epsilon_r = 700$$

$$S = 20 \text{ cm}^2 = 20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = 17,7 \text{ mm} = 17,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$Q = 350 \mu\text{C}$$

$$\underline{C, V, E = ?}$$

$$E = \frac{U}{d} = \frac{500}{17,7 \cdot 10^{-3}} = \underline{28,22 \text{ Vm}^{-1}}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{17,7 \cdot 10^{-3}} \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 700 \mu\text{F}$$

$$C = \frac{18,2}{17,7} \cdot 10^{-10} \text{ F} = 7 \cdot 10^{-10} \text{ F} = \underline{700 \mu\text{F}}$$

$$Q = C \cdot U \Rightarrow U = \frac{Q}{C} = \frac{350 \cdot 10^{-9}}{7 \cdot 10^{-10}} \text{ V}$$

$$U = \frac{3500}{7} \text{ V} = \underline{500 \text{ V}}$$

$$\textcircled{5} \quad Q_1 = Q_2 = 10 \mu\text{C}$$

$$\underline{F_e = 10 \text{ N}}$$

$$F_e = \epsilon_0 \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \Rightarrow r^2 = \frac{Q^2}{F_e} \Rightarrow r = Q \sqrt{\frac{\epsilon_0}{F_e}}$$

$$\Rightarrow r = 10^{-5} \cdot \sqrt{\frac{9 \cdot 10^9}{10}} \text{ m} = 10^{-5} \cdot 3 \cdot \sqrt{10^8} \text{ m} = \underline{0,3 \text{ m}}$$

$$\textcircled{6} \quad W = 10^{-3} \text{ J}$$

$$\underline{Q = 0,25 \mu\text{C}}$$

$$U = \frac{W}{Q} = \frac{10^{-3}}{\frac{1}{4} \cdot 10^{-6}} \text{ V} = 4 \cdot 10^3 \text{ V} = \underline{4 \text{ kV}}$$

$$\underline{U = ?}$$