

Kernels y SVM


Recordemos el ejemplo del siguiente data set unidimensional:



Una forma de resolver este probleme es llevar este data set a una dimensión más alta usando una función ϕ que lleva al punto de coordenada χ al punto en el plano (χ, χ^2) .



Aqui si podemos encontrar une sorma de resolver nuestro problema:



¿ Que hace a esta técnica particularmente útil junto a los SVM?

Lo que la hace útil es que no tenemos que trans sormar nuestras instancias gracias al "kernel trick".

Transformación y Kernel

Le transformación ϕ del punto anterior puede ser descrita como $(x, x^2, \frac{1}{2})$ en tres dimensiones (como el eje z esté f; jo no es relevante). Si tomamos dos puntos a y b en una dimensión, el producto punto $\phi(a) \cdot \phi(b)$ es:

$$\begin{pmatrix} a \\ c^2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b \\ b^2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = ab + a^2b^2 + \frac{1}{4} = (ab + \frac{1}{2})^2$$

Entonces, al resolver el problema de optimización dual:

min
$$\frac{1}{2}\sum_{i}\sum_{i}d_{i}d_{j}y_{i}y_{j}\chi_{i}^{T}\chi_{j}-\sum_{i}d_{i}$$
 con $d_{i}\geq0$

Debemos reemplazar el producto punto:

$\chi_i \cdot \chi_j = \chi_i^T \chi_j$ por $\phi(a) \cdot \phi(b) = (ab + \frac{1}{2})^2$

Lo que es bueno porque no tenemos que transformar los datos a la hora de entrenar nuestro modelo, solo tenemos que calcular el producto punto con (ab+1)?

Este tipo de junciones que calculan el producto punto sin hacer transformaciones es lo que llamaremos Kernel. Esta técnica hace el proces mucho más eficiente.

Formalmente, un Kernel es una junción K capaz de computar el producto punto

$\phi(\vec{a})^{\mathsf{T}}\phi(\vec{b})$

Basado solamente en los valores originales de à y B. En el ejemplo, à y B eran unidimensionales, pero en general trabajaremos con vectores.

Ojo, nunca vamos a tener que computar Ø, de hecho hay veces que no la conoceremos.

Algunos Kernel:

- Lineal: $K(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{a}^T \vec{b}$

- Polinomial: K(2, b) = (x2 b + r)d

Ly En el ejemplo usamos este con x=1, $r=\frac{1}{2}$ y d=2

-Gaussian RBF: K(a,b)= e(-8112-b1)

- Sigmoid: K(a,b) = tanh (ratb+r)

Teorema de Mercer

El teorema de Mercer nos dice que si una función $K(\vec{e}', \vec{b}')$ respeta ciertas condiciones (llamadas "Mercer's Condition"), entonces existe una función ϕ tal que mapea \vec{a}' y \vec{b}' a un espacio (de posiblemente muchas dimensiones) donde:

$$K(\bar{a},\bar{b}) = \phi(\bar{a})^{\dagger}\phi(\bar{b})$$

Probablemente, nunca conozcamos p. Por ejemplo con el Kernel Gaussian RBF podemos mostrar que p mapeo cada instancia a un espacio

de dimensiones infinites.

Ahore pare predecir, uno en vez de calcular By B, uno puede expresar la sución de decisión en terminos del Kernel (i.e. productos punto).