pt 京航空航天大学计算机新技术研究所

The Institute of Advanced Computing Technology

操作系统 **Operating System**

第四章 进程与并发程序设计(5) ·调度

> 沃天宇 woty@buaa.edu.cn 2021年4月22日

内容提要

\.<

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度

CPU调度

什么是CPU调度?

CPU 调度的任务是控制、协调 多个进程对 CPU 的竞争。也就是按照一定的策略(调度算法),从就绪队列中选择一个进程,并把 CPU 的控制权交给被选中的进程。

CPU调度的场景

- -N个进程就绪,等待上 CPU 运行
- M个CPU, M≥1
- OS需要决策,给哪个进程分配哪个 CPU。

要解决的问题

_^\

- WHAT:
 - -按什么原则分配CPU—进程调度算法
- WHEN:
 - -何时分配CPU—进程调度的时机
- HOW:
 - -如何分配CPU—CPU切换过程(进程的上下文切换)




问题

 Δ

处理机管理的工作是对CPU资源进行合理的分配使用,以提高处理机利用率,并使各用户公平地得到处理机资源。这里的主要问题是处理机调度算法和调度算法特征分析。

Institute



调度的类型

$\Delta \leq$

- 高级调度
- 中级调度
- 低级调度

ווס וויסנונטנים כ

高级调度

_\.<`

高级调度:又称为"宏观调度"、"作业调度"。从用户工作流程的角度,一次提交的若干个作业,对每个作业进行调度。时间上通常是分钟、小时或天。

- 接纳多少个作业
- 接纳哪些作业

中级调度

A-<


- 内外存交换: 又称为"中级调度"。
- 指令和数据必须在内存里才能被CPU 直接访问。
- 从存储器资源的角度,将进程的部分 或全部换出到外存上,将当前所需部 分换入到内存。



低级调度

****<

- 低级调度:又称为"微观调度"、"进程或线程调度"。从CPU资源的角度,执行的单位,时间上通常是毫秒。因为执行频繁,要求在实现时达到高效率。
- 非抢占式
- 抢占式
 - 时间片原则
 - 优先权原则
 - -短作业(进程)优先



何时进行调度

$\Delta \leq$

- 当一个新的进程被创建时,是执行新进程还是继续执行父进程?
- 当一个进程运行完毕时;
- 当一个进程由于I/O、信号量或其他的某个原因被 阻塞时;
- 当一个I/O中断发生时,表明某个I/O操作已经完成,而等待该I/O操作的进程转入就绪状态;
- 在分时系统中, 当一个时钟中断发生时。

何时进行切换

- · 只要OS取得对CPU的控制, 进程切换就可能发生:
 - 用户调用:来自程序的显式请求(如:打开文件),该进程多半会被阻塞
 - **陷阱:** 最末一条指令导致出错,会引起进程移 至退出状态
 - 中断: 外部因素影响当前指令的执行,控制被转移至中断处理程序

进程切换

$\Delta \leq 1$

- 在进程(上下文)中切换的步骤
 - 保存处理器的上下文,包括程序计数器和其它寄存器
 - 用新状态和其它相关信息更新正在运行进程的PCB
 - 把进程移至合适的队列-就绪、阻塞
 - 选择另一个要执行的进程
 - 更新被选中进程的PCB
 - 从被选中进程中重装入CPU 上下文

调度的性能准则

_//5

从不同的角度来判断处理机调度算法的性能,如用户的角度、处理机的角度和算法实现的角度。实际的处理机调度算法选择是一个综合的判断结果。

面向用户的调度性能准则1

\wedge

- 周转时间:作业从提交到完成(得到结果)所经历的时间。包括:在收容队列中等待,CPU上执行,就绪队列和阻塞队列中等待,结果输出等待一一批处理系统(外存等待时间、就绪等待时间、CPU执行时间、I/O操作时间)
 - 平均周转时间
 - 带权平均周转时间 (T/Ts): 总周转时间/总服务时间
- 响应时间: 用户输入一个请求(如击键)到系统 给出首次响应(如屏幕显示)的时间——分时系统

面向用户的调度性能准则2

- 截止时间: 开始截止时间和完成截止时间一 一实时系统,与周转时间有些相似。
- 优先级: 可以使关键任务达到更好的指标。
- 公平性: 不因作业或进程本身的特性而使上

The Institute of Advanced Con

面向系统的调度性能准则

- 吞吐量: 单位时间内所完成的作业数, 跟作业本身特性和调度算法都有关系——批处理系统
 - 平均周转时间不是吞吐量的倒数,因为并发执行的作业在时间上可以重叠。如:在2小时内完成4个作业,则吞吐量是2个作业/小时,而平均周转时间可能是0.5小时、1小时、1.25小时、2小时、...
- 处理机利用率: 一一大中型主机
- 各种资源的均衡利用:如CPU繁忙的作业和 I/O繁忙(指次数多,每次时间短)的作业搭配一一大中型主机

d

调度算法本身的调度性能准则

 ΔS

- 易于实现、维护
 - 算法复杂度、实现结构、代码量

- 执行开销比
 - 算法本身执行时间、算法本身占用空间
 - 算法开销占调度后整体任务执行时间比例

内容提要

$\Delta \leq$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题(设计要点)
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度



设计调度算法要点

\.<

- 进程优先级(数)
- 进程优先级就绪队列的组织
- 抢占式调度与非抢占式调度
- 进程的分类
- 时间片




进程优先级(数)

- _/\:\
- 优先级和优先数是不同的,优先级表现了进程的重要性和紧迫性,优先数实际上是一个数值,反映了某个优先级。
- 静态优先级
 - 进程创建时指定,运行过程中不再改变
- 动态优先级
 - 进程创建时指定了一个优先级,运行过程中可以动态变化。如:等待时间较长的进程可提升 其优先级。

进程就绪队列组织

• 按优先级排队方式


- 创建多个进程后按照不同的优先级进行排列, CPU调度优先级较高的进程进行执行。



进程就绪队列组织

• 另一种方式

- 所有进程创建之后都进入到第一级就绪队列,随着进程的运行,可能会降低某些进程的优先级,如某些进程的时间片用完了,那么就会将其降级。



占用CPU的方式

_/\\$.1

• 不可抢占式方式

-一旦处理器分配给一个进程,它就一直占用处理器,直到该进程自己因调用原语操作或等待 I/O等原因而进入阻塞状态,或时间片用完时才让出处理器,重新进行


• 抢占式方式

一就绪队列中一旦有优先级高于当前运行进程优先级的进程存在时,便立即进行进程调度,把一处理器转给优先级高的进程

进程的分类 (第一种)

$\Delta \leq 1$

- I/O Bound (I/O密集型)
 - 频繁的进行I/O,通常会花费很多时间等待I/O操作完成
- CPU bound (CPU密集型)
 - 计算量大,需要大量的CPU时间。



进程的分类 (第二种)

2

- 批处理进程(Batch Process)
 - 无需与用户交互,通常在后台运行
 - 不需很快的响应
 - 典型的批处理程序:编译器、科学计算
- 交互式进程(Interactive Process)
 - 与用户交互频繁,因此要花很多时间等待用户输入
 - 响应时间要快,平均延迟要低于50~150ms
 - 典型的交互式进程: Word、触控型GUI
- 实时进程(Real-time Process)
 - 有实时要求,不能被低优先级进程阻塞
 - 响应时间要短且要稳定
 - 典型的实时进程:视频/音频、控制类

时间片(Time slice或quantum)

\<

- 一个时间段,分配给调度上CPU的进程,确定了 允许该进程运行的时间长度。那么如何选择时间 片?有一下需要考虑的因素:
 - 进程切换的开销
 - 对响应时间的要求
 - 就绪进程个数
 - CPU能力
 - 进程的行为



内容提要

 $\wedge \leq$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度

吞吐量、平均等待时间和平均周转时间

- 吞吐量 = 作业数 总执行时间,即单位时间CPU完成的作业数量
- 周转时间(Turnover Time) = 完成时刻 提交时刻
- 带权周转时间=周转时间/服务时间(执行时间)
- 平均周转时间 = 作业周转时间之和作业数
- 平均带权周转时间 = 作业带权周转时间之和作业数



批处理系统中常用的调度算法

- 先来先服务(FCFS: First Come First Serve)
- 最短作业优先(SJF: Shortest Job First)
- 最短剩余时间优先(SRTF: Shortest Remaining Time First)
- 最高响应比优先(HRRF: Highest Response Ratio First)

ced Computing Technolo


先来先服务 (FCFS, First Come First Served)


- 这是最简单的调度算法,按先后顺序调度。
 - 按照作业提交或进程变为就绪状态的先后次序,分派CPU:
 - 当前作业或进程占用CPU,直到执行完或阻塞,才 出让CPU(非抢占方式)。
 - 在作业或进程唤醒后(如I/O完成),并不立即恢复 执行,通常等到当前作业或进程出让CPU。
 - 最简单的算法。
- FCFS的特点
 - 比较有利于长作业,而不利于短作业。
 - = 有利于CPU繁忙的作业,不利于I/O繁忙的作业。



短作业优先(SJF, Shortest Job First)

- 又称为"短进程优先"SPN(Shortest Process Next);这是对FCFS算法的改进,其目标是减少平均周转时间。
 - 对预计执行时间短的作业(进程)优先分派处理机。通常后来的短作业不抢先正在执行的作业。





SJF的特点

/ 55 |

• 优点:

- 比FCFS改善平均周转时间和平均带权周转时间,缩短 作业的等待时间;
- 提高系统的吞吐量;

• 缺点:

- 对长作业非常不利,可能长时间得不到执行;
- 未能依据作业的紧迫程度来划分执行的优先级;
- 难以准确估计作业(进程)的执行时间,从而影响调度性能。



示例

 \wedge <

有三道作业,它们的提交时间和运行时间见下表

作业号	提交时刻	运行时间/h
1	10:00	2
2	10:10	1
3	10:25	0.25

试给出在下面两种调度算法下,作业的执行顺序、平均周转时间和平均带权周转时间。

- (1) 先来先服务FCFS调度算法;
- (2) 短作业优先SJF调度算法。

示例

_/\\

采用FCFS调度算法时,作业的执行顺序是:作业1->作业2->作业3。由此可得到运行表

作业号	提交时刻	运行时间/h	开始时刻	完成时刻
1	10:00	2	10:00	12:00
2	10:10	1	12:00	13:00
3	10:25	0.25	13:00	13:15

那么,平均周转时间为

 $T=(\sum Ti)/3=[(12-10)+(13-10:10)+(13:15-10:25)]/3$ =[2+2.83+2.83]/3 =2.55h

带权平均周转时间为

 $W=[\Sigma(Ti/Tir)]/3=(2/2+2.83/1+2.83/0.25)/3=5.05h$

示例

在SJF调度算法下,作业的执行顺序是作业1->作业3->作业2;由此得运行表

作业号	提交时刻	运行时间/h	开始时刻	完成时刻
1	10:00	2	10:00	12.00
2	10:10	1	12:15	13:15
3	10:25	0.25	12:00	12:15

那么,平均周转时间为

 $T=(\Sigma Ti)/3=[(12-10)+(13:15-10:10)+(12:15-10:10)]$


10:25)]/3 =[2+3.08+1.83]/3=2.3h

带权平均周转时间为

 $W=[\sum (Ti/Tir)]/3=(2/2+3.08/1+1.83/0.25)/3=3.8h$

最短剩余时间优先SRTF

 将短作业优先进行改进,改进为抢占式,这就是最短剩余时间优先算法了,即一个新就绪的进程 比当前运行进程具有更短的完成时间,系统抢占 当前进程,选择新就绪的进程执行。



缺点:源源不断的短任务到来,可能使长的任务长时间得不到运行,导致产生"饥饿"现象。



最高响应比优先HRRF

_\<

- HRRF算法实际上是FCFS算法和SJF算法的折衷既考虑作业等待时间,又考虑作业的运行时间,既照顾短作业又不使长作业的等待时间过长,改善了调度性能。
- 在每次选择作业投入运行时,先计算后备作业队列中每个作业的响应比RP(相应优先级),然后选择其值最大的作业投入运行。
- RP定义为: RP = 已等待时间+要求运行时间 要求运行时间
 = 1 + 已等待时间 要求运行时间。



最高响应比优先HRRF

_\^<1

- 响应比的计算时机:
 - 每当调度一个作业运行时,都要计算后备作业队列中每个作业的响应比,选择响应比最高者投入运行。
- · 响应比最高优先(HRRF)算法效果:
 - 短作业容易得到较高的响应比
 - 长作业等待时间足够长后,也将获得足够高的响应比
 - 饥饿现象不会发生
- 缺点:
 - 每次计算各道作业的响应比会有一定的时间开销,性一能比SJF略差。



内容提要

$\wedge <$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度




交互式系统的调度算法


\.<

- 时间片轮转(RR: Round Robin)
- 多级队列(MQ: Multi-level Queue)
- 多级反馈队列(MFQ: Multi-level Feedback Queue)

时间片轮转(Round Robin)算法

算法主要用于微观调度,设计目标是提高资源利用率。其基本思路是通过时间片轮转,提高进程并发性和响应时间特性,从而提高资源利用率;





时间片轮转算法

$\Delta \leq$

- 【排队】将系统中所有的就绪进程按照FCFS原则,排成一个队列。
- 【轮转】每次调度时将CPU分派给队首进程,让 其执行一个时间片。时间片的长度从几个ms到 几百ms。
- 【中断】在一个时间片结束时,发生时钟中断。
- 【抢占】调度程序据此暂停当前进程的执行,将 其送到就绪队列的末尾,并通过上下文切换执行 当前的队首进程。
- 【出让】进程可以未使用完一个时间片,就出让 _ CPU(如阻塞)。

时间片长度的确定

_^\

- 时间片长度变化的影响
 - 过长一>退化为FCFS算法,进程在一个时间片内都执行完,响应时间长。
 - 过短一>用户的一次请求需要多个时间片才能处理完, 上下文切换次数增加,响应时间长。
- 系统的响应时间:

T(响应时间)=N(进程数目)*q(时间片)

- 就绪进程的数目: 数目越多, 时间片越小
- 系统的处理能力:应当使用户输入通常在一个时间 间片内能处理完,否则会使响应时间,平均周转 即间和平均带权周转时间延长。



CPU执行速度

- \

- 10ms能够执行多少条指令? It depends ...
 - 主频、外频
 - 流水线、超流水
 - 超标量、乱序执行
 - Hyper-threading
 - 多核、多CPU、SMP、NUMA
- Linux根据用户优先级设置时间片, 5-800ms, 优 先级动态调整
- · 现在x86 CPU上Linux 2.6内核上下文切换通常不 □超过10us。回顾:线程切换和进程切换的开销?

作业调度举例

 $\wedge \leq 1$


作业	到达时间	作业时常
Α	0	4
В	1	3
С	2	5
D	3	2
Ε	4	4

ABCDE

作业到达时间 0 1 2 3 4

作业执行长度 43524

先来先服务




最短作业优先

ABCDE

作业到达时间 0 1 2 3 4


时间片轮转法

作业执行长度 43524



优先级算法(Priority Scheduling)

本算法是平衡各进程对响应时间的要求。
 适用于作业调度和进程调度,可分成抢先式和非抢先式;



静态优先级

_\\<

- 创建进程时就确定,直到进程终止前都不改变。通常是一个整数。依据:
 - 进程类型(系统进程优先级较高)
 - 对资源的需求(对CPU和内存需求较少的进程, 优先级较高)
 - 用户要求(紧迫程度和付费多少)

动态优先级


- _\\\\
- 在创建进程时赋予的优先级,在进程运行过程中可以自动改变,以便获得更好的调度性能。如:
 - 在就绪队列中,等待时间延长则优先级提高,从而使优先级较低的进程在等待足够的时间后, 其优先级提高到可被调度执行;
 - 进程每执行一个时间片,就降低其优先级,从 而一个进程持续执行时,其优先级降低到出让 CPU。

多级队列算法(Multiple-level Queue)

- 本算法引入多个就绪队列,通过各队列的区别对待,达到一个综合的调度目标;
 - 根据作业或进程的性质或类型的不同,将就绪队列再 分为若干个子队列。
 - 每个作业固定归入一个队列。

不同队列可有不同的优先级、时间片长度、调度 策略等;在运行过程中还可改变进程所在队列。如:系统进程、用户交互进程、批处理进程等。

多级队列算法(Multiple-level Queue)




- 多级反馈队列算法:时间片轮转算法和优 先级算法的综合和发展。优点:
 - 为提高系统吞吐量和缩短平均周转时间而照顾 短进程
 - 为获得较好的I/O设备利用率和缩短响应时间而照顾I/O型进程
 - 不必估计进程的执行时间, 动态调节

多级反馈队列算法

- 设置多个就绪队列,分别赋予不同的优先级,如逐级降低, 队列1的优先级最高。每个队列执行时间片的长度也不同, 规定优先级越低则时间片越长,如逐级加倍
- 新进程进入内存后,先投入队列1的末尾,按"时间片轮转"算法调度;若按队列1一个时间片未能执行完,则降低投入到队列2的末尾,同样按"时间片轮转"算法调度;如此下去,降低到最后的队列,则按"FCFS"算法调度直到完成。
- 仅当较高优先级的队列为空,才调度较低优先级的队列中的进程执行。如果进程执行时有新进程进入较高优先级的队列,则抢先执行新进程,并把被抢先的进程投入原队列的末尾。

The Institute ofAdvanced mputing Technology

多级反馈队列



时间片: S1<S2<S3


几点说明

- /\\
- I/O型进程: 让其进入最高优先级队列,以及时响应I/O交互。通常执行一个小时间片,要求可处理完一次I/O请求的数据,然后转入到阻塞队列。
- 计算型进程:每次都执行完时间片,进入更低级队列。最终采用最大时间片来执行,减少调度次数。
- I/O次数不多,而主要是CPU处理的进程,在I/O完成后,放回优先I/O请求时离开的队列,以免每次都回到最高优先级队列后再逐次下降。
- 为适应一个进程在不同时间段的运行特点,I/O完成时,提高优先级;时间片用完时,降低优先级;



优先级倒置

- 优先级倒置现象: 高优先级进程(或线程) 被低优先级进程(或线程)延迟或阻塞。
 - 例如:有三个完全独立的进程 Task A、Task B和 Task C,Task A的优先级最高,Task B次之,Task C最低。Task A和 Task C共享同一个临界资源 X。




Task A 和 Task C 共享同一个临界资源,高优先级进程 Task A 因低优先进程 Task C 被阻塞,又因为低优先进程 Task B 的存在延长了被阻塞的时间。



解决方法——优先级置顶


- 优先级置顶 (Priority Ceiling)
 - 进程 Task C 在进入临界区后,Task C 所占用的处理机就不允许被抢占。这种情况下,Task C 具有最高优先级(Priority Ceiling)。



如果系统中的临界区都较短且不多,该方法是可行的。反之,如果 Task C 临界区非常长,则高优先级进程Task A 仍会等待很长的时间,其效果无法令人满意。

解决方法——优先级继承

- 优先级继承(Priority Inheritance)
 - 当高优先级进程 Task A 要进入临界区使用临界资源 X时,如果已经有一个低优先级进程 Task C 正在使用该资源,可以采用优先级继(Priority Inheritance)的方法。



此时一方面 Task A 被阻塞,另一方面由 Task C 继承Task A 的优先级,并一直保持到 Task C 退出临界区。



内容提要

$\wedge \leq$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度

实时系统

_/\:\

- 实时系统是一种时间起着主导作用的系统。当外部的一种或多种物理设备给了计算机一个刺激,而计算机必须在一个确定的时间范围内恰当地做出反应。对于这种系统来说,正确的但是迟到的应答往往比没有答案还要糟糕。
- 实时系统被分为硬实时系统和软实时系统。硬实时要求绝对满足截止时间要求(如:汽车和飞机的控制系统),而软实时可以偶尔不满足(如:视频/音频程序)。
- 实时系统通常将对不同刺激的响应指派给不同的进程 程(任务),并且每个进程的行为是可提前预测的。

实时调度

- $\wedge <$
 - 要求更详细的调度信息:如,就绪时间、开始或完成截止时间、处理时间、资源要求、绝对或相对优先级(硬实时或软实时)。
 - 采用抢先式调度。
 - 快速中断响应,在中断处理时(硬件)关中断的时间尽量短。
- 快速任务分派。相应地采用较小的调度单位(如线程)。

实时调度

//

问题描述:

 假设一任务集S={t₁,t₂,t₃,..., t_n}, 周期分别是 T₁,T₂,...,T_n, 执行时间为C₁,C₂,..., C_n, 截至周期 (deadline)为D₁,D₂,..., D_n, 通常D_i = T_i。CPU利用 率: 用U = ∑₁ⁿ (Ci/Ti) 表示;

• 前提条件

- 任务集(S)是已知的;
- 所有任务都是周期性(T)的,必须在限定的时限(D)内完成;
- 任务之间都是独立的,每个任务不依赖于其他任务;
- 每个任务的运行时间(C)是不变的;
- 调度, 任务切换的时间忽略不计。



实时调度算法

- 静态表调度Static table-driven scheduling
- 单调速率调度RMS: Rate Monotonic **Scheduling**
 - 任务集可调度, if, $\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \le \mathbf{n} (\sqrt[n]{2} 1)$ $\lim_{n \to \infty} n(\sqrt[n]{2} 1) = \ln 2 \approx 0.693147...$
- 最早截止时间优先算法EDF: Earliest **Deadline First**
 - 任务集可调度,**iff**, $\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leq 1$

静态表调度算法


\-\<`

通过对所有周期性任务的分析预测(到达时间、运行时间、结束时间、任务间的优先关系),事先确定一个固定的调度方案。

• 特点:

- 无任何计算, 按固定方案进行, 开销最小;
- 无灵活性,只适用于完全固定的任务场景。

	任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Ti	截止时间Di
	J1	0	1	4	4
_ AST_	J2	1	1	2	2
	J3	2	1	4	4



The Institute of Advanced

Technology

于实现。

单调速率调度RMS

 RMS是单处理器下的最优静态优先级调度算法。 1973年Liu和Layland发表的这篇文章的前半部分 首次提出了RM调度算法在静态调度中的最优性。 它的一个特点是可通过对系统资源利用率的计算

来进行任务可调度性分析,算法简单、有效,


不仅如此,他们还把系统的利用系数(utilization factor)和系统可调度性联系起来,推导出用RM调度所能达到的最小系统利用率公式。

单调速率调度RMS

_/\<u>S</u>

• 任务集可调度, if, $\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \le \mathbf{n} (\sqrt[n]{2} - 1)$

$$\lim_{n \to \infty} n(\sqrt[n]{2} - 1) = \ln 2 \approx 0.693147...$$






单调速率调度RMS

\wedge

- RMS已被证明是静态最优调度算法, 开销小, 灵活性好, 是实时调度的基础性理论。
- 特点
 - 任务的周期越小,其优先级越高,优先级最高的任务最先被调度
 - 如果两个任务的优先级一样,当调度它们时,RM 算法将随机选择一个调度
- 静态、抢先式调度




最早截止期优先EDF

\.<`

- 任务的绝对截止时间越早,其优先级越高, 优先级最高的任务最先被调度(动态优先级)
- ·如果两个任务的优先级一样,当调度它们时,EDF算法将随机选择一个调度


		-	•	
_	_		١	
		7	`	
•	_		٦	N.
			_	٦.

任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Pi	截止时间Di
J1	0	5	10	10
J2	0	12	25	25




在0时刻,由于 $D_1 < D_2$ 选择 J_1 运行,之后 J_2 运行。

	任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Pi	截止时间Di
Λ<Τ	J1	0	5	10	10
	J2	0	12	25	25



在时刻10, J₁的新周期开始,切换到J₁运行,之后J₂运行。

任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Pi	截止时间Di
J1	0	5	10	10
J2	0	12	25	25




在时刻20, J₁新周期开始,但由于D₁>D₂, 保持J₂运行,之后J₁运行。

Technology

 $\Delta \leq$


	4 1	
任务Ji 起始时间Si 执行时间Ci 周期Pi 截」	止时间Di	
J1 0 5 10	10	
J2 0 12 25	25	



在时刻25, J₂新周期开始,但由于D₁<D₂, 保持J₁运行,之后J₂运行。

Technology

	任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Pi	截止时间Di
Λ<Τ	J1	0	5	10	10
	J2	0	12	25	25




在时刻30, J₁的新周期开始,切换到J₁运行,之后J₂运行。

The Institute of

of Advanced Comput

Technology

	任务Ji	起始时间Si	执行时间Ci	周期Pi	截止时间Di
۸۷۲	J1	0	5	10	10
	J2	0	12	25	25



在时刻40, J_1 新周期开始, $D_1=D_2$,为减少一次切换保持 J_2 运行,之后 J_1 运行。

I he institute of Advance

d Computing Technolog



最低松弛度优先算法LLF

_∧<⊺


LLF (Least Laxity First)

- LLF算法是根据任务紧急(或松弛)的程度, 来确定任务的优先级。任务的紧急度越高,其 优先级越高,并使之优先执行。
- 松弛度 (Laxity)
 - = 进程截至时间 本身剩余运行时间 当前时间
- · 调度时机:有进程执行完或有进程的Laxity为0时(抢占)。
- 任务集可调度,**iff**, $\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \le 1$


LLF示例(自学)

\wedge <

• 在一个实时系统中,有两个周期性实时任务 A 和 B,任务 A 要求每 20ms 执行一次,执行时间为 10ms;任务B 只要求每 50ms 执行,执行时间为 25ms。试按最低松弛度优先算法进行调度。(Ai, Bi分别表示A, B的第i次运行)




A每次10ms B每次25ms 初始:t=0时刻,计算A,B松弛度: A₁= 20 - 10 - 0 = 10 B₁= 50 - 25 - 0 = 25




A每次10ms B每次25ms

松弛度=必须完成的时间点 - 本身剩余运行时间 - 当前时间




调度时机:有进程执行完或有进程的松弛度为0时(抢占)

A每次10ms B每次25ms




A每次10ms B每次25ms

松弛度=必须完成的时间点 - 本身剩余运行时间 - 当前时间




调度时机:有进程执行完或有进程的松弛度为0时(抢占)

A每次10ms B每次25ms



A每次10ms B每次25ms

松弛度=必须完成的时间点 - 本身剩余运行时间 - 当前时间




调度时机:有进程执行完或有进程的松弛度为0时(抢占)

A每次10ms B每次25ms

$$A_4 = 80 - 10 - 70 = 0$$


 $B_2 = 100 - 10 - 70 = 20$





A每次10ms B每次25ms

松弛度=必须完成的时间点 - 本身剩余运行时间 - 当前时间



调度时机:有进程执行完或有进程的松弛度为0时(抢占)

A每次10ms B每次25ms



内容提要

 $\Delta \leq 1$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度

多处理机调度

$\Delta \leq 1$

- 与单处理机调度的区别:
 - 注重整体运行效率(而不是个别处理机的利用率)
 - 更多样的调度算法
 - 多处理机访问OS数据结构时的互斥(对于共享内存系统)
- 调度单位广泛采用线程

非对称式多处理系统(AMP)

- /\<
- AMP: Asymmetric Multi-Processor, 指多处理器 系统中各个处理器的地位不同。
- 主一从处理机系统,由主处理机管理一个公共就 绪队列,并分派进程给从处理机执行。
- 各个处理机有固定分工,如执行OS的系统功能, I/O处理,应用程序。
- 有潜在的不可靠性(主机故障造成系统崩溃)。

对称式多处理系统(SMP)

- _^\<
- SMP: Symmetric Multi-Processor, 指多处理器系统中,各个处理器的地位相同。
- · 按控制方式, SMP调度算法可分为集中控制和分散控制。
 - -集中控制:静态和动态调度
 - 分散控制: 自调度



对称式多处理系统(SMP)

_^<

- 静态分配(static assignment): 每个CPU设立一个就绪队列, 进程从开始执行到完成,都在同一个CPU上。
 - 优点:调度算法开销小。
 - -缺点:容易出现忙闲不均。
- 动态分配(dynamic assignment): 所有CPU 采用一个公共就绪队列,队首进程每次分 派到当前空闲的CPU上执行。可防止系统 中多个处理器 忙闲不均。

自调度(Self Scheduling)

$-\Delta S$

- 自调度(self-scheduling):
 - 整个系统采用一个公共就绪队列,每个处理机都可以从队列中选择适当进程来执行。
 - 可采用单处理机的(成熟)调度技术,是最常用的算法,实现时易于移植。
 - 变型: Mach OS中局部和全局就绪队列相结合, 其中局部就绪队列中的线程优先调度。



自调度(Self Scheduling)

• 优点:

- 不需要专门的处理机从事任务分派工作。
- 问题:
 - 队列同步开销: 各处理机共享就绪队列
 - 缓存更新开销:被阻塞的进程重新运行时不一定 仍在阻塞前的处理机上运行,那么高速缓存中的 内容需要重置
 - 线程协作开销:由于合作中的几个线程没有同时运行而受阻,进而被切换下来

dvanced Computing Tech

成组调度(gang scheduling)

- 将一个进程中的一组线程,每次分派时同时到一组 处理机上执行,在剥夺处理机时也同时对这一组线 程进行。
- 优点
 - 通常这样的一组线程在应用逻辑上相互合作,成组调度 提高了这些线程的执行并行度,有利于减少阻塞和加快 推进速度,最终提高系统吞吐量。
 - 每次调度可以完成多个线程的分派,在系统内线程总数相同时能够减少调度次数,从而减少调度算法的开销



两种成组调度

 $\wedge <$

	应用程 序A	应用程 序B
Cpu1	线程1	线程1
Cpu2	线程2	空闲
Cpu3	线程3	空闲
Cpu4	线程4	空闲
时间	1/2	1/2

	应用程 序A	应用程 序B
Cpu1	线程1	线程1
Cpu2	线程2	空闲
Cpu3	线程3	空闲
Cpu4	线程4	空闲
时间	4/5	1/5

面向程序:浪费3/8的处理机时间

面向所有**程序** 平分处理机时间

面向所有**线程** 平分处理机时间

面向线程:浪费3/20的处理机时间

The Institute of Advance

专用处理机调度

(dedicated processor assignment)

- · 为进程中的每个线程都固定分配一个CPU, 直到该线程执行完成。
- · 缺点:线程阻塞时,造成CPU的闲置。
- 优点:线程执行时不需切换,相应的开销可以大大减小,推进速度更快。
- 适用场合: CPU数量众多的高度并行系统, 单个CPU利用率已不太重要。




内容提要

$\wedge \leq$

- 基本概念
- 设计调度算法要考虑的问题
- 批处理系统的调度算法
- 交互式系统的调度算法
- 实时系统的调度算法
- 多处理机调度
- Linux处理机调度

Linux Kernel结构(简化说明)





Linux的调度


$\Delta \leq 1$

- Linux 2.4: O(n)调度器 (Linus)
- Linux 2.6.0: O(1)调度器
- Linux 2.6.23: CFS(Completely Fair Scheduler,完全公平调度器)(Ingo Molnár)



- SD(staircase deadline scheduler)
- RSDL(The Rotating Staircase Deadline Schedule)
- BFS







Linux调度算法的发展历史

Linux2.4 简单的基 于优先级 的调度

Linux2.6 0(1) 调度器

Linux2.6 SD调度器 补丁 Linux2.6 RSDL调度 器补丁 Linux2.6. 23 CFS完全 公平调度 器

参考网址:

http://abcdxyzk.github.io/blog/2015/01/22/kernel-sched-n1/

Linux2. 4调度器


• 2.4的调度算法,将所有的就绪进程组织成一条可运行队列,不管是单核环境还是smp环境,cpu都只从这条可运行队列中循环遍历直到挑选到下一个要运行的进程。如果所有的进程的时间片都用完,就重新计算所有进程的时间片。

• 调度策略:


- 实时进程可使用FIFO策略: 进程会一直占用cpu除非其自动放弃cpu。
- 实时进程可使用RR策略: 当分配给进程的时间片用完 后, 进程会插入到原来优先级的队列中。
- 一普通进程基于优先级的时间片轮转调度。

The Institute

Linux2. 4调度器



2.4调度:





2.4调度的不足

\.<

- 时间复杂度为O(n),每次都要遍历队列,效率低!
- 在smp环境下多个cpu使用同一条运行队列, 进程在多个cpu间切换会使cpu的缓存效率降低, 降低系统的性能。
- 不支持内核抢占,内核不能及时响应实时任务, 无法满足实时系统的要求(即使linux不是一个) 硬实时,但同样无法满足软实时性的要求)。
- 更倾向优先执行I/O型进程。
- ♣ 负载平衡策略简单,进程迁移比较频繁。



linux 2.6 O(1)调度器

_\<

- O(1)调度器每个cpu维护一个自己的运行队列,每个运行队列有自己的active队列与expired队列。
- 当进程的时间片用完后就会被放入expired队列中。当active队列中所有进程的时间片都用完,进程执行完毕后,交换active和expired。这样expired队列就成为了active队列。这样做只需要指针的交换而已。
- 当调度程序要找出下一个要运行的进程时,要根据位图宏来找出优先级最高的且有就绪进程的队列。这样的数据组织下,2.6的调度器的时间复杂度由原来2.4的O(n)提高到O(1)。对smp环境具有较好的伸缩性。

linux 2.6 O(1)调度器


_^<

- 调度有140个优先级级别,由0~139,0~
 99为实时优先级,而100~139为非实时优先级。
- 调度策略: 与2.4相同。

linux 2.6 O(1)调度器


 $\Delta \leq$

2.6调度:



Institute

linux 2.6 O(1)调度器





2.6 O(1)调度器特点

$\Delta <$

- 动态优先级是在静态优先级的基础上结合进程 的运行状态和进程的交互性来计算。
- 进程优先级越高,它每次执行的时间片就越长。
- 如果一个进程的交互性比较强,那么其执行完自身的时间片后不会移到expired队列中,而是插到原来队列的尾部。这样交互性进程可以快速地响应用户,交互性会提高。

缺陷:

- 负载均衡策略复杂。
- 根据经验公式和平均休眠时间来决定、修改进 程的优先级的方法难以理解。

linux 2.6 SD调度器

_\\<u><</u> L

特点:

- -与O(1)相比,少了expired队列。
- 进程在用完其时间片后放入下一个优先级队列中。 当下降到最低一级时,时间片用完,就回到初始优 先级队列,重新降级的过程!每一次降级就像下楼 梯的过程,所以这被称为楼梯算法。
- 采用粗/细粒度两种时间片。粗粒度由多个细粒度组成,当一个粗粒度时间片被用完,进程就开始降级,一个细粒度用完就进行轮回。这样cpu消耗型的进程在每个优先级上停留的时间都是一样的。而 I/O消耗型的进程会在优先级最高的队列上停留比较长的时间,而且不一定会滑落到很低的优先级队列上去。

linux 2.6 SD调度器

- 不会饥饿,代码比O(1)调度简单,最重要的意义在于证明了完全公平的思想的可行性。

不足:


- 相对与O(1)调度的算法框架还是没有多大的变化。
- 每一次调整优先级的过程都是一次进程的切换过程, 细粒度的时间片通常比O(1)调度的时间片短很多。 这样不可避免地带来了较大的额外开销,使吞吐量 下降的问题。



linux 2.6 RSDL调度器

\<

- 对SD算法的改进,其核心思想是"完全公平",并且没有复杂的动态优先级的调整策略。
- 引进"组时间配额" → tg 每个优先级队列上 所有进程可以使用的总时间, "
- 优先级时间配额" → tp, tp不等于进程的时间 片,而是小于进程时间片。
- 当进程的tp用完后就降级。与SD算法相类似。 当每个队列的tg用完后不管队列中是否有tp没 一有用完,该队列的所有进程都会被强制降级。



CFS调度器

$\Delta \leq$

- 自内核版本2.6.23开始,Linux就一直使用CFS调度器。
- cfs的 80% 的工作可以用一句话来概括: cfs在真实的硬件上模拟了完全理想的多任务处理器。
- 在完全理想的多任务处理器下,每个进程都能够同时获得cpu的执行时间,当系统中有两个进程时, cpu时间被分成两份,每个进程占50%。



CFS调度器

Δ

特点:

- 采用虚拟运行时间vt。进程的 vt 与其实际的运行时间成正比,与其权重成反比。权重是由进程优先级来决定的,而优先级又参照nice(控制优先级的因子,取值范围为-20~+19,初始值为0)值的大小。进程优先级权重越高,在实际运行时间相同时,进程的vt就越小。
- 完全公平的思想。cfs不再跟踪进程的休眠时间、也不再区分交互式进程,其将所有的进程统一对待,在既定的时间内每个进程都可获得公平的cpu占用时间。



CFS调度器

\<`

- cfs 引入了模块化、完全公平调度、组调度等一系列特性。
- cfs使用weight 权重来区分进程间不平等的地位,这也是cfs实现公平的依据。权重由优先级来决定,优先级越高,权重越大。但优先级与权重之间的关系并不是简单的线性关系。内核使用一些经验数值来进行转化。
 - 如果有a、b、c 三个进程,权重分别是1、2、3,那 么所有的进程的权重和为6,按照cfs的公平原则来分配,那么a的重要性为1/6,b、c 为2/6,3/6。这样如果a、b、c 运行一次的总时间为6个时间单位, a占1个,b占2个,c占3个。

小结

ΔC

- 调度的类型(如调度单位的不同级别, 时间周期,不同的OS),性能准则
- 调度算法: FCFS, SJF, RR, 多级队列, 优先级, 多级反馈队列
- 调度算法的性能分析: 周转时间和作业 长短的关系
- 实时调度:调度算法
- 多处理机调度:自调度,成组调度,专用处理机调度