АППАРАТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА В ПОРТ

Утилита для OC Windows

Жемелев Г. А., гр. 13541/3


Что на входе?

- Наличие зарегистрированного утилитой USB-устройства
- Это устройство подключено к USB-порту
- Полное имя файла для блокировки доступа к нему
- Наличие прав для управления доступом к файлам пользователя



Что на выходе?

- Запрет на чтение и выполнение указанного файла
- При вставке устройства запрет должен быть снят



Что необходимо для реализации?

Работа с USB

- Идентификация подключенных устройств
- Вывод списка подключенных устройств пользователю
- Хранение идентификатора выбранного пользователем устройства
- Реакция на подключение или отключение устройств

Контроль доступа

- Установка запрета на чтение и выполнение (в т. ч. на чтение)
- Снятие запрета на чтение и выполнение (в т. ч. на чтение)
- Пользователь не должен иметь возможности самостоятельно вернуть себе доступ во время действия блокировки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Программного комплекса USB Locker

Состав программного комплекса


Две программы: консольное приложение и служба – а также скрипт запуска:

- Приложение USB Locker предоставляет пользователю интерфейс для выбора одного устройству из списка подключенных в данный момент USB-устройств.
- Служба USB Locker Service работает в фоновом режиме и отслеживает наличие заданного USB-устройства в списке подключенных, управляя доступом к файлу.
- Скрипт запуска принимает на вход полное имя файла для контроля доступа к нему, устанавливает службу (если она не установлена) и передаёт ей имя файла, после чего запускает приложение USB Locker.

Структура программного комплекса

Служба и приложение в составе утилиты USB Locker используют:


- статическую библиотеку usb-info-enum.lib для работы с USB-устройствами;
- отображенный в память файл для передачи идентификатора выбранного устройства;
- динамическую библиотеку usb-info-map.dll для управления этим файлом.



Взаимодействие компонентов: выбор устройства

Служба USB Locker Service уже установлена.


Отсоединение USB Locker Application от динамической библиотеки usb-info-map.dll не показано для компактности.



Взаимодействие компонентов: контроль доступа

При остановке службы целевому файлу возвращаются первоначальный дескриптор безопасности.

Библиотека usb-info-map.dll закрывает отображение файла, когда от неё отсоединяется последний процесс.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Программного комплекса USB Locker

РАБОТА C USB-УСТРОЙСТВАМИ


Создание статической библиотеки usb-info-enum.lib

USB View

- Утилита в составе Windows SDK
- Имеет открытый исходный код
- Выводит информацию обо всех USB-устройствах

Итоги анализа:

установлены функции WinAPI, позволяющие выполнить перечисление USB-устройств.



https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/usbview https://github.com/Microsoft/Windows-driver-samples/tree/master/usb/usbview

Перечисление (enumeration) устройств

Функции системной библиотеки SetupAPI:

- **SetupDiGetClassDevs** получение описателя (handle) структуры DEVINFO, хранящей описание всех устройств заданного класса.
- SetupDiEnumDeviceInfo обход списка устройств из DEVINFO с записью информации о текущем устройстве в структуру SP_DEVINFO_DATA.
- SetupDiGetDeviceProperty получение из структуры SP_DEVINFO_DATA сведений об устройстве по ключу типа DEVPROPKEY. Интересующие ключи:
 - o DEVPKEY_Device_FriendlyName (понятное имя устройства)
 - о DEVPKEY_Device_DeviceDesc (понятное описание устройства)
 - o DEVPKEY_Device_ContainerId (идентификатор контнйнера)

- Начиная с ОС Windows 7, для устройств был введен новый тип идентификаторов, называемый Container ID идентификатор контейнера, с тем чтобы позволить системе обнаруживать многофункциональные устройства, т.е. физические устройства, которым соответствует множество логических устройств.
- Идентификатор контейнера **представляется в виде GUID** и возвращается как одноименная структура:

```
typedef struct _GUID {
   unsigned long Data1;
   unsigned short Data2;
   unsigned short Data3;
   unsigned char Data4[ 8 ];
} GUID;
```

Алгоритм получения максимально полной информации о USB-устройствах:

- 1. Получить список А всех подключенных устройств.
- 2. Получить список В всех подключенных USB-устройств.
- 3. Извлечь из списка A все элементы, Container ID которых содержится среди элементов списка B.
- 4. Объединить все элементы с одинаковым Container ID путем конкатенации их понятных имен и понятных описаний.

На выходе – набор структур вида «устройство – набор описаний».

Используемые структуры:


```
struct DeviceInfo {
   wstring friendlyName;
   wstring description;
   const wstring toWideString() const;
   const string toString() const;
};
```

```
struct DeviceDescription {
    Guid guid;
    DeviceInfo info;
};
```

```
struct RealDevice {
   Guid guid;
   vector<DeviceInfo> incarnations;
};
```

Функция для получения списка реальных USB-устройств:

```
const vector<RealDevice> composeRealDevices(vector<DeviceDescription> allDevices,
       unordered set<Guid> usbDevicesIds) {
  vector<RealDevice> realDevices;
  for each (const Guid& realDeviceId in usbDevicesIds) {
      RealDevice realDevice = { realDeviceId, vector<DeviceInfo>() };
     for each (const DeviceDescription& logicalDevice in allDevices) {
         if (logicalDevice.guid == realDeviceId)
            realDevice.incarnations.push_back(logicalDevice.info);
      realDevices.push_back(realDevice);
   return realDevices;
```



Библиотека usb-info-enum.lib

Итоговый АРІ из функций С++ для получения информации об устройствах:

```
const bool checkIfConnected(GUID containerId);
const vector<RealDevice> getExistingUsbDevices();
const vector<RealDevice> composeRealDevices(vector<DeviceDescription> allDevices,
       unordered_set<Guid> ids);
const vector<DeviceDescription> enumerateAllDevicesInfo();
const vector<DeviceDescription> enumerateUSBDevicesInfo();
const vector<DeviceDescription> enumerateDevicesInfo(const GUID* classGuid, DWORD
       scope);
const wstring getDevicePropertyAsWideString(HDEVINFO hDevInfoSet, PSP DEVINFO DATA
       devInfoData, const DEVPROPKEY* key);
const GUID getDevicePropertyAsGUID(HDEVINFO hDevInfoSet, PSP_DEVINFO_DATA
       devInfoData, const DEVPROPKEY* key);
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТОБРАЖАЕМОГО В ПАМЯТЬ ФАЙЛА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ІРС

Создание динамической библиотеки usb-info-map.dll

Отображение файла в память

Использованные функции WinAPI для работы с отображенным в память файлом:

- CreateFileMapping создание именованного объекта отображения или получение его описателя, если объект с таким именем уже существует.
- MapViewOfFile отображение файла в адресное пространство вызывающего процесса по описателю объекта отображения. Возвращаемое значение указатель на начало отображенного файла.
- CopyMemory простой способ записи структуры GUID в отображенный файл.
- UnmapViewOfFile освобождение памяти, выделенной под отображенный файл в адресном пространстве вызывающего процесса.

Отображение файла в память

Вызов CreateFileMapping:

При создании отображаемого файла используются атрибуты безопасности, полученные из дескриптора безопасности, который был создан путем вызова:

```
ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor(
   TEXT("D:(A;;FA;;;BA)"), SDDL_REVISION_1, &pMappedFileSD, NULL);
```

Отображение файла в память

Вызов MapViewOfFile:

```
pFileBuffer = (LPBYTE) MapViewOfFile(hMappedFile, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, BUF_SIZE);
```

Помещение и извлечение идентификатора контейнера целевого устройства:

```
API const GUID getUsbDeviceIdentifier() {
   GUID deviceId;
   CopyMemory((LPVOID)&deviceId, pFileBuffer, sizeof(GUID));
   return deviceId;
}

API void putUsbDeviceIdentifier(GUID deviceId) {
   CopyMemory(pFileBuffer, (LPVOID)&deviceId, sizeof(GUID));
}
```

Библиотека usb-info-map.dll

Для использования в USB Locker необходимо экспортировать только две функции, которые были представлены на предыдущем слайде.

Директива API определена следующим образом:

```
#ifdef USBINFOMAP_EXPORTS
#define API extern "C" __declspec(dllexport)
#else
#define API extern "C" __declspec(dllimport)
#endif
```

Имя и размер отображаемого в память файла:

```
#define SHM_NAME L"Global\\USBLockerSHM"
#define BUF_SIZE sizeof(GUID)
```

Библиотека usb-info-map.dll

Использование возможностей точки входа DIIMain для управления созданием/удалением отображаемого в память файла:

```
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) {
   switch (ul reason for call) {
  case DLL PROCESS ATTACH:
     return tryToAttach(); // ← увеличение счетчика подключенных процессов и контроль ошибок,
  case DLL THREAD ATTACH: // информация об ошибках записывается в лог-файл
     return TRUE;
  case DLL_THREAD_DETACH:
     return TRUE;
  case DLL_PROCESS_DETACH:
     detach(); // ← уменьшение счетчика подключенных процессов и освобождение памяти при
     return TRUE; // достижении его нулевого значения
  return FALSE;
```

Библиотека usb-info-map.dll

Всё это дает возможность максимально простого использования созданной библиотеки. Пример из USB Locker Application:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Создание приложения USB Locker

Алгоритм работы USB Locker Application


- 1. Получить список реальных USB-устройств и пронумеровать их.
- 2. Вывести полученный список на экран.
- 3. Запросить у пользователя выбор одного из устройств или осуществить выход при вводе символа «q» (без учета регистра).
- 4. Если ввод осуществлен корректно, записать идентификатор выбранного устройства в отображенный в память файл.
- ₅. «Разбудить» ожидающую службу USB Locker Service с помощью механизма событий, предоставляемого ОС Windows.

Описанные шаги составляют функцию *main*.

Использование IPC в USB Locker Application

Данное приложение использует два средства IPC:

- разделяемая память (с помощью библиотеки usb-info-map.dll),
- события (events).



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К ФАЙЛУ И МОНИТОРИНГ USB-УСТРОЙСТВА

Создание службы USB Locker Service

Состав приложения-службы

Служба USB Locker Service содержит следующие классы:

- ServiceBase стандартный базовый класс службы.
- ServiceInstaller стандартный класс установщика службы.
- **USBLockerService** класс, наследующий ServiceBase и реализующий требуемую функциональность программы USB Locker Service.
- FileMapper класс, инкапсулирующий работу с отображенным в память файлом.
- DeviceMonitor класс для мониторинга состояния выбранного USB-устройства.
- AccessLocker класс для контроля доступа к файлу.

Стандартные классы:

https://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/CppWindowsService-cacf4948/

Особенности программирования служб

- Служба циклично выполняющееся приложение, не имеющее пользовательского интерфейса. Как следствие, об ошибках и других событиях необходимо сообщать посредством системного журнала.
- Служба должна своевременно **отвечать на запросы менеджера служб** (Service Manager), поэтому недопустимо «вечное» ожидание и требуется периодическая проверка необходимости завершить выполнение основного цикла программы.
- Служба выполняется в отдельной сессии, поэтому объекты IPC для взаимодействия с пользовательскими приложениями должны находится в глобальном пространстве имен.
- При запуске службы от имени LocalSystem **атрибуты безопасности** по умолчанию для создаваемых объектов необходимо ослаблять.

Атрибуты безопасности для создаваемых объектов IPC

Атрибуты, назначаемые по умолчанию, не дают доступ даже встроенной группе «Администраторы». Поэтому необходимо ослабить их:

```
void USBLockerService::ServiceWorkerThread(void) {
   try {
      FileMapper fileMapper;
      waitForDeviceSelection();
      if (!m fStopping) {
         GUID deviceId = fileMapper.getUSBDeviceIdentifier();
         logInfo(L"Device was selected. Container ID: " + guidToWideString(deviceId));
         DeviceMonitor usbMonitor(deviceId);
         CThreadPool::QueueUserWorkItem(&DeviceMonitor::listenForEvents, &usbMonitor);
         AccessLocker locker(targetFile);
         while (!m fStopping) {
            // <...> Основной цикл
         usbMonitor.stop = true;
         locker.restoreTargetFileSD();
   } catch (const std::system_error& err) {
      std::wostringstream ss;
      ss << SERVICE_NAME << L" failed with error: " << err.what()</pre>
         << L"(error code " << err.code() << L")";
      WriteEventLogEntry(ss.str().c str(), EVENTLOG ERROR TYPE);
   // Signal the stopped event.
   SetEvent(m hStoppedEvent);
```

Основной цикл службы USB Locker Service

```
DWORD result = WaitForSingleObject(hUsbEvent , STOP CHECK PERIOD MS);
switch (result) {
case WAIT OBJECT 0:
   // hUsbEvent signaled
   ResetEvent(hUsbEvent);
   if (usbMonitor.isConnected() && locker.isLocked()) {
      locker.unlock();
      logInfo(L"File unlocked!");
   } else if (!usbMonitor.isConnected() && !locker.isLocked()) {
      locker.lock();
      logInfo(L"File locked!");
   break;
case WAIT_TIMEOUT:
  // End loop iteration
   break;
default:
   throw GetLastError();
```

Мониторинг состояния USB-устройства

Для того чтобы определить наличие или отсутствия подключенного устройства можно использовать функцию checklfConnected из статической библиотеки usb-info-enum.lib:

```
void DeviceMonitor::listenForEvents() {
   bool previous state = connected;
   bool current state = connected;
   while (!stop) {
      current_state = checkIfConnected(targetDeviceContainerId);
      if (previous_state != current_state) {
         connected = current state;
         SetEvent(hUsbEvent);
         previous_state = current_state;
      Sleep(1000);
```

Работа с отображенным в память файлом

Благодаря тому что библиотека **usb-info-map.dll** сама следит за используемыми ресурсами, получение идентификатора выбранного устройства реализуется очень просто.

```
FileMapper::FileMapper() {
   mapperLib = LoadLibrary(L"usb-info-map.dll");
   if (mapperLib == NULL) {
      throw GetLastError();
FileMapper::~FileMapper() {
   if (mapperLib != NULL) {
      FreeLibrary(mapperLib);
const GUID FileMapper::getUSBDeviceIdentifier() {
   auto getUsbDeviceIdentifier = (const GUID(*)())
      GetProcAddress(mapperLib, "getUsbDeviceIdentifier");
   return getUsbDeviceIdentifier();
```

Установка прав доступа к файлам

Программная реализация – путем использования Access Control Lists (ACL):

- идентифицировать объект для установки прав (в данном случае файл)
- о получить его текущий Discretionary Access Control List (DACL)
- о *сделать резервную копию DACL* (восстановление при остановке службы)
- o добавить в DACL запись (Access Control Entry) с указанием пользователя и прав
- о прикрепить обновленный DACL к объекту

Источник: "Modifying the ACLs of an Object in C++" (MSDN) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa379283(v=VS.85).aspx

Контроль доступа к целевому файлу

Управлять доступом к файлу могут пользователи, наделенный привилегией SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME, а также владелец самого файла.

Чтобы предотвратить возможность владельца вернуть себе доступ к файлу, необходимо программно сменить владельца целевого файла на пользователя «Администратор».

Так как по умолчанию привилегия SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME не активна, то для этого необходимо использовать следующие функции:

- OpenProcessToken получение токена (access token) текущего процесса.
- LookupPrivilegeValue получение локального идентификатора привилегии.
- AdjustTokenPrivileges активация привилегии для указанного токена.
- SetNamedSecurityInfo установка атрибутов безопасности для файла.

Контроль доступа к целевому файлу

Для того чтобы переключаться между запретом и разрешением на доступ пользователя к файлу, можно хранить в классе AccessLocker два разных DACL – один с разрешающей Access Control Entry, другой – с запрещающей:

```
pLockedACL = constructACL(MODIFIED_PERMISSIONS, DENY_ACCESS, { NULL, NO_MULTIPLE_TRUSTEE, TRUSTEE_IS_SID, TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP, (LPTSTR)pSIDEveryone });

pUnlockedACL = constructACL(MODIFIED_PERMISSIONS, SET_ACCESS, { NULL, NO_MULTIPLE_TRUSTEE, TRUSTEE_IS_SID, TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP, (LPTSTR)pSIDEveryone });
```

Контроль доступа к целевому файлу

```
PACL AccessLocker::constructACL(DWORD permissions, ACCESS_MODE mode, TRUSTEE trustee) {
   PACL pACL = NULL;
   EXPLICIT ACCESS ea[1];
   ZeroMemory(&ea, sizeof(EXPLICIT_ACCESS));
   ea[0].grfAccessPermissions = permissions;
   ea[0].grfAccessMode = mode;
   ea[0].grfInheritance = NO_INHERITANCE;
   ea[0].Trustee = trustee;
   DWORD dwRes = SetEntriesInAcl(NUM_ACES, ea, NULL, &pACL);
   if (dwRes != ERROR SUCCESS) {
      throw std::system_error(GetLastError(), std::system_category(),
         "Failed to SetEntriesInAcl");
   return pACL;
```

SDDL

Уже после реализации конструирования DACL, приведенной выше, был найден значительно более короткий и простой способ – использование **языка определения дескрипторов безопасности SDDL** (Security Descriptor Definition Language).

Запись всего дескриптора в виде одной строки из условных обозначений:

O:owner_sid

G:group_sid

D:dacl_flags(string_ace1)(string_ace2)... (string_acen)

S:sacl_flags(string_ace1)(string_ace2)... (string_acen)

Источник: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa379567(v=vs.85).aspx

SDDL

Язык SDDL был использован для создания дескрипторов безопасности для средств IPC:

```
ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor(
    TEXT("D:(A;;FA;;;BA)"), SDDL_REVISION_1, &pEventsSD, NULL);
```

Приведенная строка на языке SDDL означает следующее:

«Дескриптор безопасности, в списке DACL (D:) которого есть одна запись ACL: выдать (A) пользователю «Администраторы» (BA) доступ на полный файловый контроль (FA)».

Скрипты запуска и остановки


Для упрощения запуска и остановки службы были написаны **скрипты start.bat и stop.bat**. Они используют команды менеджера служб и вызывают приложения из разработанного программного комплекса.


Скрипт start.bat принимает в качестве единственного аргумента имя файла, который подлежит блокировке. Если служба USB Locker Service не установлена, то он устанавливает её, а затем запускает, передавая имя файла. После этого запускается приложение USB Locker для выбора интересующего USB-устройства.

Скрипт *stop.bαt* может вызываться без аргументов или с единственным ключом «-r». В последнем случае служба будет не только остановлена, но и удалена.

ИСПЫТАНИЕ УТИЛИТЫ


USB Locker
























Выбран 1 элемент: 484 КБ









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

