


ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 2: usuario lento, servidor rápido
Tiempo medio respuesta servidor: 0,8 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 958 ms (60 cpm)
Tiempo medio envío ACKs: 210 ms
Min ACK: 202 ms
Max ACK: 218 ms
Clear
No. Time Source Destination Protocol Info
85 246.315054 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=118 Win=654
86 248.683592 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
m
87 248.684211 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
88 248.902471 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=46 Ack=119 Win=654
89 249.939603 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
o
90 249.940316 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
91 250.150467 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=47 Ack=120 Win=654
92 251.043692 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
93 251.044318 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
94 251.258180 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=48 Ack=121 Win=654
95 252.091741 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
t
96 252.092261 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
97 252.303271 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=49 Ack=122 Win=653
98 252.947725 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
99 252.948403 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
100 253.161279 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=50 Ack=123 Win=653
101 253.867765 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
102 253.870019 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
103 254.081683 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=51 Ack=124 Win=653
104 254.627885 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
105 254.628642 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
106 254.830488 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=52 Ack=125 Win=653
107 255.387787 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
108 255.388376 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
109 255.594887 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=126 Win=653
110 276.841590 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
Frame 86: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits)
Ethernet II, Src: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be), Dst: All-HSRP-routers_15 (00:00:0c:07:ac:15)
Internet Protocol, Src: 147.156.135.22 (147.156.135.22), Dst: 147.156.200.211 (147.156.200.211)
Transmission Control Protocol, Src Port: 12309 (12309), Dst Port: telnet (23), Seq: 45, Ack: 118, Len: 1
Telnet
Data: m

Tráfico masivo en TCP

- Los principales problemas del tráfico masivo son:
  - La saturación del receptor, que podría agotar el espacio disponible en su buffer. Si esto ocurriera el receptor se vería obligado a descartar datos. Para evitarlo TCP incorpora un mecanismo de **control de flujo**.
  - La saturación en la red, que dejaría sin espacio en el buffer a algún router, conmutador u otro dispositivo intermedio. Si esto ocurriera el dispositivo se vería obligado a descartar datos. Para evitarlo TCP incorpora un mecanismo de **control de congestión**.

Control de flujo y control de congestión



Control de flujo
El problema se da en el receptor

Control de congestión
El problema se da en la red

Control de Flujo (gestión de buffers)



- En cada segmento que envía TCP informa del espacio que le queda libre en el buffer de recepción. Para ello usa el campo tamaño de ventana de la cabecera (16 bits).
- La ventana anunciada es el espacio que el TCP receptor tiene libre y reservado en exclusiva para esa conexión.
- Los tamaños de ventana se expresan en bytes, como los números de secuencia.
- Cuando un TCP recibe datos los coloca en el buffer y en cada ACK que envía le anuncia al otro el espacio remanente. Cuando el buffer se llena anuncia ventana cero y deja bloqueado al emisor. Decimos que ha **cerrado la ventana**.

Gestión de buffers y Control de flujo

