Documentación Proyecto Redes

Fase 1 Diseño y planificación de direcciones IP

Objetivo:

Definir el esquema de direccionamiento IP para todos los dispositivos de la red, incluyendo routers, servidores, clientes y enlaces entre sedes. Este diseño debe permitir el enrutamiento eficiente y la segmentación mediante VLANs.

Subredes definidas:

| Red | Rango IP | Máscara | Propósito |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | Usuarios PC1 |
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | Usuarios PC2 |
| Red Laptop | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | Acceso simulado del portátil |
| R1 ↔ Servidor 2 | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | Acceso a servidor web en sucursal |
| R1 ↔ R3 | 192.168.100.0/30 | 255.255.255.252 | Enlace hacia router de tránsito |
| R3 ↔ R2 | 192.168.101.0/30 | 255.255.255.252 | Enlace hacia router del servidor central |
| R2 ↔ Servidor 1 | 192.168.50.0/30 | 255.255.255.252 | Acceso a servidor web central |

Asignación de direcciones IP:

▼ PC y VLANs:

• PC1: 192.168.10.10 / VLAN 10

• **PC2:** 192.168.20.10 / VLAN 20

• **Laptop:** 192.168.30.10

▼ Gateways (Router 1 subinterfaces y enlaces):

• VLAN 10 (R1): 192.168.10.1

VLAN 20 (R1): 192.168.20.1

- Laptop (R1): 192.168.30.1
- Servidor Sucursal (R1): 192.168.40.1
- $R1 \rightarrow R3$: 192.168.100.1

▼ Enlaces R3 y R2:

- $R3 \rightarrow R1: 192.168.100.2$
- $R3 \rightarrow R2$: 192.168.101.2
- **R2** → **R3**: 192.168.101.1
- **R2** → **Servidor 1**: 192.168.50.1

▼ Servidores:

- Servidor 1: 192.168.50.2
- Servidor 2: 192.168.40.2

Fase 2: Montaje Básico de la Topología en GNS3

6 Objetivo:

Construir la topología lógica en GNS3, conectando routers, switches, PCs y servidores conforme al diseño anterior. Esto incluye cableado virtual y asignación de los dispositivos correctos.

// Dispositivos utilizados:


- Routers: R1, R2, R3 (modelo Cisco IOS 7200)
- **Switch L2:** R4 3725 (configurado como switch con VLANs)
- Clientes: PC1, PC2, Laptop (VPCS)
- Servidores: Servidor 1 (central) y Servidor 2 (sucursal)
- Nube simulada: R3 actúa como Internet o backbone de interconexión.

Name : Proceso de montaje en GNS3:

- 1. Agregar los dispositivos al lienzo de trabajo:
 - Usar la opción "New Project" y seleccionar los nodos desde el panel izquierdo.

- 2. Conectar los dispositivos virtualmente:
 - o Utilizar el ícono de cableado para unir interfaces específicas entre:
 - R1 ↔ R4 (Switch)
 - R1 ↔ PC1, PC2 (vía Switch con trunk y VLANs)
 - R1 ↔ Servidor 2
 - R1 ↔ R3
 - R3 ↔ R2
 - R2 ↔ Servidor 1
- 3. **Encender todos los dispositivos** y verificar que las interfaces aparezcan en estado administrativamente "up".
- 4. **Asignar nombres a cada nodo** para una visualización clara en la topología.

Adjunto imagen de la topología:



Fase 3: Configuración de Routers

6 Objetivo:

Configurar completamente los routers para permitir la conectividad entre las diferentes redes, incluyendo:

- Interfaces IP (con subinterfaces para VLANs).
- Enrutamiento estático.
- Inter-VLAN routing.
- Preparación para NAT y DHCP (si se implementa posteriormente).

Prueba con el comando: Se usaran los comando show ip route y show ip interface brief para validar el estado de cada interfaz y ruta.

Configuración del Router 1 (R1)

Funciones asignadas:

- Gateway para PC1 (VLAN 10) y PC2 (VLAN 20).
- Router de acceso para Laptop y Servidor 2.
- Encargado del Inter-VLAN Routing.
- Conexión principal hacia Internet (R3).
- Tránsito hacia R2 y Servidor 1.

```
🔑 R1
Interface
                                    IP-Address
                                                         OK? Method Status
FastEthernet0/0
                                                         YES NVRAM up
FastEthernet0/0.10
                                                         YES NVRAM up
 FastEthernet0/0.20
                                                         YES NVRAM up
FastEthernet1/0
                                    192.168.40.1
                                                        YES NVRAM up
FastEthernet2/0
                                    192.168.30.1
                                                        YES NVRAM up
FastEthernet3/0
                                                        YES NVRAM up
R1#show ip route
 Codes: L - local, C
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
         + - replicated route, % - next hop override
 Gateway of last resort is 192.168.100.2 to network 0.0.0.0
        0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.100.2
            192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
        192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
            192.168.30.1/32 is directly connected, FastEthernet2/0
        192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
           192.168.40.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0 192.168.40.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
            192.168.100.0/30 is directly connected, FastEthernet3/0
        192.168.100.1/32 is directly connected, FastEthernet3/0 192.168.101.0/30 is subnetted, 1 subnets 192.168.101.0 [1/0] via 192.168.100.2
```

Configuración del Router 2 (R2)

Funciones asignadas:

- Gateway del Servidor 1.
- Comunicación con R3 para conectarse al resto de la red.
- Posible configuración futura de NAT/PAT para red central.

```
R2#show ip rou
R2#show ip route
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.101.2 to network 0.0.0.0
     192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.101.2
     192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.101.2
192.168.40.0/24 [1/0] via 192.168.101.2
192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.101.2
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
        192.168.50.0 is directly connected, FastEthernet0/0
        192.168.101.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R2#show ip inte
R2#show ip interface bri
R2#show ip interface brief
                               IP-Address
                                                 OK? Method Status
FastEthernet0/0
                               192.168.50.1
                                                  YES NVRAM
                                                 YES NVRAM
                                                              up
                                                                                         up
FastEthernet1/0
                                                  YES NVRAM
                                                              administratively down down
R2#
```

Configuración del Router 3 (R3) — Router de tránsito (nube/Internet)

Funciones asignadas:

- Enlace entre R1 y R2.
- Reenvío de tráfico entre redes remotas.

Adjunto evidencia donde lo mas importante a recalcar en la configuración de R3 es la configuración del FastEthernet 1/0 que es donde esta conectada la NAT donde la teníamos que configurar como DHCP para que se conectara a internet de forma correcta. Mas adelante en la documentación veremos que funciona correctamente con los ping a 8.8.8.8

```
R3#show ip rou
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      {\tt N1} - {\tt OSPF} NSSA external type 1, {\tt N2} - {\tt OSPF} NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, \star - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.83.2 to network 0.0.0.0
     192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.100.1
    192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.100.1
192.168.83.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
    192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
        192.168.50.0 [1/0] via 192.168.101.1
       192.168.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.101.0/30 is subnetted, 1 subnets
    192.168.101.0 is directly connected, FastEthernet0/1 0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.83.2
R3#show ip inte
R3#show ip interface bri
R3#show ip interface brief
Interface
                             IP-Address
                                              OK? Method Status
FastEthernet0/0
                             192.168.100.2 YES NVRAM up
FastEthernet0/1
                             192.168.101.2 YES NVRAM up
FastEthernet1/0
                             192.168.83.129 YES DHCP
R3#
```

Fase 4: Configuración del Switch

Objetivo:

Segmentar el tráfico de red mediante VLANs para aislar y organizar los dispositivos de los usuarios. Se implementa VLAN 10 para PC1 y VLAN 20 para PC2. El switch se configura para operar en modo acceso y modo troncal, garantizando la conectividad hacia el router (R1), donde se realiza el enrutamiento entre VLANs (Inter-VLAN Routing).

Se va a utilizar el Router c3725 para que haga la función de switch

Rol del dispositivo:

- R4 se configura como switch L2 (modo EthernetSwitch o router con funciones de switch).
- Conecta PC1 y PC2 en puertos separados, asignados a VLANs distintas.
- Enlaza con R1 mediante un puerto trunk que transporta ambas VLANs.

Explicación técnica:

- vlan 10 y vlan 20 crean las redes virtuales separadas.
- switchport access vlan X asigna el puerto a una VLAN específica.
- **switchport mode trunk** permite que el enlace entre el switch y el router (R1) transporte múltiples VLANs mediante etiquetado 802.1Q.
- Esta estructura habilita el **Inter-VLAN Routing en el router R1**, mientras el switch permanece como dispositivo de capa 2.

Q Verificaciones realizadas:

- Desde PC1 (VLAN 10) se pudo hacer ping a PC2 (VLAN 20) gracias al enrutamiento configurado en R1.
- Los puertos del switch fueron verificados usando show running config (si disponible) y validación visual en GNS3.
- Se comprobó que el trunk entre el switch y el router funciona correctamente para transportar múltiples VLANs sin pérdida de paquetes.

Evidencia del la programación del R4 (Switch 1).

| R4#show ip inter R4#show ip interface bri R4#show ip interface brief | 7 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------|
| Interface | IP-Address | OK? Method | Status | Prot |
| FastEthernet0/0 | unassigned | YES NVRAM | administratively down | down |
| FastEthernet0/1 | unassigned | YES NVRAM | administratively down | down |
| FastEthernet1/0 | unassigned | YES unset | up | up |
| FastEthernet1/1 | unassigned | YES unset | up | up |
| FastEthernet1/2 | unassigned | YES unset | up | up |
| FastEthernet1/3 | unassigned | YES unset | up | down |
| FastEthernet1/4 | unassigned | YES unset | up | down |
| FastEthernet1/5 | unassigned | YES unset | up | down |
| FastEthernet1/6 | unassigned | YES unset | up | down |
| FastEthernet1/7 | unassigned | YES unset | up | down |
| FastEthernet1/8 | unassigned | YES unset | up | down |
| More | | | | |

```
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/1
switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet1/2
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/3
!
interface FastEthernet1/4
.
```

Fase 5: Configuración de los Servidores

Objetivo:

Asignar direcciones IP estáticas a los servidores, configurar la puerta de enlace predeterminada, y levantar servicios de red básicos (HTTP y correo). Se busca validar su funcionalidad dentro de la topología general y garantizar el acceso desde distintos segmentos de red.

Vamos a utilizar los servidores de Alpine Linux

Servidor 1 - Web/Mail Central

Dirección IP: 192.168.50.2

• **Máscara:** 255.255.255.252

• **Gateway:** 192.168.50.1 (Router 2)

Servicios: Web (NGINX) + Correo (por configurar)

Servidor 2 – Web/Mail Sucursal

Dirección IP: 192.168.40.2

• **Máscara:** 255.255.255.0

• **Gateway:** 192.168.40.1 (Router 1)

Servicios: Web (NGINX) + Correo (por configurar)

Al configurar los servidores me encontré con una problemática y es que las direcciones no se guardan si se apaga el servidor pero la solución que implemente a esto es que creo una archivo donde esta toda la información como dirección IP mascara etc. esto se llama:

Script de inicio automático o archivo de inicialización (startup script)

Entonces muy importante es pegar el siguiente comando en ambos servidores después de prender la simulación.

./startup.sh

Ejemplo con el servidor 1 donde usamos el comando ip a y vemos que no tiene nada asignado

y después de utilizar el comando ./startup.sh se abre el archivo y se ejecuta automáticamente la configuración de IP.

Si el archivo se borra al reiniciar el archivo gns3 o el servidor como tal hacer lo siguiente en cada servidor:

Para servidor 1

vi startup.sh

"presionar la tecla (i) para modificar"

pegar:

#!/bin/sh

ip addr add 192.168.50.2/30

dev eth0 ip link set eth0 up

ip route add default via 192.168.50.1

"tecla" Esc

:wq

En la siguiente evidencia se podrá observar que que en el primer ip a no se va a ver ninguna dirección ip ya que acabamos de iniciar el servidor pero lo que si se guarda es el archivo sh así que cuando lo abrimos y hacemos nuevamente el comando si vemos su dirección ip:

```
AlpineLinux-1 - PuTTY
AlpineLinux-1 console is now available... Press RETURN to get started.
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 gdisc noqueue state UNKNOWN glen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
29: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UNKNOW
N glen 1000
    link/ether 02:42:54:c2:10:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:54ff:fec2:1000/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
/ # ./startup.sh
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft forever
    inet6 :: 1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
29: eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UNKNOW
N glen 1000
    link/ether 02:42:54:c2:10:00 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.50.2/30 scope global eth0
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:54ff:fec2:1000/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
```


Y lo mismo en el servidor 2....

Vamos a hacer una verificación por medio de un ping para ver si desde el PC 1 puede hacer ping al PC2/laptop y Server1/2

Primero dos pings corresponden a la PC2, después se hace ping a la laptop donde vemos que llega el 75% de los paquetes pero si hacemos otro ping llegara al 100% como ocurrió con el PC 2. los siguientes pings correspondel al Servidor 1 y 2 donde podemos ver que si llegan los paquetes exitosamente

```
PC1> ping 192.168.20.10
192.168.20.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.632 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.755 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.176 ms
PC1> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=15.801 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.983 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.034 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.295 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=23.989 ms
PC1> ping 192.168.30.10
192.168.30.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.30.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.949 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.942 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.218 ms
84 bytes from 192.168.50.2 cmp_seq=1 ttl=61 time=113.713 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=52.322 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=55.857 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=55.665 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=43.592 ms
PC1> ping 192.168.40.2
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.161 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.161 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=23.259 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.536 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.536 ms
PC1>
```

Y hacemos una verificación por ejemplo desde el server 1 hasta el PC1 donde después de ejecutar el ping debemos de hacer Ctrl+c para frenar el ping porque si no se quedara enviando mensajes hasta que lo frenemos.



Fase 6: Configuración de Clientes (Documentación Final)

(Esta fase ya se había realizado al tiempo de la configuración IP de los servidores por eso se pudo hacer ell ping desde un PC a un servidor y viceversa)

Objetivo:

Asegurar que los dispositivos cliente (PC1, PC2 y Laptop) estén correctamente configurados para comunicarse dentro de la red, acceder a servicios web, y realizar pruebas de conectividad con otros segmentos.

Dispositivos cliente y asignación de red:

Dispositivo IP Asignada Máscara Gateway VLAN/Subred

PC1 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1 VLAN 10

PC2 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1 VLAN 20

Laptop 192.168.30.10 255.255.255.0 192.168.30.1 Red móvil / aislada

Todos los dispositivos fueron configurados manualmente desde VPCS usando el comando ip.

Ahora vamos a hacer pruebas de ping básicas pero ahora desde el PC2 a los otros dispositivos.

Donde el primer ping en rojo corresponde al PC1 el segundo a la laptop y el ultimo ping al servidor 1.

```
PC2> ping 192.168.10.10
192.168.10.10 icmp seq=1 timeout
192.168.10.10 icmp seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seg=3 ttl=63 time=14.763 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=4 ttl=63 time=12.679 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=5 ttl=63 time=13.241 ms
PC2> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=1 ttl=63 time=21.219 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=2 ttl=63 time=18.785 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=3 ttl=63 time=22.091 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=4 ttl=63 time=18.871 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp seq=5 ttl=63 time=23.085 ms
PC2> ping 192.168.30.10
192.168.30.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.30.10 icmp seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=3 ttl=63 time=16.023 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.034 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=5 ttl=63 time=16.562 ms
PC2> ping 192.168.30.10
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seg=1 ttl=63 time=24.510 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=2 ttl=63 time=20.985 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=3 ttl=63 time=14.026 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=4 ttl=63 time=19.619 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp seq=5 ttl=63 time=17.147 ms
PC2> ping 192.168.50.2
84 bytes from 192.168.50.2 icmp seq=1 ttl=61 time=37.117 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp seq=2 ttl=61 time=60.406 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp seq=3 ttl=61 time=63.955 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp seq=4 ttl=61 time=75.096 ms
84 bytes from 192.168.50.2 icmp seq=5 ttl=61 time=62.613 ms
PC2>
```

Ahora vamos a configurar la NAT y la vamos a conectar con R3.

Vamos a R3 y configuramos la interfaz de FastEthernet Al prinsipio no me estaba dando de ninguna manera pero era un error al configura el router:

Al configurar el router debemos de ejecutar los comandos:

conf ter

interface FastEthernet1/0

ip addres dhcp (El dhcp al final es clave para la configuración hay estaba el problema antes)

no shut


exit

El resultado de ip route de R3 es:


```
R3#show ip rou
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 192.168.83.2 to network 0.0.0.0
     192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.100.1
     192.168.10.0/24 [1/0] via 192.168.100.1
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
     192.168.83.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
       192.168.50.0 [1/0] via 192.168.101.1
     192.168.100.0/30 is subnetted, 1 subnets
        192.168.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.101.0/30 is subnetted, 1 subnets
     192.168.101.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    0.0.0.0/0 [254/0] via 192.168.83.2
```

y hacemos el clásico ping 8.8.8.8 para verificar conectividad a internet desde el Servidor 1 y desde el PC 1

Servidor 1:



PC1:



Con esto verificamos que tanto los servidores como los dispositivos terminales están conectados a internet.

Hacemos una prueba en el MUTT donde presionamos la tecla (g) y enviamos un correo donde cogemos de dirección la dirección IP del PC1

Pdt: No nos deja ver el correo desde el PC1 porque es un PC VPCS

Resumen de Instalación del Servicio de Correos en Alpine Linux

1. Instalación de los paquetes necesarios

- Actualizar repositorios:

apk update

- Instalar Postfix, Dovecot y Mutt:

apk add postfix dovecot mutt mailx

- Habilitar servicios al inicio:

rc-update add postfix default

rc-update add dovecot default

2. Configuración de Postfix

Archivo: /etc/postfix/main.cf

Parámetros esenciales:

```
myhostname = correo.sucursal.local
```

mydomain = sucursal.local

myorigin = \$mydomain

inet_interfaces = all

inet_protocols = ipv4

mydestination = correo.sucursal.local, localhost.localdomain, localhost

home_mailbox = Maildir/

smtpd banner = \$myhostname ESMTP

```
Advertencia vista:
overriding earlier entry: mydestination...
overriding earlier entry: home_mailbox...
Solución: eliminar duplicados y dejar una única línea válida.
3. Configuración de Dovecot
Archivos modificados:
- /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf:
mail location = maildir:~/Maildir
- /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf:
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login
- /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf:
service imap-login {
inet_listener imap {
port = 143
}
service pop3-login {
```

inet_listener pop3 {

port = 110

}

```
}
service auth {
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0666
user = postfix
group = postfix
}
4. Creación de usuario y buzón Maildir
- Crear usuario: adduser usuario1
- Cambiar al usuario: su - usuario1
- Crear Maildir: mkdir -p ~/Maildir/{cur,new,tmp}
Error observado: se creó Maildir como root, lo cual no funcionó para mutt.
Solución: crear Maildir bajo el usuario correspondiente.
5. Iniciar servicios
rc-service postfix start
rc-service dovecot start
Verificar puertos:
netstat -tuln | grep -E '110|143'
6. Pruebas de envío y lectura de correos
Enviar correo local:
echo "Hola desde Alpine" | mail -s "Prueba" usuario1@localhost
```

Leer correo con mutt:

su - usuario1

mutt

Dentro de mutt:

- Flechas para navegar
- Enter para abrir mensajes
- q para salir

```
Alpinelinux-1 - PuTTY

y:Send q:Abort t:To c:CC s:Subj a:Attach file d:Descrip ?:Help

From: usuariol@AlpineLinux-1

To: 192.168.10.10@alpinelinux-1

Cc:

Bcc:
Subject: Prueba a PC1

Reply-To:
Fcc: ~/sent
Security: None

-- Attachments
- I 1/tmp/mutt-AlpineLinux-1-1000-113-1290389[text/plain, 7bit, us-ascii, 0]
```

