



AS-TECH **Symphonie**
VOTRE PATRIMOINE CONNECTÉ



OPUS – Interface SEDIT

Architecture et préconisations




AS-TECH
SOLUTIONS

Table des matières

1	GENERALITES	
2	MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE	
2.1	Transfert de commande (e-Achat)	1
3	ARCHITECTURE	
3.1	Service web d'interface SEDIT.....	2
3.2	AS-Tech Symphonie – OPUS Achats.....	2
3.3	Schématisation.....	3
4	PREREQUIS.....	
4.1	Matrice de flux	4
4.2	Paramètres	4
4.3	Utilisateur UTI	4
4.4	Paramètres liés à l'utilisateur	4
4.5	Environnement comptable.....	4
4.6	Suivi comptable	5
4.6.1	Informations du suivi comptable sur l'entête	5
4.6.2	Informations du suivi comptable sur les lignes	5
4.7	Commande.....	6
4.8	Fournisseurs	6
4.8.1	Trame.....	6
4.9	Marchés	8
4.9.1	Trame.....	8
4.10	Imputations.....	9
4.10.1	Trame.....	9
4.11	Licences et modules	9

1 GENERALITES

Ce document décrit l'architecture de l'interface SEDIT, pour OPUS Achats, ainsi que les préconisations et prérequis relatifs à son déploiement.


Il s'agit d'une interface standardisée suivant des dispositifs d'échanges existants chez l'éditeur BERGER-LEVRAULT.

2 MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE

2.1 Transfert de commande (e-Achat)

Ce mode de fonctionnement permet de transférer une commande depuis l'écran Commande/Devis AS-Tech Solutions dans l'application de gestion financière de SEDIT module e-Achat. Une fois transférée, cette commande suivra le même processus de traitement qu'une commande créée directement dans SEDIT.

Une fois validée et engagée dans SEDIT, la commande sera automatiquement mise à jour côté AS-Tech Symphonie et pourra être livrée et/ou facturée.



3 ARCHITECTURE

3.1 Service web d'interface SEDIT

SEdit met à disposition un service web disposant de méthodes, spécifiquement créées, pour le transfert d'une commande, depuis un logiciel tiers : c'est sur ces éléments que l'interface s'appuie pour générer les commandes dans SEDIT et vérifier leurs statuts (positions).

3.2 AS-Tech Symphonie – OPUS Achats

L'architecture AS-Tech Symphonie repose sur un ensemble de containers Docker interagissant entre eux. Dans le cadre de cette interface, un container Talend permet l'interaction avec un jeu de données tiers afin d'importer les données de SEDIT.


Les données concernées sont :

- Tiers
- Marchés
- Imputations

Pour chaque type de données, un job est mis en place afin de permettre l'import depuis un fichier csv. Un format standard (voir section « Prérequis ») est obligatoire pour permettre le bon fonctionnement des imports.

Ces imports peuvent être manuel (via l'IHM d'OPUS Achats) ou bien automatisés.

3.3 Schématisation



4 PREREQUIS

Les éléments suivants sont prérequis pour chaque environnement à déployer.

4.1 Matrice de flux

Origine	Destination	Protocole	Port	Observation
Serveur Symphonie (Container Nginx)	Serveur d'API GF (Serveur web SEDIT)	HTTP(S)	80 / 443 (port GF)	Transfert de commande / Statut des commandes
Poste client (Navigateur)	Serveur Symphonie (Container Nginx)	HTTP(S)	80 / 443 (port Symphonie)	Accès utilisateur au serveur métier Symphonie
Poste client (Navigateur)	Répertoire de stockage du fichier CSV	SMB	445	Import données GF (Tiers, Marchés, Imputations)
Serveur Symphonie (Container Talend)	Répertoire de stockage du fichier CSV	SMB	445	Import données GF (Tiers, Marchés, Imputations)

4.2 Paramètres

Les paramètres suivants sont obligatoires pour permettre la mise en place de l'interface :

Paramètre	Description	Exemple de valeur
EEDITWS_TRANSFERT	URL du WS d'intégration eCom-mande Web2	http://<serveur>:<port>/<context>/rest-sec/importCommande/import

4.3 Utilisateur UTI

Dans le cadre de la vérification automatisée des statuts de commandes, l'utilisateur UTI doit avoir les droits de connexion à l'application, au menu commande ainsi qu'à l'action « Vérifier position ». Il doit également avoir un utilisateur et mot de passe SEDIT paramétrés dans l'écran « Personnel ». (Voir chapitre suivant)

4.4 Paramètres liés à l'utilisateur

Dans l'écran « Personnel », indiquer dans la partie « Utilisateur comptabilité », un utilisateur et un mot de passe connu dans l'application SEDIT.

4.5 Environnement comptable

Pour pouvoir recetter l'interface, il est nécessaire de créer au moins :

- Une collectivité dans le menu « Collectivité »
- Un budget dans le menu « Budget »

4.7 Commande

Déterminer une société pour la commande.

4.8 Fournisseurs

Des fournisseurs doivent être présents en base :

- Soit ajoutés manuellement via OPUS
- Soit importés via un fichier csv depuis OPUS.

Si le client a AWO, les fournisseurs n'ont pas besoin d'être importés. Ils sont communs pour AWO et OPUS.

4.8.1 TRAME

La première ligne du fichier doit contenir les entêtes de colonne.

Fichier au format csv, séparateur de champs : « ; », séparateur décimal : « . »

Nom du champ	Type	Obligatoire	Valeurs possibles
SOC	Varchar(2)	Si non présent, prendre valeur fichierContexte	
COD	Varchar(10)	Oui	Si CODFOU (dans SBCGPARAM)=N -> le COD doit être composé de 10 chiffres. Sinon COD pourra être alphanumérique
NOM	Varchar(30)		
ADR1	Varchar(30)		
ADR2	Varchar(30)		
ADR3	Varchar(30)		
VILLE	Varchar(30)		
REFCLI	Varchar(15)		
CORRES1	Varchar(30)		
TEL1	Varchar(15)		
FAX1	Varchar(15)		
TELEX1	Varchar(15)		
CORRES2	Varchar(30)		
TEL2	Varchar(15)		
FAX2	Varchar(15)		
TELEX2	Varchar(15)		
CORRES3	Varchar(30)		
TEL3	Varchar(15)		
FAX3	Varchar(15)		
TELEX3	Varchar(15)		
NBR	Number(4)		
REGL	Varchar(1)		Id. Mettre les correspondances des valeurs dans la description du fichier (Vérifier que l'id existe dans L_CODIF avec COD_TYPE=4)
ECH	Number(4)		Valeur entre 0 et 365
JOUR	Number(4)		Valeur entre 0 et 31
BANQ	Varchar(5)		
GUICH	Varchar(5)		
COMPTE	Varchar(12)		
CLE	Varchar(3)		

NOMBANQ	Varchar(30)		
ADRBANQ	Varchar(30)		
EMAIL1	Varchar(250)		
EMAIL2	Varchar(250)		
EMAIL3	Varchar(250)		
IMPUT	Varchar(20)		
ACTIF	Varchar(1)		0 ou N Si ACTIF = 0 et SFOU_ACTIF = N alors pas de mise à jour Si ACTIF=N et SFOU_ACTIF=0 alors on met à jour
SIRET	Varchar(30)		
APE	Varchar(10)		
RC	Varchar(30)		
DELA	Number(3)	Oui	
TVAINTRA	Varchar(13)		
TYPE	Varchar(1)	Oui	Mettre les correspondances des valeurs dans la description du fichier. (Vérifier que la valeur existe dans V_TYPETIERS. MNEMO)
NATURE	Number(4)	Oui	Id. Mettre les correspondances des valeurs dans la description du fichier (Vérifier que la valeur existe dans V_TIERNATURE.ID)
MODREG	Varchar(25)		Sur 1 caractère dans le fichier : C=Chèque T=Traite P=Prélèvement M=Mandat
FINMOIS	Varchar(1)	Oui	
IBAN	Varchar(34)		
BIC	Varchar(11)		
COMPTE_TIERS	Varchar(10)		
COMPTE_CAUTION	Varchar(10)		
COFACE1	Varchar(2)		
COFACE2	Varchar(2)		
COFACE3	Varchar(2)		
COFACE4	Varchar(2)		
LANGUE	Varchar(10)		
ACTIVITE	Varchar(10)		
FORMEJURI	Varchar(10)		
DATEXTERNE	Date		Format : JJ/MM/AAAA
CHORUS	Varchar(1)	Oui	0 ou N
CHORUSOBLIG	Varchar(1)	Oui	0 ou N
DATEXPORT	Date		Format : JJ/MM/AAAA
ADRFACTDES	Varchar(100)		
ADRFACT0	Varchar(38)		
ADRFACT1	Varchar(38)		
ADRFACT2	Varchar(38)		
ADRFACT3	Varchar(38)		
ADRFACT4	Varchar(38)		
ADRFACTCP	Varchar(8)		
ADRFACTVILLE	Varchar(32)		
ADRFACTPAYS	Varchar(10)		Doit exister dans V_PAYS

4.9 Marchés

Si des commandes doivent être réalisées sur des marchés, ces derniers doivent être présents en base :

- Soit ajoutés manuellement via OPUS
- Soit importés via un fichier csv depuis OPUS.

Les marchés OPUS ne sont pas stockés dans la même table que les marchés AWO

4.9.1 TRAME

La première ligne du fichier doit contenir les entêtes de colonne.

Fichier au format csv, séparateur de champs : « ; », séparateur décimal : « . »

Champ fichier	Obligatoire	Type	Commentaire
CODE_MC	O	A(20)	Code du marché cadre
DES_MC		A(150)	Description du marché cadre
OBS_MC		A(4000)	Observation du marché cadre
CODE	O	A(50)	Peut être le même que code Marché cadre
DES		A(150)	Peut être la même que code Marché cadre
SOC	O	A(2)	Société du fournisseur
CODE_FOURN	O	A(10)	Présent dans FOURNISSEUR
TYPE	O	N(4)	Présent dans V_TYPMARCHE
DELA		N(4)	Par défaut 0
DATEDEBUT		Date	Format : JJ/MM/AAAA
DATEFIN		Date	Format : JJ/MM/AAAA
TVA		A(1)	TTC ou HT
OBS		A(4000)	
MONTANT		N(28,2)	Par défaut 0
ACTIF		A(1)	Par défaut 0 0 ou N Si ACTIF = 0 et MARCH_ACTIF = N alors pas de mise à jour Si ACTIF=N et MARCH_ACTIF=0 alors on met à jour
GF1		A(40)	Année
GF2		A(40)	Numéro
GF3		A(40)	N° lot
GF4		A(40)	Parent
GF5		A(40)	Tranche
GF6		A(40)	Non utilisé pour Sedit
GF7		A(40)	Non utilisé pour Sedit
GF8		A(40)	Non utilisé pour Sedit

4.10 Imputations

Des imputations doivent être présentes en base. Elles seront importées via un fichier csv depuis OPUS. Le fichier csv peut être généré par le script sql mis à disposition.

4.10.1 TRAME

La première ligne du fichier doit contenir les entêtes de colonne.

Fichier au format csv, séparateur de champs : « ; », séparateur décimal : « . »

Champ fichier	Type	Obligatoire	Commentaire
COLLCOD	VARCHAR2(30)	0	
BUDGCOD	VARCHAR2(30)	0	Code budget
EXERCICE	NUMBER(4)	0	Exercice
IMPUT	VARCHAR2(40)		Code imputation
LIBELLE	VARCHAR2(100)		Libellé imputation
IMPUT2	VARCHAR2(40)		
LIBELLE2	VARCHAR2(100)		
DES	VARCHAR2(100)		
DISPO	NUMBER(28,2)		Disponible de l'imputation
DISPODAT	DATE		Date de l'import Format : JJ/MM/AAAA
IMP_01	VARCHAR2(40)		Sens (Débit/Recette) Valeurs : D ou R
IMP_02	VARCHAR2(40)		Chapitre
IMP_03	VARCHAR2(40)		Sous-Chapitre
IMP_04	VARCHAR2(40)		Fonction
IMP_05	VARCHAR2(40)		Compte
IMP_06	VARCHAR2(40)		Service destinataire
IMP_07	VARCHAR2(40)		Service gestionnaire
IMP_08	VARCHAR2(40)		Opération
IMP_09	VARCHAR2(40)		Analytique
IMP_10	VARCHAR2(40)		Non utilisé chez Sedit
HT	CHAR(1)	0	Indicateur de gestion HT (0 pour OUI / N pour non)
DATVALID	DATE	0	Date fin d'utilisation de l'imputation Format : JJ/MM/AAAA

4.11 Licences et modules

Avant de déployer l'interface il est nécessaire de s'assurer auprès de BERGER LEVRAULT que vous disposez de l'ensemble des licences et que l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de l'interface soit déployé sur le serveur SEDIT.