# 恩布互联云通讯平台 SDK (C++) 开发入门

entboost, version 0.1.0 (r160)

2014-02-15

恩布互联、恩布云通信平台、entboost 等商标归 深圳市恩布网络科技有限公司,版本所有

#### 目 录

1.	概述		3
	1.1.	功能描述	3
	1.2.	恩布互联SDK能开发什么应用	3
	1.3.	支持开发环境	3
	1.4.	C++开发环境	4
	1. 4	4.1. SDK文件列表	4
	1. 4	4.2. VC++开发编译环境	4
2.	准备开始		4
	2.1.	新建MFC项目ebc	5
	2.2.	添加恩布云通信库支持10	
	2.3.	初始化环境、设置消息回调窗口句柄	13
	2.4.	设置开发者编号ID	13
3.	登录退出		
	3.1.	帐号验证(登录)	13
	3.2.	退出、注销环境	16
4.	一对一会话(聊天)		16
	4.1.	呼叫帐号	
	4.2.	发送文本聊天消息	18
	4.3.	接收聊天消息	
	4.4.	更多消息类型	22

# 1. 概述

### 1.1. 功能描述

功能	描述
富文本格式	支持文本+图片混合排版传输
图片	支持 BMP、JPG、PNG、ICO、GIF 等所有格式图片
表情	支持企业(部门)自定义动画表情
文件	支持文件秒传功能,离线文件,群组文件传输等
视频(语音)通话	支持一对一视频(或语音)通话
多方视频(语音)会议	支持多方(群组、部门)视频会议和语音会议,不限制人数
企业组织结构	支持多级企业组织结构,部门、项目组、群组和临时讨论组等
通讯录	支持可分组通讯录(联系人)资料管理
群组通讯	支持一对多,多对多的群组(部门)通讯
离线功能	支持离线收发消息功能
云资源共享	支持个人云盘、群(部门)云盘;在线文件等资源共享
电子名片	支持外部企业,电子名片显示功能
游客功能	支持免注册登录,游客使用功能
屏幕截图	支持屏蔽截图功能
全网互联通讯	加入公有云服务,支持全网互联通讯
可扩展通信接口	支持自定义、可扩展通信接口,满足企业定制业务需求

利用恩布互联 SDK,可以快速开发完整的企业版本即时通讯软件,集成云通讯功能到企业内部系统中;

### 1.2. 恩布互联SDK能开发什么应用

- A、能够开发完整的企业版本类 QQ、类微信软件、在线客服等产品;
- B、能够开发各种通信组件,集成到企业现有软件、管理系统中;
- C、开发 PC 端、WEB 浏览器端和 IOS、ANDROID 手机端的融合通信产品;

### 1.3. 支持开发环境

标准 HTTP 协议

支持所有标准 HTTP 协议环境;

支持 HTTP GET (部分接口支持)和 HTTP POST 二种不同调用模式;

HTTP GET: 使用 key=value&...格式参数

HTTP POST: 使用 JSON 格式参数

返回 JSON 格式内容。

### 1.4.C++开发环境

#### 1.4.1. SDK文件列表

文件	描述
EBAppClient.h	*云通信主业务接口函数头文件
EBCallbackInterface.h	*云通信主业务回调函数头文件
videoroom. h	视频通讯接口函数头文件
videoroomdefine.h	视频通讯类型定义头文件
include\chatroomobject.h	聊天内容信息类定义头文件
include\chatroomhandle.h	聊天消息回调函数头文件
include\eb_define.h	云通信基础类型定义头文件
include\eb_object.h	云通信基础对象类定义头文件
include\ebstring.h	CEBString 字符串封装类头文件
libebum.lib	云通信核心基础库 LIB 文件
libebum. dll	云通信核心基础库文件
libebcm. dll	云通信核心基础库文件
videoroom.lib	云通信视频核心基础库 LIB 文件
videoroom. dll	云通信视频核心基础库文件
swscale-2. dll	视频基础库文件
avcodec=53. d11	视频基础库文件
avformat-53.dll	视频基础库文件
avutil-51.dll	视频基础库文件
eblogin. exe	恩布开放验证登录客户端程序[可选]

#### 1.4.2. VC++开发编译环境


VC++2008 (VC9.0)

# 2. 准备开始


以 ebc 名字为例,请修改为自己其他名称; 已经有项目工程,跳过本章内容;

### 2.1.新建MFC项目ebc


打开 VC++2008 开发工具,新建项目,选择 MFC->MFC Application,输入项目名称 ebc (请修改为你自己项目名称)




点击 OK, 进入下一步:




Next (下一步):




选择 Dialog based(对话框程序),去掉 Use Unicode libraries,点击 Next(下一步):



Next (下一步):




Next (下一步):




Finish (完成), 创建 ebc 程序;

### 2.2. 添加恩布云通信库支持

增加包含头文件目录:



增加链接库文件目录:



在 stdafx.h 文件添加头文件包含:

#include "EBAppClient.h"

#### 在 ebc.cpp 文件添加库文件链接:

#pragma comment(lib, "libebum.lib")

```
#include "stdafx.h"
#include "stdafx.h"
#include "ebc.h"
#include "ebc.h"
#include "ebc.h"
#include "ebc.h"
#include "bc.h"
#include "ebc.h"
#
```

#### 在 ebc.h 文件添加全局变量定义:

extern CEBAppClient theEBAppClient;

在 ebc.cpp 文件添加全局变量定义:

CEBAppClient theEBAppClient;

```
ON_COMMAND(ID_HELP, &CWinApp::OnHelp)

END_MESSAGE_MAP()

// CebcApp construction

CebcApp::CebcApp()

// TODO: add construction code here,

// Place all significant initialization in InitInstance

// The one and only CebcApp object

CebcApp theApp:
CEBAppClient theEBAppClient;

// CebcApp initialization

BOOL CebcApp::InitInstance()

// InitCommonControlsEx() is required on Windows XF if an application
// manifest specifies use of ComCtl32. dll version 8 or later to enable
// visual styles. Otherwise, any window creation will fail.
INITCOMMONCONTROLISE InitCtrls:
InitCtrls. dwSize = sizeof(InitCtrls);
```

成功添加 恩布云通信库支持,下面使用 theEBAppClient 实例进行调用;

#### 2.3. 初始化环境、设置消息回调窗口句柄

```
在BOOL CebcDlg::OnInitDialog()函数处添加以下代码;
std::string sAddress;
entboost::GetAccountAddress("test@entboost.com", sAddress);
theEBAppClient.EB_Init(sAddress.c_str());
theEBAppClient.EB_SetMsgHwnd(this->GetSafeHwnd());
```

### 2.4. 设置开发者编号ID

请通过恩布公司,申请属于你自己的开发者编号 ID,设置代码如下:

the EBAppClient. EB\_SetDevAppId("634867498713", "ec89po09wr354178um098nb712450e5", true);

### 3. 登录退出

### 3.1.帐号验证(登录)


恩布云通信平台,支持公有云、私有云等不同帐号验证(登录)方式,这里只介绍开放公有云验证方式,其他验证方式请访问www.entboost.com网站或联系恩布技术;

恩布开放验证登录:

```
theEBAppClient.EB_LogonOAuth("");
```

成功会返回 EB\_WM\_OAUTH\_FORWARD 消息,添加消息处理代码:

```
LRESULT OnMessageOAuthForward(WPARAM wParam, LPARAM 1Param);
    ON_MESSAGE(EB_WM_OAUTH_FORWARD, OnMessageOAuthForward)
LRESULT CebcDlg::OnMessageOAuthForward(WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
    const char* sOAuthUrl = (const char*)wParam;
    // 打开恩布验证程序
    std::string m_sAppParameter0;
    char pFileName[MAX_PATH] = {0};
    GetModuleFileName(NULL, pFileName, MAX_PATH);
    CString sEBLoginExe = theApp.GetAppPath()+_T("\\eblogin.exe");
    CString sParameter;
    sParameter.Format(_T("%d \"%s\" \"%s\" \"%s\""),
(int)\,this -> GetSafeHwnd(),\,sOAuthUrl,\,m\_sAppParameter0.\,c\_str(),\,pFileName)\,; \qquad //
m_sAppParameter0=="logout", 是注销
    ShellExecute(NULL, "open", sEBLoginExe, sParameter, theApp.GetAppPath(), SW_SHOW);
    // 这里用浏览器实现
    //ShellExecute(NULL, "open", sOAuthUrl, NULL, NULL, SW_SHOW); return 0;
}
```



点击"恩布开放验证登录申请"按钮,申请成功打开恩布开放验证登录客户端程序如下:



- A、恩布开放登录验证是标准界面,企业私有云,可以申请更换企业名称及 LOGO;
- B、也可以使用页面验证方式;

```
登录成功会返回 EB_WM_LOGON_SUCCESS 消息,添加消息处理;
```


```
LRESULT OnMessageLogonSuccess(WPARAM wParam, LPARAM 1Param);
ON_MESSAGE(EB_WM_LOGON_SUCCESS, OnMessageLogonSuccess)

LRESULT CebcDlg::OnMessageLogonSuccess(WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
{
    const EB_AccountInfo* pAccountInfo = (const EB_AccountInfo*)wParam;
    CString sWindowText;
    sWindowText.Format(_T("登录用

P: %s(%s)"),pAccountInfo->GetUserName().c_str(),pAccountInfo->GetAccount().c_str());
    SetWindowText(sWindowText);
    return 0;
```

}

登录成功,如下图:



### 3.2.退出、注销环境

```
theEBAppClient.EB_Logout();
theEBAppClient.EB_UnInit();
```

## 4. 一对一会话(聊天)

### 4.1. 呼叫帐号

theEBAppClient.EB\_CallAccount(m\_sUserAccount);

m\_sUserAccount为恩布帐号(注册邮箱格式),如test@entboost.com;


呼叫企业外部帐号会返回 EB\_WM\_CALL\_ALERTING 消息, 当对方接通会话时, 返回 EB\_WM\_CALL\_CONNECTED 消息;

呼叫同企业内部,或者同群组成员帐号,直接返回 EB\_WM\_CALL\_CONNECTED 消息。

在呼叫同企业帐号,添加消息处理如下:

LRESULT OnMessageCallConnected(WPARAM wParam, LPARAM 1Param);

```
ON_MESSAGE(EB_WM_CALL_CONNECTED, OnMessageCallConnected)
LRESULT CebcDlg::OnMessageCallConnected(WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
              const EB_CallInfo* pConnectInfo = (const EB_CallInfo*)wParam;
              int nConnectFlag = 1Param;
              const CEBString sCallId = pConnectInfo->GetCallId();
              const CEBString sFromAccount = pConnectInfo->GetFromAccount();
             CString sText;
              sText. Format ( T("EB WM CALL CONNECTED:
callid= \verb| %s, account= \verb| %s n" |), sCallId. c_str(), sFromAccount. c_str());
             m editMsg.SetSel(-1);
              m_editMsg.ReplaceSel(sText);
             EB_AccountInfo pFromAccountInfo;
              if
(!theEBAppClient.EB GetCallAccountInfo(sCallId.c str(), sFromAccount.c str(), &pFromAccountInf
o)) return 1;
              sText. Format (_T("%s, %s, %s, %s \n"),
              pFrom Account Info.\ m\_pFrom Card Info.\ m\_s Name.\ c\_str(), pFrom Account Info.\ m\_pFrom Card Info.\ m\_s Endown and the content of the con
terprise.c_str(),
              pFromAccountInfo.m_pFromCardInfo.m_sGroupName.c_str(),pFromAccountInfo.m_pFromCardInfo.
m_sTitle.c_str());
              m_editMsg.SetSel(-1);
             m_editMsg.ReplaceSel(sText);
             return 0;
              如下图例子,呼叫企业内部帐号,成功消息:
```



(如果呼叫同企业员工、或者同群组成员,对方也会收到 EB\_WM\_CALL\_CONNECTED 消息,但 PC 端软件不会立即打开聊天界面,当收到第一条聊天消息才打开聊天界面。)

### 4.2. 发送文本聊天消息

 $the EBApp Client.\ EB\_SendText (m\_sCallId.\ c\_str(), libEbc::ACP2UTF8 (m\_sSendMsg).\ c\_str());$ 

恩布云通信平台,使用 UTF8 标准字符编码,如果发送中文消息,需要先作转码后再发送。

m sCallid 是呼叫编号 ID,由 EB WM CALL CONNECTED 消息返回,如 5300589A3B4A0003;





发送消息成功,会返回 CR\_WM\_SEND\_RICH 消息,再完善下程序后如下:

```
LRESULT OnMessageSendRich(WPARAM wParam, LPARAM 1Param);
    ON_MESSAGE(CR_WM_SEND_RICH, OnMessageSendRich)
LRESULT CebcDlg::OnMessageSendRich(WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
    const CCrRichInfo * pCrMsgInfo = (const CCrRichInfo*)wParam;
    if (pCrMsgInfo==NULL) return 1;
    const std::string sCallId = pCrMsgInfo->GetCallId();
    const EB_ChatRoomRichMsg * pRichMsg = pCrMsgInfo->m_pRichMsg;
    CString sText;
    sText.Format(_T("%s:\n"), pCrMsgInfo->m_sSendFrom.c_str());
    m_editMsg.SetSel(-1);
    m_editMsg.ReplaceSel(sText);
    const std::vector<EB_ChatRoomMsgItem*>& pRichMsgList = pRichMsg->GetList();
    for (size_t i=0; i<pRichMsgList.size(); i++)</pre>
     {
         const EB_ChatRoomMsgItem* pMsgItem = pRichMsgList[i];
         if (pMsgItem->GetType() == EB_ChatRoomMsgItem::MIT_TEXT)
                        深圳市恩布网络科技有限公司 www.entboost.com
```

```
std::string sItemText = libEbc::UTF82ACP(pMsgItem->GetText().c_str());
    sText.Format(_T(" %s:\n"), sItemText.c_str());
    m_editMsg.SetSel(-1);
    m_editMsg.ReplaceSel(sText);
}
return 0;
}
```



### 4.3.接收聊天消息

```
收到聊天内容,会收到 CR WM RECEIVE RICH 消息,添加处理消息如下:
```

```
LRESULT OnMessageReceiveRich(WPARAM wParam, LPARAM 1Param);
ON_MESSAGE(CR_WM_RECEIVE_RICH, OnMessageReceiveRich)

LRESULT CebcDlg::OnMessageReceiveRich(WPARAM wParam, LPARAM 1Param)

{
    const CCrRichInfo * pCrMsgInfo = (const CCrRichInfo*)wParam;
    if (pCrMsgInfo==NULL) return 1;
    const std::string sCallId = pCrMsgInfo->GetCallId();
    const EB_ChatRoomRichMsg * pRichMsg = pCrMsgInfo->m_pRichMsg;

CString sText;
    sText.Format(_T("%s:\n"),pCrMsgInfo->m_sSendFrom.c_str());
    m_editMsg.SetSel(-1);
    m_editMsg.ReplaceSel(sText);

const std::vector<EB_ChatRoomMsgItem*>& pRichMsgList = pRichMsg->GetList();
    for (size_t i=0; i<pRichMsgList.size(); i++)
    {
        const EB_ChatRoomMsgItem* pMsgItem = pRichMsgList[i];
        if (pMsgItem->GetType() == EB_ChatRoomMsgItem::MIT_TEXT)
```

```
std::string sItemText = libEbc::UTF82ACP(pMsgItem->GetText().c_str());
sText.Format(_T(" %s:\n"), sItemText.c_str());
m_editMsg.SetSel(-1);
m_editMsg.ReplaceSel(sText);
}
return 0;
}
```



### 4.4. 更多消息类型

恩布支持文本、表情、图片、屏幕截图、图文混排,文件等不同聊天内容,满足各种应用需求。

(详细请看开发例子代码,访问www.entboost.com或联系恩布公司技术支持。)